



Red Hat Enterprise Linux 8

표준 RHEL 8 설치 수행

그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 8 설치

Red Hat Enterprise Linux 8 표준 RHEL 8 설치 수행

그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 8 설치

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

법적 공지

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Performing_a_standard_RHEL_8_installation.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

초록

이 문서는 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 표준 Red Hat Enterprise Linux 8 설치를 수행하려는 사용자를 위한 것입니다.

차례

보다 포괄적 수용을 위한 오픈 소스 용어 교체	8
RED HAT 문서에 관한 피드백 제공	9
I 부. RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치 준비	10
1장. 지원되는 RHEL 아키텍처 및 시스템 요구 사항	11
1.1. 지원되는 아키텍처	11
1.2. 시스템 요구 사항	11
2장. RHEL 설치 방법	12
3장. RHEL 설치 ISO 이미지 다운로드	14
3.1. 설치 ISO 이미지 유형	14
3.2. 고객 포털에서 ISO 이미지 다운로드	14
3.3. CURL을 사용하여 ISO 이미지 다운로드	15
4장. RHEL의 부팅 가능 설치 미디어 생성	18
4.1. 설치 부팅 미디어 옵션	18
4.2. 부팅 가능한 DVD 또는 CD 만들기	18
4.3. LINUX에서 부팅 가능한 USB 장치 생성	19
4.4. WINDOWS에서 부팅 가능한 USB 장치 생성	20
4.5. MAC OS X에서 부팅 가능한 USB 장치 생성	21
5장. 설치 소스 준비	23
5.1. 설치 소스 유형	23
5.2. 설치 소스 지정	24
5.3. 네트워크 기반 설치를 위한 포트	24
5.4. NFS 서버에서 설치 소스 생성	24
5.5. HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 설치 소스 생성	25
5.6. FTP를 사용하여 설치 소스 생성	27
5.7. 설치 소스로 하드 드라이브 준비	29
II 부. AMD64, INTEL 64 및 64비트 ARM에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	31
6장. 권장 단계	32
7장. 설치 부팅	33
7.1. 부팅 메뉴	33
7.2. 부팅 옵션 유형	34
7.3. BIOS에서 BOOT: PROMPT 편집	35
7.4. > 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 부팅 옵션 편집	35
7.5. UEFI 기반 시스템의 GRUB2 메뉴 편집	36
7.6. USB, CD 또는 DVD에서 설치 부팅	36
7.7. PXE를 사용하여 네트워크에서 설치 부팅	38
8장. 고객 포털에서 ISO 이미지를 사용하여 RHEL 설치	41
9장. GUI를 사용하여 CDN에서 RHEL 등록 및 설치	44
9.1. 콘텐츠 전송 네트워크란?	44
9.2. CDN에서 RHEL 등록 및 설치	44
9.2.1. 시스템 등록 후 설치 소스 리포지토리	48
9.3. CDN에서 시스템 등록 확인	49
9.4. CDN에서 시스템 등록 해제	50

10장. 설치 사용자 지정	53
10.1. 언어 및 위치 설정 구성	54
10.2. 현지화 옵션 구성	55
10.3. 시스템 옵션 구성	58
10.3.1. 설치 대상 구성	58
10.3.2. 부트 로더 구성	62
10.3.3.	64
10.3.4.	65
10.3.4.1.	65
10.3.4.2.	66
10.3.4.3.	67
10.3.4.4.	67
10.3.4.5.	68
10.3.4.6. 경로 구성	69
10.3.4.7. 추가 리소스	69
10.3.5.	70
10.3.5.1.	70
10.3.5.2.	72
10.3.5.3.	73
10.3.5.4. CDN에서 시스템 등록 확인	74
10.3.5.5. CDN에서 시스템 등록 해제	75
10.3.5.6. 추가 리소스	76
10.3.6.	77
10.3.6.1.	77
10.3.6.2.	77
10.3.6.3. 추가 리소스	78
10.4.	78
10.4.1.	78
10.4.2.	81
10.5.	82
10.5.1.	83
10.5.2.	83
10.5.3.	85
10.5.3.1.	85
10.5.3.2.	87
10.5.3.3.	88
10.5.3.4. FCP 장치 구성	89
10.5.4. NVDIMM 장치에 설치	90
10.5.4.1. NVDIMM 장치를 설치 대상으로 사용하는 기준	90
10.5.4.2. 그래픽 설치 모드를 사용하여 NVDIMM 장치 구성	91
10.6. 수동 파티션 설정	93
10.6.1. 수동 파티션 시작	94
10.6.2. 마운트 지점 파일 시스템 추가	96
10.6.3. 마운트 지점 파일 시스템의 스토리지 구성	97
10.6.4. 마운트 지점 파일 시스템 사용자 정의	98
10.6.5. /home 디렉토리 보존	101
10.6.6. 소프트웨어 RAID 생성	103
10.6.7. LVM 논리 볼륨 생성	105
10.6.8. LVM 논리 볼륨 구성	106
10.7. 루트 암호 구성	108
10.8. 사용자 계정 생성	109
10.9. 고급 사용자 설정 편집	110

11장. 설치 후 작업 완료	113
11.1. 초기 설정 완료	113
11.2. 명령줄을 사용하여 시스템 등록	116
11.3. 서브스크립션 관리자 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템 등록	118
11.4. 등록 도우미	119
11.5. SUBSCRIPTION-MANAGER 명령줄 툴을 사용하여 시스템 용도 구성	119
11.6. 시스템 보안	123
11.7. 설치 직후 보안 프로파일과 호환되는 시스템 배포	124
11.7.1. GUI에서 서버와 호환되지 않는 프로파일	124
11.7.2. 그래픽 설치를 사용하여 기준으로 호환되는 RHEL 시스템 배포	125
11.7.3. Kickstart를 사용하여 기준 준수 RHEL 시스템 배포	127
11.8. 다음 단계	128
III 부. IBM POWER SYSTEM LC 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	129
12장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM LC 서버	130
13장. IBM POWER SYSTEM LC 서버의 설치 프로세스 개요	131
14장. 사전 요구 사항 완료 및 펌웨어 부팅	133
15장. 펌웨어와 네트워크 연결 설정	135
16장. IPMI를 사용하여 서버 전원 켜기	137
17장. IBM LC 서버에서 설치 부팅 방법 선택	139
17.1. USB 장치를 사용하여 설치를 위해 PETITBOOT 구성	139
17.2. BMC ADVANCED SYSTEM MANAGEMENT 인터페이스에 액세스하여 가상 미디어 구성	140
18장. IBM LC 서버에서 RHEL 설치 완료	143
IV 부. IBM POWER SYSTEM AC 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	144
19장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM ACCELERATED SERVERS	145
20장. IBM POWER SYSTEM ACCELERATED SERVERS의 설치 프로세스 개요	146
21장. 사전 요구 사항 완료 및 펌웨어 부팅	147
22장. 펌웨어와 네트워크 연결 설정	149
23장. OPENBMC 명령을 사용하여 서버 전원 켜기	151
24장. IBM 가속 서버에서 설치 부팅 방법 선택	152
24.1. 네트워크 설치를 위해 PETITBOOT 구성	152
24.2. 가속화된 서버에서 USB 장치를 사용하여 설치하도록 PETITBOOT 구성	153
25장. IBM AC 서버에서 RHEL 설치 완료	156
V 부. IBM POWER SYSTEM L 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	157
26장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM L 서버	158
27장. IBM POWER SYSTEM L 서버의 설치 프로세스 개요	159
28장. 사전 요구 사항 완료 및 L 서버에서 펌웨어 부팅	160
29장. 고급 시스템 관리 인터페이스에 연결	161
29.1. DHCP를 사용하여 ASMI에 연결	161
29.2. 고정 IP 주소로 ASMI에 연결	162

30장. IPMI 활성화	165
31장. IPMI를 사용하여 L 서버 전원 켜기	167
31.1. LINUX를 실행하는 노트북 또는 PC에서 시스템 전원 켜기	167
31.2. WINDOWS를 실행하는 노트북 또는 PC에서 시스템 전원 켜기	168
32장. PETITBOOT 설정 및 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	170
VI 부. 64비트 IBM Z에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치	171
33장. 64비트 IBM Z에 설치 계획	172
34장. 64비트 IBM Z 서버의 설치 프로세스 개요	174
35장. 64비트 IBM Z 서버에 RHEL을 설치하기 위한 부팅 미디어	175
36장. 부팅 매개변수 사용자 정의	177
37장. 64비트 IBM Z의 매개변수 및 구성 파일	180
37.1. 64비트 IBM Z에 필수 구성 파일 매개변수	180
37.2. 64비트 IBM Z/VM 구성 파일	180
37.3. 64비트 IBM Z에 설치 네트워크, DASD 및 FCP 매개변수	181
37.4. 64비트 IBM Z에 KICKSTART 설치에 대한 매개변수	186
37.5. 64비트 IBM Z의 기타 매개변수	186
37.6. 64비트 IBM Z의 샘플 매개변수 파일 및 CMS 구성 파일	187
38장. LPAR에 설치	189
38.1. LPAR에서 설치 부팅	189
38.2. 설치 시스템에 연결	189
38.3. FTP 서버를 사용하여 LPAR에 설치	191
38.4. 준비된 DASD를 사용하여 LPAR에 설치	192
38.5. 준비된 FCP 연결 SCSI 디스크를 사용하여 LPAR에 설치	192
38.6. FCP 연결 SCSI DVD 드라이브를 사용하여 LPAR에 설치	193
39장. Z/VM에 설치	195
39.1. Z/VM 리더 사용	197
39.2. 준비 DASD 사용	198
39.3. PREPARED FCP 연결 SCSI 디스크 사용	198
39.4. FCP 연결 SCSI DVD 드라이브 사용	199
39.5. 64비트 IBM Z에서 매개변수 및 구성 파일 사용	200
40장. KVM에 설치	202
41장. 64비트 IBM Z에 LINUX 인스턴스 구성	203
41.1. DASD 추가	203
41.2. 온라인에서 DASD를 동적으로 설정	203
41.3. 낮은 수준의 포맷을 사용하여 새 DASD 준비	205
41.4. 지속적으로 DASD를 온라인으로 설정	206
41.5. 루트 파일 시스템의 일부인 DASD	206
41.6. 루트 파일 시스템의 일부가 아닌 DASD	208
41.7. 루트 파일 시스템의 일부인 FCP LUN	209
41.8. 루트 파일 시스템의 일부가 아닌 FCP LUN	212
41.9. QETH 장치 추가	213
41.10. 동적으로 QETH 장치 추가	213
41.11. QETH 장치 영구적으로 추가	216
41.12. 네트워크 루트 파일 시스템에 대한 64비트 IBM Z 네트워크 장치 구성	219

42장. UEFI SECURE BOOT를 사용하여 베타 시스템 부팅	221
42.1. UEFI SECURE BOOT 및 RHEL BETA 릴리스	221
42.2. UEFI SECURE BOOT의 베타 공개 키 추가	221
42.3. 베타 공개 키 제거	222
VII 부. 부록	224
부록 A. 시스템 요구 사항 참조	225
A.1. 하드웨어 호환성	225
A.2. 지원되는 설치 대상	225
A.3. 시스템 사양	226
A.4. 디스크 및 메모리 요구 사항	227
A.5. UEFI SECURE BOOT 및 BETA 릴리스 요구 사항	229
부록 B. 파티션 참조	230
B.1. 지원되는 장치 유형	230
B.2. 지원되는 파일 시스템	230
B.3. 지원되는 RAID 유형	232
B.4. 권장 파티션 스키마	233
B.5. 파티션 관련 설명	236
B.6. 지원되는 하드웨어 스토리지	238
부록 C. 부팅 옵션 참조	241
C.1. 설치 소스 부팅 옵션	241
C.2. 네트워크 부팅 옵션	247
자동 인터페이스에 대한 설정 방법	248
C.3. 콘솔 부팅 옵션	251
C.4. 디버그 부팅 옵션	254
C.5. 스토리지 부팅 옵션	257
C.6. 더 이상 사용되지 않는 부팅 옵션	258
C.7. 제거된 부팅 옵션	259
부록 D. 서브스크립션 서비스 변경	261
D.1. 서브스크립션 관리 서버에서 등록 취소	261
D.1.1. 명령줄을 사용하여 등록 취소	261
D.1.2. Subscription Manager 사용자 인터페이스를 사용하여 등록 취소	262
D.2. SATELLITE 서버에서 등록 취소	263
부록 E. 설치 프로그램의 iSCSI 디스크	264
부록 F. 문제 해결 및 버그 보고 톨 및 팁	265
F.1. DRACUT	265
F.2. 설치 로그 파일 사용	265
F.2.1. 사전 설치 로그 파일 생성	266
F.2.2. 설치 로그 파일을 USB 드라이브에 전송	267
F.2.3. 네트워크를 통해 설치 로그 파일 전송	268
F.3. MEMTEST86 애플리케이션을 사용하여 메모리 오류 감지	269
F.3.1. Memtest86 실행	269
F.4. 부팅 미디어 확인	270
F.5. 설치 중에 콘솔 및 로깅	271
F.6. 스크린샷 저장	272
F.7. 설정 및 장치 드라이버 표시	272
F.8. RED HAT 고객 지원에 오류 메시지 보고	273
부록 G. 문제 해결	276

G.1. 중단된 다운로드 시도 다시 시작	276
G.2. 디스크가 검색되지 않음	277
G.3. RAID 카드로 부팅할 수 없음	277
G.4. 그래픽 부팅 시퀀스가 응답하지 않음	278
G.5. 로그인 후 X 서버 실패	279
G.6. RAM이 인식되지 않습니다.	280
G.7. 시스템이 신호 11 오류를 표시	281
G.8. 네트워크 스토리지 공간에서 IPL을 사용할 수 없음	282
G.9. XDMCP 사용	282
G.10. 복구 모드 사용	283
G.10.1. 복구 모드로 부팅	284
G.10.2. 복구 모드에서 SOS 보고서 사용	286
G.10.3. GRUB2 부트 로더 재설치	288
G.10.4. RPM을 사용하여 드라이버 추가 또는 제거	289
G.11. IP= 부팅 옵션은 오류를 반환합니다.	291
G.12. ILO 또는 IDRAC 장치에서 그래픽 설치로 부팅할 수 없습니다.	292
G.13. ROOTFS 이미지는 INITRAMFS가 아닙니다.	293

보다 포괄적 수용을 위한 오픈 소스 용어 교체

Red Hat은 코드, 문서, 웹 속성에서 문제가 있는 용어를 교체하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 먼저 마스터(master), 슬레이브(slave), 블랙리스트(blacklist), 화이트리스트(whitelist) 등 네 가지 용어를 교체하고 있습니다. 이러한 변경 작업은 작업 범위가 크므로 향후 여러 릴리스에 걸쳐 점차 구현할 예정입니다. 자세한 내용은 [CTO Chris Wright의 메시지](#)를 참조하십시오.

RED HAT 문서에 관한 피드백 제공

문서 개선을 위한 의견을 보내 주십시오. Red Hat이 어떻게 이를 개선할 수 있는지 알려 주십시오.

- 특정 문구에 대한 간단한 의견 작성 방법은 다음과 같습니다.
 1. 문서가 *Multi-page HTML* 형식으로 표시되는지 확인합니다. 또한 문서 오른쪽 상단에 **피드백** 버튼이 있는지 확인합니다.
 2. 마우스 커서를 사용하여 주석 처리하려는 텍스트 부분을 강조 표시합니다.
 3. 강조 표시된 텍스트 아래에 표시되는 **피드백 추가** 팝업을 클릭합니다.
 4. 표시된 지침을 따릅니다.
- Bugzilla를 통해 피드백을 제출하려면 새 티켓을 생성합니다.
 1. [Bugzilla](#) 웹 사이트로 이동합니다.
 2. 구성 요소로 **문서**를 사용합니다.
 3. **설명** 필드에 문서 개선을 위한 제안 사항을 기입하십시오. 관련된 문서의 해당 부분 링크를 알려주십시오.
 4. **버그 제출**을 클릭합니다.

I 부. RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치 준비

이 섹션에서는 Red Hat Enterprise Linux 설치 준비 방법에 대해 설명합니다.

1장. 지원되는 RHEL 아키텍처 및 시스템 요구 사항

Red Hat Enterprise Linux 8은 적은 노력으로 보다 빠르게 워크로드를 제공하는 데 필요한 툴을 사용하여 하이브리드 클라우드 배포 전반에 걸쳐 안정적이고 안전하며 일관된 기반을 제공합니다. 지원되는 하이퍼바이저 및 클라우드 공급자 환경에 게스트로 배포할 수 있을 뿐 아니라 물리적 인프라에 배포할 수 있기 때문에 애플리케이션이 선도적인 하드웨어 아키텍처 플랫폼의 혁신을 활용할 수 있습니다.

이 섹션에서는 Red Hat Enterprise Linux 설치를 위해 지원되는 아키텍처 및 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다.

1.1. 지원되는 아키텍처

Red Hat Enterprise Linux는 다음과 같은 아키텍처를 지원합니다.

- AMD, Intel 및 ARM 64비트 아키텍처
- IBM Power Systems, Little Endian
 - IBM Power System LC 서버
 - IBM Power System AC 서버
 - IBM Power System L 서버
- 64-bit IBM Z

추가 리소스

- [AMD64, Intel 64 및 64비트 ARM에 RHEL 설치](#)
- [IBM Power System LC 서버에 RHEL 설치](#)
- [IBM Power System AC 서버에 RHEL 설치](#)
- [IBM Power System L 서버에 RHEL 설치](#)
- [64비트 IBM Z에 RHEL 설치](#)

1.2. 시스템 요구 사항

Red Hat Enterprise Linux를 처음 설치하는 경우 설치하기 전에 시스템, 하드웨어, 보안, 메모리 및 RAID에 대해 제공되는 지침을 검토하십시오. 자세한 내용은 [시스템 요구 사항 참조](#)를 살펴보십시오.

시스템을 가상화 호스트로 사용하려면 [가상화에 필요한 하드웨어 요구 사항](#)을 살펴보십시오.

추가 리소스

- [보안 강화](#)
- [사용자 지정 RHEL 시스템 이미지 구성](#)

2장. RHEL 설치 방법

다음 방법을 사용하여 Red Hat Enterprise Linux를 설치할 수 있습니다.

- GUI 기반 설치
- 시스템 또는 클라우드 이미지 기반 설치
- 고급 설치




참고

이 문서에서는 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 RHEL을 설치하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

GUI 기반 설치

다음과 같은 GUI 기반 설치 방법을 사용할 수 있습니다.

- **고객 포털에서 ISO 이미지를 사용하여 RHEL 설치:** 고객 포털에서 DVD ISO 이미지 파일을 다운로드하여 Red Hat Enterprise Linux 설치. 등록은 GUI 설치가 완료된 후에 수행됩니다. 이 설치 방법은 Kickstart에서도 지원합니다.
- **Content Delivery Network에서 RHEL 등록 및 설치:** 시스템을 등록하고 서브스크립션을 연결하며 CDN(Content Delivery Network)에서 Red Hat Enterprise Linux를 설치합니다. 이 설치 방법은 부팅 ISO 및 DVD ISO 이미지 파일에서 지원합니다. 그러나 부팅 ISO 이미지 파일의 기본 설치 소스로 부팅 ISO 이미지 파일을 사용하는 것이 좋습니다. CDN에서 설치 패키지를 다운로드 및 설치하기 전에 등록이 수행됩니다. 이 설치 방법은 Kickstart에서도 지원합니다.



중요

GUI를 사용하여 특정 요구 사항에 맞게 RHEL 설치를 사용자 지정할 수 있습니다. 특정 환경 요구 사항에 대한 추가 옵션(예: Red Hat에 연결, 소프트웨어 선택, 파티셔닝, 보안 등)을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [설치 사용자 지정](#)을 참조하십시오.

시스템 또는 클라우드 이미지 기반 설치

가상 및 클라우드 환경에서만 시스템 또는 클라우드 이미지 기반 설치 방법을 사용할 수 있습니다.

시스템 또는 클라우드 이미지 기반 설치를 수행하려면 Red Hat Image Builder를 사용합니다. Image Builder는 클라우드 배포를 위한 시스템 이미지를 포함하여 Red Hat Enterprise Linux의 사용자 지정 시스템 이미지를 생성합니다.

이미지 빌더를 사용하여 RHEL을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 지정 RHEL 시스템 이미지](#) 완료 문서를 참조하십시오.

고급 설치

다음과 같은 고급 설치 방법을 사용할 수 있습니다.

- **Kickstart를 사용하여 자동화된 RHEL 설치 수행:** Kickstart를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 설치. Kickstart는 무인 운영 체제 설치 작업을 실행할 수 있는 자동화된 설치입니다.

- **VNC를 사용하여 원격 RHEL 설치를 수행합니다.** RHEL 설치 프로그램은 두 개의 VNC 설치 모드인 Direct 및 Connect를 제공합니다. 연결이 설정되면 두 모드가 다릅니다. 선택한 모드는 환경에 따라 다릅니다.
- **PXE를 사용하여 네트워크에서 RHEL 설치 :**네트워크 설치를 통해 Red Hat Enterprise Linux를 설치 서버에 액세스할 수 있는 시스템에 설치할 수 있습니다. 최소한 네트워크 설치에는 두 개의 시스템이 필요합니다.

추가 리소스

- 고급 설치 방법에 대한 자세한 내용은 [고급 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

3장. RHEL 설치 ISO 이미지 다운로드


이 섹션에서는 Red Hat 고객 포털에서 또는 **curl** 명령을 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 설치 이미지를 다운로드하는 방법을 설명합니다.

3.1. 설치 ISO 이미지 유형

Red Hat 고객 포털에서 두 가지 유형의 Red Hat Enterprise Linux 8 설치 ISO 이미지를 사용할 수 있습니다.

DVD ISO 이미지 파일

BaseOS 및 AppStream 리포지토리가 포함된 전체 설치 프로그램으로 추가 리포지토리 없이 설치를 완료할 수 있습니다.



중요

64비트 IBM Z용 바이너리 DVD를 사용하여 SCSI DVD 드라이브를 사용하거나 설치 소스로 설치 프로그램을 부팅할 수 있습니다.

부팅 ISO 이미지 파일

부팅 ISO 이미지는 다음 두 가지 방법으로 RHEL을 설치하는 데 사용할 수 있는 최소 설치입니다.

- CDN(Content Delivery Network)에서 RHEL을 등록 및 설치하는 방법입니다.
- 소프트웨어 패키지를 설치하기 위해 BaseOS 및 AppStream 리포지토리에 액세스해야 하는 최소 이미지입니다. 리포지토리는 [Red Hat 고객 포털](#)에서 다운로드할 수 있는 DVD ISO 이미지의 일부입니다. DVD ISO 이미지를 다운로드하여 압축을 풀어 리포지토리에 액세스합니다.

다음 표에서는 지원되는 아키텍처에서 사용할 수 있는 이미지에 대한 정보를 제공합니다.

표 3.1. 부팅 및 설치 이미지

아키텍처	설치 DVD	부팅 DVD
AMD64 및 Intel 64	x86_64 DVD ISO 이미지 파일	x86_64 부팅 ISO 이미지 파일
ARM 64	AArch64 DVD ISO 이미지 파일	AArch64 부팅 ISO 이미지 파일
IBM POWER	ppc64le DVD ISO 이미지 파일	ppc64le 부팅 ISO 이미지 파일
64비트 IBM Z	s390x DVD ISO 이미지 파일	s390x 부팅 ISO 이미지 파일

추가 리소스

- [설치 소스 준비](#)
- [사용자 공간 구성 요소 설치, 관리 및 제거](#)

3.2. 고객 포털에서 ISO 이미지 다운로드

다음 절차에서는 Red Hat 고객 포털에서 Red Hat Enterprise Linux 8 ISO 이미지 파일을 다운로드하는 방법을 설명합니다.



참고

- Boot ISO 이미지는 시스템 등록, 서브스크립션 연결, CDN(Content Delivery Network)에서 RHEL 설치를 지원하는 최소 이미지 파일입니다.
- DVD ISO 이미지 파일에는 모든 리포지토리 및 소프트웨어 패키지가 포함되어 있으며 추가 구성이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 [설치 소스 준비](#)를 참조하십시오.

사전 요구 사항

- 유효한 Red Hat 서브스크립션이 있어야 합니다.
- [제품 다운로드](#)에서 Red Hat 고객 포털의 [제품 다운로드](#) 섹션에 로그인되어 있어야 합니다.

절차

1. [제품 다운로드](#) 페이지에서 **카테고리 별** 탭을 선택합니다.
2. **Red Hat Enterprise Linux 8** 링크를 클릭합니다.
Red Hat Enterprise Linux 다운로드 웹 페이지가 열립니다.
3. **Product Variant** 드롭다운 메뉴에서 필요한 변형을 선택합니다.
 - a. 선택 사항: **패키지** 탭을 선택하여 선택한 변형에 포함된 패키지를 확인합니다. Red Hat Enterprise Linux 8에서 사용 가능한 패키지에 대한 자세한 내용은 [Package Manifest](#) 문서를 참조하십시오.
4. **버전** 드롭다운 메뉴의 기본값은 선택한 변형의 최신 버전입니다.
5. **아키텍처** 드롭다운 메뉴에는 지원되는 아키텍처가 표시됩니다.
제품 소프트웨어 탭에는 다음이 포함된 이미지 파일이 표시됩니다.
 - Red Hat Enterprise Linux Binary DVD 이미지.
 - Red Hat Enterprise Linux 부팅 ISO 이미지.

추가 이미지(예: 사전 구성된 가상 머신 이미지)를 사용할 수 있지만 이 문서의 범위를 벗어납니다.
6. 필요한 ISO 이미지 옆에 있는 **지금 다운로드**를 클릭합니다.

3.3. CURL을 사용하여 ISO 이미지 다운로드

이 섹션에서는 **curl** 명령을 사용하여 설치 이미지를 다운로드하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

- **curl** 및 **jq** 패키지를 설치합니다.
 - 배포에서 **yum** 패키지 관리자를 사용하는 경우:

```
# yum install curl
# yum install jq
```

- 배포에서 **apt** 패키지 관리자를 사용하는 경우:

```
# apt update
# apt install curl
# apt install jq
```

- Linux 배포판에서 **yum** 또는 **apt** 를 사용하지 않거나 Linux를 사용하지 않는 경우 [curl 웹 사이트](#) 에서 가장 적합한 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.
- [Red Hat API 토큰](#) 에서 오프라인으로 생성된 토큰
- [제품 다운로드](#) 에서 다운로드하려는 파일의 체크섬

절차

1. 다음 콘텐츠를 사용하여 bash 파일을 생성합니다.

```
#!/bin/bash
# set the offline token and checksum parameters
offline_token="<offline_token>"
checksum=<checksum>

# get an access token
access_token=$(curl https://sso.redhat.com/auth/realms/redhat-external/protocol/openid-connect/token -d grant_type=refresh_token -d client_id=rhsm-api -d refresh_token=$offline_token | jq -r '.access_token')

# get the filename and download url
image=$(curl -H "Authorization: Bearer $access_token" "https://api.access.redhat.com/management/v1/images/$checksum/download")
filename=$(echo $image | jq -r .body.filename)
url=$(echo $image | jq -r .body.href)

# download the file
curl $url -o $filename
```

위의 텍스트에서 *offline_token*을 Red Hat API 포털에서 수집한 토큰과 [제품 다운로드](#) 페이지에서 가져온 체크섬 값으로 바꿉니다.

2. 이 파일을 실행 가능하게 만듭니다.

```
$ chmod u+x FILEPATH/FILENAME.sh
```

3. 터미널 창을 열고 bash 파일을 실행합니다.

```
$ ./FILEPATH/FILENAME.sh
```



주의

네트워킹 모범 사례와 일치하는 암호 관리를 사용하십시오.

- 일반 텍스트에 암호 또는 인증 정보를 저장해 두지 마십시오.
- 무단 사용으로부터 토큰을 안전하게 보관합니다.

추가 리소스

- [Red Hat API로 시작하기](#)

4장. RHEL의 부팅 가능 설치 미디어 생성

이 섹션에서는 설치 ISO 이미지를 다운로드하여 USB, DVD 또는 CD와 같은 부팅 가능한 물리적 설치 미디어를 만들 때 다운로드한 ISO 이미지 파일을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.



참고

기본적으로 **inst.stage2=** 부팅 옵션은 설치 매체에서 사용되며 특정 레이블(예: **inst.stage2=hd:LABEL=RHEL8\x86_64**)으로 설정됩니다. 런타임 이미지가 포함된 파일 시스템의 기본 레이블을 수정하거나 사용자 지정 프로시저를 사용하여 설치 시스템을 부팅하는 경우 레이블이 올바른 값으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

4.1. 설치 부팅 미디어 옵션


Red Hat Enterprise Linux 설치 프로그램을 시작하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

전체 설치 DVD 또는 USB 드라이브

DVD ISO 이미지를 사용하여 전체 설치 DVD 또는 USB 플래시 드라이브를 만듭니다. DVD 또는 USB 플래시 드라이브를 부팅 장치로 사용하고 소프트웨어 패키지를 설치하기 위한 설치 소스로 사용할 수 있습니다. DVD ISO 이미지의 크기로 인해 DVD 또는 USB 플래시 드라이브가 권장되는 미디어 유형입니다.

최소 설치 DVD, CD 또는 USB 플래시 드라이브

시스템을 부팅하고 설치 프로그램을 시작하는 데 필요한 최소 파일만 포함하는 **Boot ISO** 이미지를 사용하여 최소 설치 CD, DVD 또는 USB 플래시 드라이브를 만듭니다.



중요

CDN(Content Delivery Network)을 사용하여 필요한 소프트웨어 패키지를 다운로드하지 않는 경우 **Boot ISO** 이미지에 필요한 소프트웨어 패키지가 포함된 설치 소스가 필요합니다.

PXE Server

PXE(*Preboot Execution Environment*) 서버를 사용하면 설치 프로그램이 네트워크를 통해 부팅할 수 있습니다. 시스템 부팅 후 로컬 하드 드라이브 또는 네트워크 위치와 같은 다른 설치 소스에서 설치를 완료해야 합니다.

이미지 빌더

이미지 빌더를 사용하면 사용자 지정 시스템 및 클라우드 이미지를 생성하여 가상 및 클라우드 환경에 Red Hat Enterprise Linux를 설치할 수 있습니다.

추가 리소스

- [고급 RHEL 8 설치 수행](#)
- [사용자 지정 RHEL 시스템 이미지 구성](#)

4.2. 부팅 가능한 DVD 또는 CD 만들기

소프트웨어 및 CD/DVD 굽기를 사용하여 부팅 가능한 설치 DVD 또는 CD를 만들 수 있습니다. ISO 이미지 파일에서 DVD 또는 CD를 생성하는 정확한 단계는 운영 체제 및 디스크 굽기 소프트웨어에 따라 크게 달라집니다. ISO 이미지 파일에서 CD 또는 DVD를 구울 수 있는 정확한 단계는 시스템의 소프트웨어 문서를 참조하십시오.



주의

DVD ISO 이미지(전체 설치) 또는 Boot ISO 이미지(최소 설치)를 사용하여 부팅 가능한 DVD 또는 CD를 생성할 수 있습니다. 그러나 DVD ISO 이미지는 4.7GB보다 크므로 단일 또는 듀얼 레이어 DVD에 맞지 않을 수 있습니다. 계속하기 전에 DVD ISO 이미지 파일의 크기를 확인하십시오. DVD ISO 이미지를 사용하여 부팅 가능한 설치 미디어를 생성할 때 USB 키를 사용하는 것이 좋습니다.

4.3. LINUX에서 부팅 가능한 USB 장치 생성

Linux 시스템에서 부팅 가능한 USB 장치를 생성하려면 다음 절차를 따르십시오.



참고

이 절차는 안전하지 않으며 USB 플래시 드라이브의 데이터는 경고없이 삭제됩니다.

사전 요구 사항

- 설치 ISO 이미지 다운로드에 설명된 대로 [설치 ISO 이미지를 다운로드](#) 했습니다.
- DVD ISO** 이미지는 4.7GB보다 크므로 ISO 이미지를 보유할 수 있을 만큼 충분히 큰 USB 플래시 드라이브가 필요합니다.

절차

1. USB플러그 드라이브를 시스템에 연결합니다.
2. 터미널 창을 열고 **dmesg** 명령을 실행합니다.

```
$ dmesg|tail
```

dmesg 명령은 모든 최근 이벤트를 자세히 설명하는 로그를 반환합니다. 연결된 USB 플래시 드라이브로 인한 메시지가 로그 하단에 표시됩니다. 연결된 장치의 이름을 기록합니다.

3. root 사용자로 전환합니다.

```
$ su -
```

4. 메시지가 표시되면 root 암호를 입력합니다.
5. 드라이브에 할당된 장치 노드를 찾습니다. 이 예에서 드라이브 이름은 **sdd**입니다.

```
# dmesg|tail
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
```

```
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access   Generic STORAGE DEVICE  9228 PQ: 0
ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: sdd Attached SCSI removable disk
```

6. **dd** 명령을 실행하여 ISO 이미지를 USB 장치에 직접 작성합니다.

```
# dd if=/image_directory/image.iso of=/dev/device
```

/image_directory/image.iso 를 다운로드한 ISO 이미지 파일의 전체 경로로 교체하고, 장치를 **dmesg** 명령으로 검색한 장치 이름으로 교체합니다. 이 예에서 ISO 이미지의 전체 경로는 **/home/hiera/Downloads/rhel-8-x86_64-boot.iso**이고 장치 이름은 **sdd**입니다.

```
# dd if=/home/testuser/Downloads/rhel-8-x86_64-boot.iso of=/dev/sdd
```



참고

장치의 파티션 이름이 아니라 올바른 장치 이름을 사용해야 합니다. 파티션 이름은 일반적으로 숫자 접미사가 있는 장치 이름입니다. 예를 들어 **sdd**는 장치 이름이고 **sdd1**은 장치 **sdd**의 파티션 이름입니다.

7. **dd** 명령이 장치에 이미지 쓰기를 마칠 때까지 기다립니다. # 프롬프트가 표시되면 데이터 전송이 완료됩니다. 프롬프트가 표시되면 루트 계정에서 로그아웃하고 USB 드라이브를 분리합니다. USB 드라이브를 부팅 장치로 사용할 준비가 되었습니다.

4.4. WINDOWS에서 부팅 가능한 USB 장치 생성

이 절차의 단계에 따라 Windows 시스템에 부팅 가능한 USB 장치를 생성합니다. 절차는 도구에 따라 다릅니다. Red Hat은 <https://github.com/FedoraQt/MediaWriter/releases>에서 다운로드할 수 있는 Fedora Media Writer를 사용하는 것이 좋습니다.



참고

- Fedora Media Writer는 커뮤니티 제품이며 Red Hat에서 지원하지 않습니다. 이 툴의 모든 문제는 <https://github.com/FedoraQt/MediaWriter/issues>에서 보고할 수 있습니다.
- 이 절차는 안전하지 않으며 USB 플래시 드라이브의 데이터는 경고없이 삭제됩니다.

사전 요구 사항

- 설치 ISO 이미지 다운로드에 설명된 대로 **설치 ISO 이미지를 다운로드** 했습니다.
- **DVD ISO** 이미지는 4.7GB보다 크므로 ISO 이미지를 보유할 수 있을 만큼 충분히 큰 USB 플래시 드라이브가 필요합니다.

절차

1. <https://github.com/FedoraQt/MediaWriter/releases>에서 Fedora Media Writer를 다운로드하여 설치합니다.




참고

Red Hat Enterprise Linux에 Fedora Media Writer를 설치하려면 미리 구축된 flatpak 패키지를 사용하십시오. 공식 flatpak 리포지토리 [1.8hub.org](https://flathub.org/apps/details/org.fedoraproject.MediaWriter)에서 패키지를 얻을 수 있습니다. <https://flathub.org/apps/details/org.fedoraproject.MediaWriter>.

2. USB 플러그 드라이브를 시스템에 연결합니다.
3. Fedora Media Writer를 엽니다.
4. 메인 창에서 **사용자 지정 이미지**를 클릭하고 이전에 다운로드한 Red Hat Enterprise Linux ISO 이미지를 선택합니다.
5. **사용자 지정 이미지 작성** 창에서 사용할 드라이브를 선택합니다.
6. **디스크에 쓰기**를 클릭합니다. 부팅 미디어 생성 프로세스가 시작됩니다. 작업이 완료될 때까지 드라이브를 분리하지 마십시오. 이 작업은 ISO 이미지의 크기와 USB 드라이브의 쓰기 속도에 따라 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
7. 작업이 완료되면 USB 드라이브를 마운트 해제합니다. USB 드라이브를 부팅 장치로 사용할 준비가 되었습니다.

4.5. MAC OS X에서 부팅 가능한 USB 장치 생성

이 절차의 단계에 따라 Mac OS X 시스템에서 부팅 가능한 USB 장치를 생성합니다.



참고

이 절차는 안전하지 않으며 USB 플래시 드라이브의 데이터는 경고없이 삭제됩니다.

사전 요구 사항

- 설치 ISO 이미지 다운로드에 설명된 대로 **설치 ISO 이미지를 다운로드** 했습니다.
- DVD ISO** 이미지는 4.7GB보다 크므로 ISO 이미지를 보유할 수 있을 만큼 충분히 큰 USB 플래시 드라이브가 필요합니다.

절차

1. USB 플러그 드라이브를 시스템에 연결합니다.
2. **diskutil list** 명령을 사용하여 장치 경로를 식별합니다. 장치 경로의 형식은 `/dev/disknumber`입니다. 여기서 number는 디스크 수입니다. 디스크 수가 0(0)에서 시작합니다. 일반적으로 Disk 0은 OS X 복구 디스크이며 Disk 1은 기본 OS X 설치입니다. 다음 예에서 USB 장치는 **disk2**입니다.

```
$ diskutil list
/dev/disk0
#:              TYPE NAME              SIZE      IDENTIFIER
0:    GUID_partition_scheme             *500.3 GB  disk0
1:             EFI EFI                  209.7 MB  disk0s1
2:       Apple_CoreStorage               400.0 GB  disk0s2
3:       Apple_Boot Recovery HD           650.0 MB  disk0s3
4:       Apple_CoreStorage               98.8 GB   disk0s4
5:       Apple_Boot Recovery HD           650.0 MB  disk0s5
/dev/disk1
```

```
#:          TYPE NAME          SIZE  IDENTIFIER
0:          Apple_HFS YosemiteHD  *399.6 GB  disk1
Logical Volume on disk0s1
8A142795-8036-48DF-9FC5-84506DFBB7B2
Unlocked Encrypted
/dev/disk2
#:          TYPE NAME          SIZE  IDENTIFIER
0:  FDisk_partition_scheme      *8.1 GB  disk2
1:  Windows_NTFS SanDisk USB     8.1 GB  disk2s1
```

3. USB 플러그 드라이브를 식별하려면 NAME, TYPE 및 SIZE 열을 플래시 드라이브와 비교합니다. 예를 들어 NAME은 `find` 도구의 플래시 드라이브 아이콘의 제목이어야 합니다. 이러한 값을 플래시 드라이브의 정보 패널에 있는 값과 비교할 수도 있습니다.
4. **`diskutil unmountDisk`** 명령을 사용하여 플래시 드라이브의 파일 시스템 볼륨을 마운트 해제합니다.

```
$ diskutil unmountDisk /dev/disknumber
Unmount of all volumes on disknumber was successful
```

명령이 완료되면 홈 드라이브의 아이콘이 데스크탑에서 사라집니다. 아이콘이 사라지지 않으면 잘못된 디스크를 선택했을 수 있습니다. 시스템 디스크를 마운트 해제하려고 하면 실수로 오류 마운트 해제 오류가 반환됩니다.

5. **root**로 로그인합니다.

```
$ su -
```

6. 메시지가 표시되면 **root** 암호를 입력합니다.
7. **`dd`** 명령을 **`sudo`** 명령의 매개 변수로 사용하여 ISO 이미지를 플래시 드라이브에 씁니다.

```
# sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/rdisknumber
```



참고

Mac OS X는 각 스토리지 장치에 블록 (`/dev/disk*`) 및 문자 장치 (`/dev/rdisk*`) 파일을 모두 제공합니다. `/dev/rdisknumber` 문자 장치에 이미지를 쓰는 것이 `/dev/disknumber` 블록 장치에 쓰는 것보다 빠릅니다.

8. `/Users/user_name/Downloads/rhel-8-x86_64-boot.iso` 파일을 `/dev/rdisk2` 장치에 쓰려면 다음 명령을 실행합니다.

```
# sudo dd if=/Users/user_name/Downloads/rhel-8-x86_64-boot.iso of=/dev/rdisk2
```

9. **`dd`** 명령이 장치에 이미지 쓰기를 마칠 때까지 기다립니다. # 프롬프트가 표시되면 데이터 전송이 완료됩니다. 프롬프트가 표시되면 루트 계정에서 로그아웃하고 USB 드라이브를 분리합니다. USB 드라이브를 부팅 장치로 사용할 준비가 되었습니다.

5장. 설치 소스 준비

Boot ISO 이미지 파일에는 리포지토리 또는 소프트웨어 패키지가 포함되어 있지 않습니다. 여기에는 설치 프로그램과 시스템을 부팅하고 설치를 시작하는 데 필요한 툴만 포함되어 있습니다. 이 섹션에서는 필수 리포지토리 및 소프트웨어 패키지가 포함된 DVD ISO 이미지를 사용하여 부팅 ISO 이미지의 설치 소스를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.



중요

CDN(Content Delivery Network)에서 RHEL을 등록하고 설치하도록 결정하는 경우에만 Boot ISO 이미지 파일에 설치 소스가 필요합니다.

5.1. 설치 소스 유형

최소 부팅 이미지에 다음 설치 소스 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- **DVD:** DVD ISO 이미지를 DVD로 확장합니다. DVD는 설치 소스(소프트웨어 패키지 소스)로 자동으로 사용됩니다.
- **하드 드라이브 또는 USB 드라이브:** DVD ISO 이미지를 드라이브에 복사하고 드라이브에서 소프트웨어 패키지를 설치하도록 설치 프로그램을 구성합니다. USB 드라이브를 사용하는 경우 설치를 시작하기 전에 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다. 설치 프로그램이 시작된 후에는 설치 프로그램이 미디어를 감지할 수 없습니다.
 - 하드 드라이브 제한: 하드 드라이브의 DVD ISO 이미지는 설치 프로그램이 마운트할 수 있는 파일 시스템이 있는 파티션에 있어야 합니다. 지원되는 파일 시스템은 **xfs, ext2, ext3, ext4** 및 **vfat(FAT32)**입니다.



주의

Microsoft Windows 시스템에서 하드 드라이브를 포맷할 때 사용되는 기본 파일 시스템은 NTFS입니다. exFAT 파일 시스템도 사용할 수 있습니다. 그러나 설치하는 동안 이러한 파일 시스템을 마운트할 수 없습니다. Microsoft Windows에서 하드 드라이브 또는 USB 드라이브를 설치 소스로 생성하는 경우 드라이브를 FAT32로 포맷했는지 확인합니다. FAT32 파일 시스템은 4GiB보다 큰 파일을 저장할 수 없습니다.

Red Hat Enterprise Linux 8에서는 로컬 하드 드라이브의 디렉터리에서 설치를 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 DVD ISO 이미지의 내용을 하드 드라이브의 디렉터리에 복사한 다음, ISO 이미지 대신 설치 소스로 디렉터리를 지정해야 합니다. 예: `inst.repo=hd:<device>:<path to the directory>`

- **네트워크 위치:** DVD ISO 이미지 또는 설치 트리(DVD ISO 이미지의 추출 내용)를 네트워크 위치에 복사하고 다음 프로토콜을 사용하여 네트워크를 통해 설치를 수행합니다.
 - **NFS:** DVD ISO 이미지는 NFS(네트워크 파일 시스템) 공유에 있습니다.
 - **HTTPS, HTTP 또는 FTP:** 설치 트리는 HTTP, HTTPS 또는 FTP를 통해 액세스할 수 있는 네트워크 위치에 있습니다.

5.2. 설치 소스 지정

다음 방법 중 하나를 사용하여 설치 소스를 지정할 수 있습니다.

- **사용자 인터페이스:** 그래픽 설치의 설치 소스 창에서 설치 소스를 선택합니다. 자세한 내용은 [설치 소스 구성](#)을 참조하십시오.
- **부팅 옵션:** 사용자 정의 부팅 옵션을 구성하여 설치 소스를 지정합니다. 자세한 내용은 [Boot options reference](#)를 참조하십시오.
- **Kickstart 파일:** Kickstart 파일에서 `install` 명령을 사용하여 설치 소스를 지정합니다. 자세한 내용은 [고급 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

5.3. 네트워크 기반 설치를 위한 포트

다음 표에는 각 네트워크 기반 설치 유형에 대한 파일을 제공하는 서버에서 열어야 하는 포트가 나열되어 있습니다.

표 5.1. 네트워크 기반 설치를 위한 포트

사용된 프로토콜	открывать порт
HTTP	80
HTTPS	443
FTP	21
NFS	2049, 111, 20048
TFTP	69

추가 리소스

- [네트워크 보안](#)

5.4. NFS 서버에서 설치 소스 생성

이 프로세스의 단계에 따라 NFS 서버에 설치 소스를 배치합니다. 물리적 미디어에 연결하지 않고도 이 설치 방법을 사용하여 단일 소스에서 여러 시스템을 설치합니다.

사전 요구 사항

- Red Hat Enterprise Linux 8을 사용하는 서버에 대한 관리자 수준의 액세스 권한이 있으며 이 서버는 설치할 시스템과 동일한 네트워크에 있습니다.
- DVD ISO 이미지를 다운로드했습니다. 자세한 내용은 [설치 ISO 이미지 다운로드](#)를 참조하십시오.
- 이미지 파일에서 부팅 가능한 CD, DVD 또는 USB 장치를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.

- 방화벽을 통해 설치 중인 시스템에서 원격 설치 소스에 액세스할 수 있음을 확인했습니다. 자세한 내용은 [네트워크 기반 설치](#) 용 포트를 참조하십시오.

절차

1. **nfs-utils** 패키지를 설치합니다.

```
# yum install nfs-utils
```

2. DVD ISO 이미지를 NFS 서버의 디렉터리에 복사합니다.
3. 텍스트 편집기를 사용하여 **/etc/exports** 파일을 열고 다음 구문으로 행을 추가합니다.

```
/exported_directory/ clients
```

4. **/exported_directory/**를 디렉토리의 전체 경로로 ISO 이미지로 바꿉니다. 클라이언트를 대상 시스템의 호스트 이름 또는 IP 주소, 모든 대상 시스템에서 ISO 이미지에 액세스하는 데 사용할 수 있는 서브네트워크 또는 NFS 서버에 대한 네트워크 액세스 권한이 있는 시스템이 ISO 이미지를 사용할 수 있도록 하려면 별표(*)로 바꿉니다. 이 필드의 형식에 대한 자세한 내용은 **exports(5)** 도움말 페이지를 참조하십시오.
/rhel8-install/ 디렉토리를 모든 클라이언트에 읽기 전용으로 사용할 수 있도록 하는 기본 구성은 다음과 같습니다.

```
/rhel8-install *
```

5. **/etc/exports** 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 종료합니다.
6. **nfs** 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start nfs-server.service
```

/etc/exports 파일을 변경하기 전에 서비스가 실행 중인 경우 실행 중인 NFS 서버에 대해 다음 명령을 실행하여 구성을 다시 로드합니다.

```
# systemctl reload nfs-server.service
```

이제 NFS를 통해 ISO 이미지에 액세스할 수 있으며 설치 소스로 사용할 준비가 되었습니다.



참고

설치 소스를 구성할 때 **nfs:** 를 프로토콜, 서버 호스트 이름 또는 IP 주소, 콜론 기호(:) 및 ISO 이미지를 포함하는 디렉토리를 사용합니다. 예를 들어 서버 호스트 이름이 **myserver.example.com**이고 ISO 이미지를 **/rhel8-install/**에 저장한 경우 설치 소스로 **nfs:myserver.example.com:/rhel8-install/**을 지정합니다.

5.5. HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 설치 소스 생성

다음 절차에 따라 DVD ISO 이미지 및 유효한 **.treeinfo** 파일의 콘텐츠를 포함하는 디렉터리인 설치 트리를 사용하여 네트워크 기반 설치에 대한 설치 소스를 생성합니다. 설치 소스는 HTTP 또는 HTTPS를 통해 액세스할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- Red Hat Enterprise Linux 8을 사용하는 서버에 대한 관리자 수준의 액세스 권한이 있으며 이 서버는 설치할 시스템과 동일한 네트워크에 있습니다.
- DVD ISO 이미지를 다운로드했습니다. 자세한 내용은 [설치 ISO 이미지](#) 다운로드를 참조하십시오.
- 이미지 파일에서 부팅 가능한 CD, DVD 또는 USB 장치를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.
- 방화벽을 통해 설치 중인 시스템에서 원격 설치 소스에 액세스할 수 있음을 확인했습니다. 자세한 내용은 [네트워크 기반 설치](#) 용 포트를 참조하십시오.

절차

1. **http**를 사용하여 설치 소스를 생성하려면 **httpd** 패키지를 설치합니다.

```
# yum install httpd
```


https를 사용하여 설치 소스를 생성하려면 **httpd** 및 **mod_ssl** 패키지를 설치합니다.

```
# yum install httpd mod_ssl
```



주의

Apache 웹 서버 구성이 SSL 보안을 활성화하는 경우 TLSv1 프로토콜만 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다. 이는 POODLE SSL 취약점 (CVE-2014-3566) 때문입니다. 자세한 내용은 <https://access.redhat.com/solutions/1232413>을 참조하십시오.



중요

자체 서명 인증서가 있는 HTTPS 서버를 사용하는 경우 **noverifyssl** 옵션을 사용하여 설치 프로그램을 부팅해야 합니다.

2. DVD ISO 이미지를 HTTP(S) 서버에 복사합니다.
3. **mount** 명령을 사용하여 DVD ISO 이미지를 적절한 디렉터리에 마운트합니다.

```
# mkdir /mnt/rhel8-install/
# mount -o loop,ro -t iso9660 /image_directory/image.iso /mnt/rhel8-install/
```

/image_directory/image.iso를 DVD ISO 이미지의 경로로 바꿉니다.

4. 마운트된 이미지의 파일을 HTTP(S) 서버 루트로 복사합니다. 이 명령은 이미지 콘텐츠를 사용하여 **/var/www/html/rhel8-install/** 디렉터리를 생성합니다.

```
# cp -r /mnt/rhel8-install/ /var/www/html/
```


이 명령은 이미지 콘텐츠를 사용하여 `/var/www/html/rhel8-install/` 디렉토리를 생성합니다. 일부 복사 메서드는 유효한 설치 소스에 필요한 `.treeinfo` 파일을 건너뛸 수 있습니다. 이 절차에 표시된 대로 전체 디렉토리에 대해 `cp` 명령을 실행하면 `.treeinfo`가 올바르게 복사됩니다.

5. httpd 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start httpd.service
```

이제 설치 트리에 액세스할 수 있으며 설치 소스로 사용할 준비가 되었습니다.



참고

설치 소스를 구성할 때 HTTP 서버 루트를 기준으로 `http://` 또는 `https://` 를 프로토콜, 서버 호스트 이름 또는 IP 주소, ISO 이미지의 파일이 포함된 디렉토리를 사용합니다. 예를 들어 HTTP를 사용하는 경우 서버 호스트 이름은 `myserver.example.com` 이고 이미지에서 `/var/www/html/rhel8-install/` 로 파일을 복사한 경우 설치 소스로 `http://myserver.example.com/rhel8-install/` 를 지정합니다.

추가 리소스

- [다양한 유형의 서버 배포](#)

5.6. FTP를 사용하여 설치 소스 생성

다음 절차에 따라 DVD ISO 이미지 및 유효한 `.treeinfo` 파일의 콘텐츠를 포함하는 디렉터리인 설치 트리를 사용하여 네트워크 기반 설치에 대한 설치 소스를 생성합니다. 설치 소스는 FTP를 통해 액세스할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- Red Hat Enterprise Linux 8을 사용하는 서버에 대한 관리자 수준의 액세스 권한이 있으며 이 서버는 설치할 시스템과 동일한 네트워크에 있습니다.
- DVD ISO 이미지를 다운로드했습니다. 자세한 내용은 [설치 ISO 이미지](#) 다운로드를 참조하십시오.
- 이미지 파일에서 부팅 가능한 CD, DVD 또는 USB 장치를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.
- 방화벽을 통해 설치 중인 시스템에서 원격 설치 소스에 액세스할 수 있음을 확인했습니다. 자세한 내용은 [네트워크 기반 설치](#) 용 포트 참조하십시오.

절차

1. root로 다음 명령을 실행하여 `vsftpd` 패키지를 설치합니다.

```
# yum install vsftpd
```

2. 텍스트 편집기에서 `/etc/vsftpd/vsftpd.conf` 구성 파일을 열고 편집합니다.

- a. `anonymous_enable=NO` 행을 `anonymous_enable=YES`로 변경합니다.
- b. `write_enable=YES` 행을 `write_enable=NO`로 변경합니다.

- c. **pasv_min_port=min_port** 및 **pasv_max_port=max_port** 행을 추가합니다. min_port 및 max_port 를 Passive 모드에서 FTP 서버에서 사용하는 포트 번호 범위(예:10021 및 10031)로 바꿉니다.
이 단계는 다양한 방화벽/NAT 설정을 갖춘 네트워크 환경에서 필요할 수 있습니다.
- d. 선택적으로 구성에 사용자 지정 변경 사항을 추가합니다. 사용 가능한 옵션은 vsftpd.conf(5) 도움말 페이지를 참조하십시오. 이 절차에서는 기본 옵션이 사용된다고 가정합니다.



주의

vsftpd.conf 파일에 SSL/TLS 보안을 구성한 경우 TLSv1 프로토콜만 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화해야 합니다. 이는 POODLE SSL 취약점(CVE-2014-3566) 때문입니다. 자세한 내용은 <https://access.redhat.com/solutions/1234773> 을 참조하십시오.

3. 서버 방화벽을 구성합니다.

- a. 방화벽을 활성화합니다.

```
# systemctl enable firewalld
# systemctl start firewalld
```

- b. 방화벽에서 이전 단계의 FTP 포트 및 포트 범위를 활성화합니다.

```
# firewall-cmd --add-port min_port-max_port/tcp --permanent
# firewall-cmd --add-service ftp --permanent
# firewall-cmd --reload
```

min_port-max_port를 **/etc/vsftpd/vsftpd.conf** 구성 파일에 입력한 포트 번호로 바꿉니다.

4. DVD ISO 이미지를 FTP 서버에 복사합니다.

5. mount 명령을 사용하여 DVD ISO 이미지를 적절한 디렉터리에 마운트합니다.

```
# mkdir /mnt/rhel8-install
# mount -o loop,ro -t iso9660 /image-directory/image.iso /mnt/rhel8-install
```

/image-directory/image.iso 를 DVD ISO 이미지의 경로로 바꿉니다.

6. 마운트된 이미지의 파일을 FTP 서버 루트로 복사합니다.

```
# mkdir /var/ftp/rhel8-install
# cp -r /mnt/rhel8-install/ /var/ftp/
```

이 명령은 이미지 내용이 포함된 **/var/ftp/rhel8-install/** 디렉터를 생성합니다. 일부 복사 메시지는 유효한 설치 소스에 필요한 **.treeinfo** 파일을 건너뛸 수 있습니다. 이 절차에 표시된 대로 전체 디렉터리에 대해 **cp** 명령을 실행하면 **.treeinfo**가 올바르게 복사됩니다.

7. 복사된 콘텐츠에 올바른 SELinux 컨텍스트 및 액세스 모드가 설정되어 있는지 확인합니다.


```
# restorecon -r /var/ftp/rhel8-install
# find /var/ftp/rhel8-install -type f -exec chmod 444 {} \;
# find /var/ftp/rhel8-install -type d -exec chmod 755 {} \;
```

8. vsftpd 서비스를 시작합니다.

```
# systemctl start vsftpd.service
```

/etc/vsftpd/vsftpd.conf 파일을 변경하기 전에 서비스가 실행 중인 경우 서비스를 다시 시작하여 편집된 파일을 로드합니다.

```
# systemctl restart vsftpd.service
```

부팅 프로세스 중에 시작되도록 **vsftpd** 서비스를 활성화합니다.

```
# systemctl enable vsftpd
```

이제 설치 트리에 액세스할 수 있으며 설치 소스로 사용할 준비가 되었습니다.



참고

설치 소스를 구성할 때 **ftp://**를 프로토콜, 서버 호스트 이름 또는 IP 주소 및 FTP 서버 루트와 관련하여 ISO 이미지의 파일을 저장한 디렉터리를 사용합니다. 예를 들어 서버 호스트 이름이 **myserver.example.com** 이고 이미지에서 **/var/ftp/rhel8-install/**로 파일을 복사한 경우 설치 소스로 **ftp://myserver.example.com/rhel8-install/**를 지정합니다.

5.7. 설치 소스로 하드 드라이브 준비

이 모듈은 하드 드라이브를 **ext2**, **ext3**, **ext4** 또는 **XFS** 파일 시스템이 있는 설치 소스로 사용하여 RHEL을 설치하는 방법을 설명합니다. 네트워크 액세스 및 광 드라이브 없이 시스템에 이 방법을 사용할 수 있습니다. 하드 드라이브 설치에는 설치 DVD의 ISO 이미지를 사용합니다. ISO 이미지는 DVD 콘텐츠의 정확한 사본을 포함하는 파일입니다. 하드 드라이브에 이 파일이 있으면 설치 프로그램을 부팅할 때 설치 소스로 하드 드라이브를 선택할 수 있습니다.

- Windows 운영 체제에서 하드 드라이브 파티션의 파일 시스템을 확인하려면 디스크 관리 툴을 사용합니다.
- Linux 운영 체제에서 하드 드라이브 파티션의 파일 시스템을 확인하려면 **parted** 툴을 사용합니다.



참고

LVM(Logical Volume Management) 파티션에서는 ISO 파일을 사용할 수 없습니다.

절차

1. Red Hat Enterprise Linux 설치 DVD의 ISO 이미지를 다운로드합니다. 또는 물리적 미디어에 DVD가 있는 경우 Linux 시스템에서 다음 명령을 사용하여 ISO 이미지를 만들 수 있습니다.

```
dd if=/dev/dvd of=/path_to_image/name_of_image.iso
```

여기서 **dvd**는 DVD 드라이브 장치 이름이고, **name_of_image**는 결과 ISO 이미지 파일에 지정한 이름입니다. **path_to_image**는 이미지를 저장하려는 시스템의 위치에 대한 경로입니다.

2. ISO 이미지를 복사하여 시스템 하드 드라이브 또는 USB 드라이브에 붙여넣습니다.
3. **SHA256** 체크섬 프로그램을 사용하여 복사한 ISO 이미지가 그대로 유지되는지 확인합니다. 많은 SHA256 체크섬 프로그램은 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. Linux 시스템에서 다음을 실행합니다.

```
$ sha256sum /path_to_image/name_of_image.iso
```

여기서 `name_of_image`는 ISO 이미지 파일의 이름입니다. **SHA256** 체크섬 프로그램은 해시라는 64자 문자열을 표시합니다. 이 해시를 Red Hat 고객 포털의 다운로드 페이지에서 이 특정 이미지에 대해 표시된 해시와 비교합니다. 두 해시는 동일해야 합니다.

4. 설치를 시작하기 전에 커널 명령줄에 HDD 설치 소스를 지정합니다.

```
inst.repo=hd:<device>:/path_to_image/name_of_image.iso
```

추가 리소스

- [파티션 시작하기](#)
- [RHEL 설치 ISO 다운로드](#)
- [설치 소스 지정](#)
- [설치 소스 부팅 옵션](#)

II 부. AMD64, INTEL 64 및 64비트 ARM에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

이 섹션에서는 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 AMD64, Intel 64 및 64비트 ARM 시스템에 Red Hat Enterprise Linux를 설치하는 방법을 설명합니다. 섹션은 다음 정보도 제공합니다.

- 설치 설정 사용자 정의 방법
- 설치 후 작업 완료 방법

6장. 권장 단계

RHEL 설치 준비는 다음 단계로 구성됩니다.

단계

1. 설치 방법을 검토하고 결정합니다.
2. 시스템 요구 사항을 확인합니다.
3. 설치 부팅 미디어 옵션을 검토합니다.
4. 필요한 설치 ISO 이미지를 다운로드합니다.
5. 부팅 가능한 설치 미디어를 생성합니다.
6. 설치 소스 준비*

**Content Delivery Network (CDN)를 사용하여 필요한 소프트웨어 패키지를 다운로드하지 않는 경우 부팅 ISO (최소 설치) 이미지에만 필요합니다.*


7장. 설치 부팅

부팅 가능한 미디어를 생성한 후에는 Red Hat Enterprise Linux 설치를 부팅할 수 있습니다.

7.1. 부팅 메뉴

Red Hat Enterprise Linux 부팅 메뉴는 시스템이 부팅 미디어 로드를 완료한 경우 GRand Unified Bootloader 버전 2 (GRUB2)를 사용하여 표시됩니다.

그림 7.1. Red Hat Enterprise Linux 부팅 메뉴



부팅 메뉴는 설치 프로그램을 시작하는 것 외에 몇 가지 옵션을 제공합니다. 60초 이내에 선택하지 않으면 기본 부팅 옵션(white에서 강조 표시)이 실행됩니다. 다른 옵션을 선택하려면 키보드의 화살표 키를 사용하여 선택한 후 **Enter** 키를 누릅니다.

특정 메뉴 항목에 대한 부팅 옵션을 사용자 지정할 수 있습니다.

- BIOS 기반 시스템의 경우 **Tab** 키를 누르고 명령줄에 사용자 지정 부팅 옵션을 추가합니다. **Esc** 키를 눌러 **boot:** 프롬프트에 액세스할 수도 있지만 필요한 부팅 옵션이 사전 설정되어 있지 않습니다. 이 시나리오에서는 다른 부팅 옵션을 사용하기 전에 항상 Linux 옵션을 지정해야 합니다.
- UEFI 기반 시스템의 경우 **e** 키를 눌러 명령줄에서 사용자 정의 부팅 옵션을 추가합니다. 준비되면 **Ctrl+X**를 눌러 수정된 옵션을 부팅합니다.

표 7.1. 부팅 메뉴 옵션

부팅 메뉴 옵션	설명
Install Red Hat Enterprise Linux 8	그래픽 설치 프로그램을 사용하여 Red Hat Enterprise Linux를 설치하려면 이 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 GUI로 빠른 설치 수행 을 참조하십시오.
이 미디어를 테스트하고 Red Hat Enterprise Linux 8 설치	설치 미디어의 무결성을 확인하려면 이 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 부팅 미디어 확인 을 참조하십시오.
문제 해결 >	다양한 설치 문제를 해결하려면 이 옵션을 사용합니다. Enter 를 눌러 해당 콘텐츠를 표시합니다.

표 7.2. 문제 해결 옵션

문제 해결 옵션	설명
문제 해결 > 기본 그래픽 모드에서 Red Hat Enterprise Linux 8 설치	설치 프로그램이 비디오 카드의 올바른 드라이버를 로드할 수 없는 경우에도 이 옵션을 사용하여 그래픽 모드에 Red Hat Enterprise Linux를 설치합니다. Install Red Hat Enterprise Linux 8 옵션을 사용할 때 화면이 왜곡되면 시스템을 다시 시작하고 이 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 그래픽 설치로 부팅할 수 없음 을 참조하십시오.
문제 해결 > Red Hat Enterprise Linux 시스템 구조	부팅을 방해하는 문제를 복구하려면 이 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 복구 모드 사용 을 참조하십시오.
문제 해결 > 메모리 테스트 실행	시스템에서 메모리 테스트를 실행하려면 이 옵션을 사용합니다. Enter 를 눌러 해당 콘텐츠를 표시합니다. 자세한 내용은 memtest86 을 참조하십시오.
문제 해결 > 로컬 드라이브에서 부팅	처음 설치된 디스크에서 시스템을 부팅하려면 이 옵션을 사용합니다. 실수로 이 디스크를 부팅한 경우 설치 프로그램을 시작하지 않고 즉시 하드 디스크에서 부팅하려면 이 옵션을 사용합니다.

7.2. 부팅 옵션 유형

두 가지 유형의 부팅 옵션은 "=" 기호와 동일한 "sign"이 없는 부팅 옵션입니다. 부팅 옵션은 부팅 명령줄에 추가되고 공백으로 구분된 여러 옵션을 추가할 수 있습니다. 설치 프로그램과 관련된 부팅 옵션은 항상 **inst**로 시작합니다.

등호 "=" 기호가 있는 옵션

= 기호를 사용하는 부팅 옵션의 값을 지정해야 합니다. 예를 들어 **inst.vncpassword=** 옵션에는 값이 포함되어야 합니다(이 예에서는 암호). 이 예제의 올바른 구문은 **inst.vncpassword=password**입니다.

동등하지 않은 옵션 "=" sign

이 부팅 옵션은 값 또는 매개변수를 허용하지 않습니다. 예를 들어, **rd.live.check** 옵션은 설치를 시작하기 전에 설치 미디어를 강제로 설치 프로그램에 강제 적용합니다. 이 부팅 옵션이 있는 경우 설치 프로그램은 확인을 수행하고 부팅 옵션이 없으면 확인을 건너뜁니다.

7.3. BIOS 에서 BOOT: PROMPT 편집

boot: 프롬프트를 사용하는 경우 첫 번째 옵션은 로드할 설치 프로그램 이미지 파일을 항상 지정해야 합니다. 대부분의 경우 키워드를 사용하여 이미지를 지정할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 추가 옵션을 지정할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- 부팅 가능한 설치 미디어(USB, CD 또는 DVD)를 생성했습니다.
- 미디어에서 설치를 부팅했으며 설치 부팅 메뉴가 열립니다.

절차

1. 부팅 메뉴를 열고 키보드의 **Esc** 키를 누릅니다.
2. 이제 **boot:** 프롬프트에 액세스할 수 있습니다.
3. 키보드에서 **Tab** 키를 눌러 도움말 명령을 표시합니다.
4. 키보드에서 **Enter** 키를 눌러 옵션으로 설치를 시작합니다. **boot:** 프롬프트에서 부팅 메뉴로 돌아가려면 시스템을 재시작하고 설치 미디어에서 다시 부팅합니다.



참고

boot:prompt는 **dracut** 커널 옵션도 허용합니다. 옵션 목록은 **dracut.cmdline(7)** 매뉴얼 페이지에서 사용할 수 있습니다.

7.4. > 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 부팅 옵션 편집

BIOS 기반 AMD64 및 Intel 64 시스템에서는 > 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 부팅 옵션을 편집할 수 있습니다. 전체 옵션 세트를 표시하려면 이 미디어 테스트를 선택하고 부팅 메뉴에서 **RHEL 8**을 설치합니다.

사전 요구 사항

- 부팅 가능한 설치 미디어(USB, CD 또는 DVD)를 생성했습니다.
- 미디어에서 설치를 부팅했으며 설치 부팅 메뉴가 열립니다.

절차

1. 부팅 메뉴에서 옵션을 선택하고 키보드의 **Tab** 키를 누릅니다. **>** 프롬프트에 액세스할 수 있으며 사용 가능한 옵션을 표시합니다.
2. 필요한 옵션을 > 프롬프트에 추가합니다.

3. **Enter**를 눌러 설치를 시작합니다.
4. **Esc**를 눌러 편집을 취소하고 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

7.5. UEFI 기반 시스템의 GRUB2 메뉴 편집

GRUB2 메뉴는 **UEFI** 기반 **AMD64**, **Intel 64** 및 **64비트 ARM** 시스템에서 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- 부팅 가능한 설치 미디어(**USB**, **CD** 또는 **DVD**)를 생성했습니다.
- 미디어에서 설치를 부팅했으며 설치 부팅 메뉴가 열립니다.

절차

1. 부팅 메뉴 창에서 필요한 옵션을 선택하고 **e**를 누릅니다.
2. **UEFI** 시스템에서 커널 명령줄은 **linuxefi**로 시작합니다. 커서를 **linuxefi** 커널 명령줄의 끝으로 이동합니다.
3. 필요에 따라 매개 변수를 편집합니다. 예를 들어 하나 이상의 네트워크 인터페이스를 구성하려면 **linuxefi** 커널 명령줄 끝에 **ip=** 매개 변수를 추가한 다음 필수 값을 추가합니다.
4. 편집을 마치면 **Ctrl+X**를 눌러 지정된 옵션을 사용하여 설치를 시작합니다.

7.6. USB, CD 또는 DVD에서 설치 부팅

다음 절차에 따라 **USB**, **CD** 또는 **DVD**를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux** 설치를 부팅합니다. 다음 단계는 일반적입니다. 자세한 내용은 하드웨어 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

사전 요구 사항

부팅 가능한 설치 미디어(**USB**, **CD** 또는 **DVD**)를 생성했습니다. 자세한 내용은 부팅 가능한 **DVD** 또는

는 **CD** 생성을 참조하십시오.

절차

1. **Red Hat Enterprise Linux**를 설치할 시스템의 전원을 끕니다.
2. 시스템에서 모든 드라이브를 분리합니다.
3. 시스템의 전원을 켭니다.
4. 부팅 가능한 설치 미디어(**USB, DVD 또는 CD**)를 삽입합니다.
5. 시스템의 전원을 끄지만 부팅 미디어를 제거하지 마십시오.
6. 시스템의 전원을 켭니다.



참고

특정 키 또는 키 조합을 눌러 미디어에서 부팅하거나 시스템의 **BIOS(Basic Input/Output System)**를 구성하여 미디어에서 부팅해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

7. **Red Hat Enterprise Linux** 부팅 창이 열리고 사용 가능한 다양한 부팅 옵션에 대한 정보가 표시됩니다.
8. 키보드의 화살표 키를 사용하여 필요한 부팅 옵션을 선택하고 **Enter** 키를 눌러 부팅 옵션을 선택합니다. **welcome to Red Hat Enterprise Linux** 창이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치할 수 있습니다.



참고

설치 프로그램은 **60초** 이내에 부팅 창에서 작업이 수행되지 않으면 자동으로 시작됩니다.

9.

필요한 경우 사용 가능한 부팅 옵션을 편집합니다.

a.

UEFI 기반 시스템: **E**를 눌러 편집 모드로 전환합니다. 사전 정의된 명령행을 변경하여 부팅 옵션을 추가하거나 제거합니다. **Enter**를 눌러 선택을 확인합니다.

b.

BIOS 기반 시스템: 키보드의 **Tab** 키를 눌러 편집 모드로 전환합니다. 사전 정의된 명령행을 변경하여 부팅 옵션을 추가하거나 제거합니다. **Enter**를 눌러 선택을 확인합니다.

추가 리소스

•

[그래픽 설치](#)

•

[사용자 정의 부팅 옵션](#)

7.7. PXE를 사용하여 네트워크에서 설치 부팅

다수의 시스템에 **Red Hat Enterprise Linux**를 동시에 설치하는 경우 가장 좋은 방법은 **PXE** 서버에서 부팅하고 공유 네트워크 위치에 소스에서 설치하는 것입니다. 이 절차에 따라 **PXE**를 사용하여 네트워크에서 **Red Hat Enterprise Linux** 설치를 부팅합니다.



참고

PXE를 사용하여 네트워크에서 설치 프로세스를 부팅하려면 물리적 네트워크 연결(예: 이더넷)을 사용해야 합니다. 무선 연결을 사용하여 설치 프로세스를 부팅할 수 없습니다.

사전 요구 사항

•

TFTP 서버를 구성했으며 시스템에 **PXE**를 지원하는 네트워크 인터페이스가 있습니다. 자세한 내용은 추가 리소스를 참조하십시오.

•

네트워크 인터페이스에서 시스템이 부팅되도록 구성했습니다. 이 옵션은 **BIOS**에 있으며 **Network Boot** 또는 **Boot Services** 라는 레이블이 지정될 수 있습니다.

•

BIOS가 지정된 네트워크 인터페이스에서 부팅되도록 구성되어 있는지 확인합니다. 일부 **BIOS** 시스템은 네트워크 인터페이스를 부팅 가능한 장치로 지정하지만 **PXE** 표준을 지원하지 않

습니다. 자세한 내용은 하드웨어 설명서를 참조하십시오. **PXE** 부팅이 올바르게 활성화되면 다른 미디어 없이 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램을 부팅할 수 있습니다.

절차

1. 네트워크 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터가 켜지지 않은 경우에도 네트워크 소켓의 링크 표시등은 **lit**여야 합니다.
2. 시스템에서 전환합니다.

하드웨어에 따라 시스템이 **PXE** 서버에 연결하기 전에 일부 네트워크 설정 및 진단 정보를 표시할 수 있습니다. 연결된 경우 **PXE** 서버 구성에 따라 메뉴가 표시됩니다.

3. 필요한 옵션에 해당하는 숫자 키를 누릅니다.



참고

경우에 따라 부팅 옵션이 표시되지 않습니다. 이 경우 키보드에서 **Enter** 키를 누르거나 부팅 창이 열릴 때까지 기다립니다.

Red Hat Enterprise Linux 부팅 창이 열리고 사용 가능한 다양한 부팅 옵션에 대한 정보가 표시됩니다.

4. 키보드의 화살표 키를 사용하여 필요한 부팅 옵션을 선택하고 **Enter** 키를 눌러 부팅 옵션을 선택합니다. **welcome to Red Hat Enterprise Linux** 창이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치할 수 있습니다.



참고

설치 프로그램은 **60초** 이내에 부팅 창에서 작업이 수행되지 않으면 자동으로 시작됩니다.

5. 필요한 경우 사용 가능한 부팅 옵션을 편집합니다.

- a. **UEFI** 기반 시스템: **E**를 눌러 편집 모드로 전환합니다. 사전 정의된 명령행을 변경하여 부팅 옵션을 추가하거나 제거합니다. **Enter**를 눌러 선택을 확인합니다.

b.

BIOS 기반 시스템: 키보드의 **Tab** 키를 눌러 편집 모드로 전환합니다. 사전 정의된 명령행을 변경하여 부팅 옵션을 추가하거나 제거합니다. **Enter** 를 눌러 선택을 확인합니다.

추가 리소스

- [고급 RHEL 8 설치 수행](#)
- [RHEL 설치 프로그램의 부팅 옵션](#)

8장. 고객 포털에서 ISO 이미지를 사용하여 RHEL 설치

고객 포털에서 다운로드한 DVD ISO 이미지를 사용하여 RHEL을 설치하려면 다음 절차를 사용하십시오. 단계에서는 RHEL 설치 프로그램을 따르는 지침을 제공합니다.



주의

DVD ISO 이미지 파일을 사용하여 GUI 설치를 수행할 때 설치 관리자의 경쟁 조건으로 인해 Red Hat에 Connect를 사용하여 시스템을 등록할 때까지 설치 프로그램이 진행되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 [RHEL 릴리스 노트](#) 문서의 알려진 문제 섹션의 BZ#1823578을 참조하십시오.

사전 요구 사항

- 고객 포털에서 DVD ISO 이미지 파일을 다운로드했습니다. 자세한 내용은 [베타 설치 이미지](#) 다운로드를 참조하십시오.
- 부팅 가능한 설치 미디어를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.
- 설치 프로그램을 부팅하고 부팅 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 [설치 프로그램 부팅](#)을 참조하십시오.

절차

1. 부팅 메뉴에서 **Install Red Hat Enterprise Linux 8** 을 선택하고 키보드에서 **Enter** 를 누릅니다.
2. **Red Hat Enterprise Linux 8** 시작 창에서 언어와 위치를 선택하고 **Continue** 를 클릭합니다. **Installation Summary** (설치 요약) 창이 열리고 각 설정에 대한 기본값이 표시됩니다.
3. **System > Installation Destination** 을 선택하고 로컬 표준 디스크 창에서 대상 디스크를 선택한 다음 완료 를 클릭합니다. 스토리지 구성에 대한 기본 설정이 선택됩니다.

4.

System > Network & Host Name 을 선택합니다. 네트워크 및 호스트 이름 창이 열립니다.

5.

Network and Hostname (네트워크 및 호스트 이름) 창에서 이더넷 스위치를 **ON** (켜짐)으로 전환한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다. 설치 프로그램은 사용 가능한 네트워크에 연결하고 네트워크에서 사용 가능한 장치를 구성합니다. 필요한 경우 사용 가능한 네트워크 목록에서 원하는 네트워크를 선택하고 해당 네트워크에서 사용 가능한 장치를 구성할 수 있습니다.

6.

사용자 설정 > 루트 암호를 선택합니다. 루트 암호 창이 열립니다.

7.

Root Password (루트 암호) 창에서 **root** 계정에 설정할 암호를 입력한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다. 설치 프로세스를 완료하고 시스템 관리자 사용자 계정에 로그인하려면 루트 암호가 필요합니다.

8.

선택 사항: **사용자 설정 > 사용자 생성**을 선택하여 설치 프로세스를 완료할 사용자 계정을 만듭니다. **root** 계정 대신 이 사용자 계정을 사용하여 모든 시스템 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

9.

Create User (사용자 만들기) 창에서 다음을 수행한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다.

a.

생성할 계정의 이름 및 사용자 이름을 입력합니다.

b.

Make this user administrator 및 **Require a password to use this account** 확인란을 선택합니다. 설치 프로그램은 사용자를 **wheel** 그룹에 추가하고 기본 설정으로 암호로 보호된 사용자 계정을 생성합니다. 암호로 보호된 관리자 계정을 생성하는 것이 좋습니다.

10.

Begin Installation (설치 시작)을 클릭하여 설치를 시작하고 설치가 완료될 때까지 기다립니다. 이 작업을 수행하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

11.

설치 프로세스가 완료되면 **Reboot** (재부팅)를 클릭하여 시스템을 다시 시작합니다.

12.

재부팅 시 설치 미디어가 자동으로 손상되지 않은 경우 모든 설치 미디어를 제거합니다.

Red Hat Enterprise Linux 8은 시스템의 정상적인 정전 시퀀스가 완료된 후에 시작됩니다. 시스템이 **X Window System**이 있는 워크스테이션에 설치된 경우 시스템을 구성하는 애플리케이션이 시작됩니다. 이러한 애플리케이션은 초기 구성을 통해 안내되며 시스템 시간과 날짜를 설

정하고, **Red Hat**에 시스템을 등록할 수 있습니다. **X Window System**이 설치되지 않으면 **login:** 프롬프트가 표시됩니다.



참고

Red Hat Enterprise Linux 베타 릴리스를 설치한 경우 **UEFI Secure Boot**가 활성화된 시스템에 베타 공개 키를 시스템의 **MOK(Machine Owner Key)** 목록에 추가하십시오.

13.

Initial Setup (최초 설정) 창에서 라이선스 계약에 동의하고 시스템을 등록합니다.

추가 리소스

- [표준 **RHEL 8** 설치 수행](#)
- [설치 부팅 미디어 옵션](#)

9장. GUI를 사용하여 CDN에서 RHEL 등록 및 설치

이 섹션에서는 GUI를 사용하여 시스템을 등록하고, RHEL 서브스크립션을 첨부하고, Red Hat CDN(Content Delivery Network)에서 RHEL을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

9.1. 콘텐츠 전송 네트워크란?

cdn.redhat.com에서 사용할 수 있는 CDN(Red Hat Content Delivery Network)은 시스템에서 사용하는 콘텐츠 및 에라타가 포함된 지리적으로 분산된 정적 웹 서버 시리즈입니다. 해당 콘텐츠는 Red Hat 서브스크립션 관리에 등록된 시스템 사용과 같이 직접 사용할 수 있습니다. CDN은 유효한 사용자만 액세스할 수 있도록 x.509 인증서 인증으로 보호됩니다. 시스템이 Red Hat 서브스크립션 관리에 등록되면 연결된 서브스크립션은 시스템이 액세스할 수 있는 CDN의 하위 집합을 관리합니다.

CDN에서 RHEL을 등록하고 설치하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- **CDN 설치 방법은 부팅 ISO 및 DVD ISO 이미지 파일을 지원합니다. 그러나 더 작은 부팅 ISO 이미지 파일을 사용하면 더 큰 DVD ISO 이미지 파일보다 적은 공간을 사용하는 것이 좋습니다.**
- **CDN은 설치 후 시스템을 완전히 최신 상태로 만드는 최신 패키지를 사용합니다. 설치 직후 DVD ISO 이미지 파일을 사용하는 경우 패키지 업데이트를 설치할 필요가 없습니다.**
- **Red Hat Insights 연결을 위한 통합 지원 및 시스템 용도 활성화.**

CDN에서 RHEL 등록 및 설치하는 GUI 및 Kickstart에서 지원됩니다. GUI를 사용하여 CDN에서 RHEL을 등록하고 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 GUI를 [사용하여 CDN 등록 및 설치](#)를 참조하십시오. Kickstart를 사용하여 RHEL을 등록 및 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 [표준 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

9.2. CDN에서 RHEL 등록 및 설치

GUI를 사용하여 시스템을 등록하고 RHEL 서브스크립션을 연결하며 Red Hat CDN(Content Delivery Network)에서 RHEL을 설치하려면 이 절차를 사용하십시오.



중요

CDN 기능은 부팅 **ISO** 및 **DVD ISO** 이미지 파일에서 지원합니다. 그러나 **Boot ISO** 이미지 파일을 설치 소스로 사용하는 것이 좋습니다. 부팅 **ISO** 이미지 파일의 기본값은 **CDN**입니다.

사전 요구 사항

- 시스템이 **CDN**에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결되어 있습니다.
- 고객 포털에서 **Boot ISO** 이미지 파일을 다운로드했습니다. 자세한 내용은 [베타 설치 이미지 다운로드](#)를 참조하십시오.
- 부팅 가능한 설치 미디어를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.
- 설치 프로그램을 부팅하고 부팅 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 [설치 프로그램 부팅](#)을 참조하십시오. 시스템 등록 후에 사용된 설치 소스 리포지토리는 시스템 부팅 방법에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [CDN에서 기본 설치가 작동하는 방법을](#) 참조하십시오.

절차

1. 부팅 메뉴에서 **Install Red Hat Enterprise Linux 8**을 선택하고 키보드에서 **Enter**를 누릅니다.
2. **Red Hat Enterprise Linux 8** 시작 창에서 언어와 위치를 선택하고 **Continue**를 클릭합니다. **Installation Summary** (설치 요약) 창이 열리고 각 설정에 대한 기본값이 표시됩니다.
3. **System > Installation Destination**을 선택하고 로컬 표준 디스크 창에서 대상 디스크를 선택한 다음 완료 버튼을 클릭합니다. 스토리지 구성에 대한 기본 설정이 선택됩니다. 스토리지 설정 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 [소프트웨어 설정 구성](#), [스토리지장치](#), [수동 파티셔닝](#)을 참조하십시오.
4. **System > Network & Host Name**을 선택합니다. 네트워크 및 호스트 이름 창이 열립니다.
5. **Network and Hostname** (네트워크 및 호스트 이름) 창에서 인터넷 스위치를 **ON** (켜짐)으로 전환한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다. 설치 프로그램은 사용 가능한 네트워크에 연결하고 네트워크

워크에서 사용 가능한 장치를 구성합니다. 필요한 경우 사용 가능한 네트워크 목록에서 원하는 네트워크를 선택하고 해당 네트워크에서 사용 가능한 장치를 구성할 수 있습니다. 네트워크 또는 네트워크 장치 구성에 대한 자세한 내용은 [네트워크 호스트 이름을 참조하십시오](#).

6.

소프트웨어 > **Red Hat**에 연결을 선택합니다. **Red Hat**에 연결 창이 열립니다.

7.

Red Hat에 연결 창에서 다음 단계를 수행합니다.

a.

Authentication 메서드를 선택하고 선택한 메서드에 따라 세부 정보를 제공합니다.

계정 인증 방법: **Red Hat** 고객 포털 사용자 이름과 비밀번호 정보를 입력합니다.

활성화 키 인증 방법: 조직 **ID** 및 활성화 키를 입력합니다. 활성화 키가 서브스크립션에 등록되는 한 둘 이상의 활성화 키를 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다.

b.

Set System Purpose (시스템 용도 설정) 확인란을 선택한 다음 해당 드롭다운 목록에서 필요한 역할, **SLA**, **Usage** 를 선택합니다.

시스템 용도로 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템의 사용을 기록하고 인타이틀먼트 서버가 시스템에 가장 적합한 서브스크립션을 자동으로 연결하도록 할 수 있습니다.

c.

Red Hat Insights에 연결 확인란이 기본적으로 활성화되어 있습니다. **Red Hat Insights**에 연결하지 않으려면 확인란을 지웁니다.

Red Hat Insights는 등록된 **Red Hat** 기반 시스템에 대한 지속적인 심층적인 분석을 제공하여 물리적, 가상 및 클라우드 환경 및 컨테이너 배포 전반에 걸쳐 보안, 성능 및 안정성에 대한 위협을 사전에 식별하는 **SaaS(Software-as-a-Service)** 서비스입니다.

d.

선택적으로 옵션 을 확장하고 네트워크 통신 유형을 선택합니다.

•

네트워크 환경에서 외부 인터넷 액세스를 허용하거나 **HTTP** 프록시를 통해 콘텐츠 서버에 액세스할 수 있는 경우 **Use HTTP proxy** 확인란을 선택합니다.

•

Satellite Server를 실행 중이거나 내부 테스트를 수행하는 경우 사용자 지정 서버 **URL** 및 사용자 정의 기본 **URL** 확인란을 선택하고 필요한 세부 정보를 입력합니다.

사용자 정의 서버 URL 필드에는 HTTP 프로토콜(예: `nameofhost.com`)이 필요하지 않습니다. 그러나 Custom 기본 URL 필드에는 HTTP 프로토콜이 필요합니다. 등록 후 사용자 정의 기본 URL 을 변경하려면 등록을 취소하고 새 세부 정보를 입력한 다음 다시 등록해야 합니다.

e.

등록을 클릭합니다. 시스템이 성공적으로 등록되어 서브스크립션이 연결되면 **Connect to Red Hat** 창에 연결된 서브스크립션 세부 정보가 표시됩니다.

서브스크립션 크기에 따라 등록 및 첨부 프로세스가 완료하는 데 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.

f.

완료 를 클릭합니다.

Connect to Red Hat 에 등록된 메시지가 표시됩니다.

8.

사용자 설정 > 루트 암호를 선택합니다. 루트 암호 창이 열립니다.

9.

Root Password (루트 암호) 창에서 **root** 계정에 설정할 암호를 입력한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다. 설치 프로세스를 완료하고 시스템 관리자 사용자 계정에 로그인하려면 루트 암호가 필요합니다.

암호 생성을 위한 요구 사항 및 권장 사항에 대한 자세한 내용은 [루트 암호 구성](#)을 참조하십시오.

10.

선택 사항: 사용자 설정 > 사용자 생성을 선택하여 설치 프로세스를 완료할 사용자 계정을 만듭니다. **root** 계정 대신 이 사용자 계정을 사용하여 모든 시스템 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

11.

Create User (사용자 만들기) 창에서 다음을 수행한 다음 **Done** (완료)을 클릭합니다.

a.

생성할 계정의 이름 및 사용자 이름을 입력합니다.

b.

Make this user administrator 및 **Require a password to use this account** 확인란을 선택합니다. 설치 프로그램은 사용자를 **wheel** 그룹에 추가하고 기본 설정으로 암호로 보호된 사용자 계정을 생성합니다. 암호로 보호된 관리자 계정을 생성하는 것이 좋습니다.

사용자 계정의 기본 설정을 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 계정 생성](#)을 참조하십시오.

조하십시오.

12.

Begin Installation (설치 시작)을 클릭하여 설치를 시작하고 설치가 완료될 때까지 기다립니다. 이 작업을 수행하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

13.

설치 프로세스가 완료되면 **Reboot** (재부팅)를 클릭하여 시스템을 다시 시작합니다.

14.

재부팅 시 설치 미디어가 자동으로 손상되지 않은 경우 모든 설치 미디어를 제거합니다.

Red Hat Enterprise Linux 8은 시스템의 정상적인 정전 시퀀스가 완료된 후에 시작됩니다. 시스템이 **X Window System**이 있는 워크스테이션에 설치된 경우 시스템을 구성하는 애플리케이션이 시작됩니다. 이러한 애플리케이션은 초기 구성을 통해 안내되며 시스템 시간과 날짜를 설정하고, **Red Hat**에 시스템을 등록할 수 있습니다. **X Window System**이 설치되지 않으면 **login:** 프롬프트가 표시됩니다.



참고

Red Hat Enterprise Linux 베타 릴리스를 설치한 경우 **UEFI Secure Boot**가 활성화된 시스템에 베타 공개 키를 시스템의 **MOK(Machine Owner Key)** 목록에 추가하십시오.

15.

Initial Setup (최초 설정) 창에서 라이선스 계약에 동의하고 시스템을 등록합니다.

추가 리소스

- [네트워크를 사용자 지정하는 방법, Red Hat, 시스템 용도, 설치 대상, KDUMP 및 보안 정책에 연결합니다.](#)
- [Red Hat Insights 제품 문서](#)
- [활성화 키 이해](#)
- [HTTP 프록시 사용](#)

9.2.1. 시스템 등록 후 설치 소스 리포지토리

시스템 등록 후에 사용된 설치 소스 리포지토리는 시스템 부팅 방법에 따라 다릅니다.

부팅 ISO 또는 DVD ISO 이미지 파일에서 부팅된 시스템

기본 부팅 매개 변수와 함께 부팅 ISO 또는 DVD ISO 이미지 파일을 사용하여 RHEL 설치를 부팅한 경우 설치 프로그램은 등록 후 설치 소스 리포지토리를 CDN으로 자동 전환합니다.

inst.repo=<URL> 부팅 매개변수로 부팅된 시스템

inst.repo=<URL > 부팅 매개변수를 사용하여 RHEL 설치를 부팅한 경우 설치 프로그램은 등록 후 설치 소스 리포지토리를 CDN으로 자동 전환하지 않습니다. CDN을 사용하여 RHEL을 설치하려면 그래픽 설치의 설치 소스 창에서 Red Hat CDN 옵션을 선택하여 설치 소스 리포지토리를 CDN으로 수동으로 전환해야 합니다. CDN으로 수동으로 전환하지 않으면 설치 프로그램은 커널 명령줄에 지정된 리포지토리에서 패키지를 설치합니다.

중요

- 커널 명령줄 또는 Kickstart 파일의 url 명령에 inst.repo= 를 사용하여 설치 소스를 지정하지 않는 경우에만 rhsm Kickstart 명령을 사용하여 설치 소스 리포지토리를 CDN으로 전환할 수 있습니다. 설치 이미지를 가져오려면 커널 명령줄에 inst.stage2=<URL >을 사용해야 하지만 설치 소스를 지정하지는 않습니다.
- Kickstart 파일에 유효한 자격 증명이 있는 rhsm 명령이 포함된 경우에도 부팅 옵션 또는 Kickstart 파일에 포함된 설치 소스 URL이 CDN보다 우선합니다. 시스템이 등록되었지만 URL 설치 소스에서 설치됩니다. 이렇게 하면 이전 설치 프로세스가 정상적으로 작동합니다.

9.3. CDN에서 시스템 등록 확인

이 절차를 사용하여 시스템이 GUI를 사용하여 CDN에 등록되어 있는지 확인합니다.



주의

설치 요약 창에서 **Begin Installation** (설치 시작) 버튼을 클릭하지 않은 경우에만 CDN에서 등록을 확인할 수 있습니다. **Begin Installation** 버튼을 클릭하면 **Installation Summary**(설치 요약) 창으로 돌아와서 등록을 확인할 수 없습니다.

- **GUI를 사용하여 CDN 등록 및 설치에** 설명된 등록 프로세스를 완료한 후 설치 요약 창의 **Connect to Red Hat** 에 표시됩니다.

절차

1. 설치 요약 창에서 **Red Hat**에 연결을 선택합니다.
2. 창이 열리고 등록 요약이 표시됩니다.

방법

등록된 계정 이름 또는 활성화 키가 표시됩니다.

시스템 용도

설정된 경우 역할, **SLA** 및 사용량 세부 정보가 표시됩니다.

Insights

활성화하면 **Insights** 세부 정보가 표시됩니다.

서브스크립션 수

연결된 서브스크립션 수가 표시됩니다. 참고: 간단한 콘텐츠 액세스 모드에서는 목록에 있는 서브스크립션이 유효하지 않습니다.

3. 등록 요약이 입력한 세부 정보와 일치하는지 확인합니다.

추가 리소스

- [간단한 콘텐츠 액세스](#)

9.4. CDN에서 시스템 등록 해제

GUI를 사용하여 CDN에서 시스템 등록을 취소하려면 다음 절차를 사용하십시오.



주의

- 설치 요약 창에서 **Begin Installation** 버튼을 클릭 하지 않은 경우 **CDN**에서 등록을 취소할 수 있습니다. **Begin Installation** 버튼을 클릭하면 **Installation Summary**(설치 요약) 창으로 돌아가 등록을 취소할 수 없습니다.
- 등록 취소 시 설치 프로그램은 다음 순서로 사용 가능한 첫 번째 리포지토리로 전환합니다.
 - a. 커널 명령줄의 **inst.repo=<URL>** 부팅 매개변수에 사용된 **URL**입니다.
 - b. 설치 미디어(**USB** 또는 **DVD**)에서 자동으로 감지된 리포지토리입니다.

사전 요구 사항

- **GUI를 사용하여 CDN 등록 및 설치**에 설명된 등록 프로세스를 완료한 후 설치 요약 창의 **Connect to Red Hat**에 표시됩니다.

절차

1. 설치 요약 창에서 **Red Hat**에 연결을 선택합니다.
2. **Red Hat**에 연결 창이 열리고 등록 요약이 표시됩니다.

방법

사용된 계정 이름 또는 활성화 키가 표시됩니다.

시스템 용도

설정된 경우 역할, **SLA** 및 사용량 세부 정보가 표시됩니다.

Insights

활성화하면 **Insights** 세부 정보가 표시됩니다.

서브스크립션 수

연결된 서브스크립션 수가 표시됩니다. 참고: 간단한 콘텐츠 액세스 모드에서는 목록에 있는 서브스크립션이 유효하지 않습니다.

3.

등록 취소 를 클릭하여 **CDN**에서 등록을 제거합니다. 원본 등록 세부 정보는 창 의 중간자 아래에 표시된 **Not registered** 메시지와 함께 표시됩니다.

4.

Done (완료)을 클릭하여 **Installation Summary (설치 요약)** 창으로 돌아갑니다.

5.

Red Hat에 **Not registered** 메시지가 표시되고 **Software Selection** 에 **Red Hat CDN**에 등록 메시지가 표시됩니다.



참고

등록 해제 후 시스템을 다시 등록할 수 있습니다. **Red Hat**에 연결을 클릭합니다. 이전에 입력한 세부 정보가 채워집니다. 원래 세부 정보를 편집하거나 계정, 목적 및 연결을 기반으로 필드를 업데이트합니다. **Register** 를 클릭하여 완료합니다.

10장. 설치 사용자 지정

Red Hat Enterprise Linux를 설치할 때 설치 요약 창을 사용하여 위치, 소프트웨어 및 시스템 설정 및 매개 변수를 사용자 지정할 수 있습니다.

설치 요약 창에는 다음 카테고리가 포함됩니다.

지역화

키보드, 언어 지원, 시간 및 날짜를 구성할 수 있습니다.

소프트웨어

Red Hat, 설치 소스 및 소프트웨어에 대한 연결을 구성할 수 있습니다.

시스템

설치 대상, **KDUMP**, 네트워크 및 호스트 이름 및 보안 정책을 구성할 수 있습니다.

사용자 설정

시스템 관리 작업에 사용되는 관리자 계정에 로그인하도록 루트 암호를 구성하고 시스템에 로그인할 사용자 계정을 만들 수 있습니다.

카테고리는 설치 프로그램에 있는 위치에 따라 다른 상태가 있습니다.

표 10.1. 카테고리 상태

상태	설명
느낌표와 빨간색 텍스트가 포함된 노란색 삼각형	설치하기 전에 주의가 필요합니다. 예를 들어 네트워크 및 호스트 이름은 CDN(Content Delivery Network)에서 등록하고 다운로드하기 전에 주의가 필요합니다.
회색으로 표시되고 경고 기호(느낌표가 있는 삼각형)가 있습니다.	설치 프로그램은 카테고리를 구성하고 있으며 창에 액세스하기 전에 완료될 때까지 기다려야 합니다.



참고

설치 요약 창 하단에 경고 메시지가 표시되고 필요한 모든 카테고리를 구성할 때까지 **Begin Installation** (설치 시작) 버튼이 비활성화됩니다.

이 섹션에서는 **Graphical User Interface(Graphical User Interface)**를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux** 설치를 사용자 지정하는 방법을 설명합니다. GUI는 **CD, DVD** 또는 **USB** 플래시 드라이브 또는 **PXE**를 사용하여 네트워크에서 시스템을 부팅할 때 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 기본 방법입니다.



참고

온라인 도움말과 고객 포털에 게시된 콘텐츠 사이에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 최신 업데이트는 고객 포털에 설치 콘텐츠를 참조하십시오.

10.1. 언어 및 위치 설정 구성

설치 프로그램은 설치 중에 선택한 언어를 사용합니다.

사전 요구 사항

1. 설치 미디어를 생성했습니다. 자세한 내용은 [부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성](#)을 참조하십시오.
2. 부팅 **ISO** 이미지 파일을 사용하는 경우 설치 소스를 지정했습니다. 자세한 내용은 [설치 소스 준비](#)를 참조하십시오.
3. 설치를 부팅했습니다. 자세한 내용은 [설치 프로그램 부팅](#)을 참조하십시오.

절차

1. **welcome to Red Hat Enterprise Linux** 창의 왼쪽 창에서 언어를 선택합니다. 또는 검색 필드에 원하는 언어를 입력합니다.



참고

언어는 기본적으로 선택되어 있습니다. 네트워크 액세스가 구성되면, 즉, 로컬 미디어 대신 네트워크 서버에서 부팅된 경우, 사전 선택된 언어는 **GeoIP** 모듈의 자동 위치 감지 기능에 의해 결정됩니다. 부팅 명령줄 또는 **PXE** 서버 구성에서 **inst.lang=** 옵션을 사용한 경우 부팅 옵션으로 정의된 언어가 선택됩니다.

2. **welcome to Red Hat Enterprise Linux** 창의 오른쪽 창에서 해당 지역 고유의 위치를 선택합

니다.

3. 계속 을 클릭하여 [그래픽 설치](#) 창을 진행합니다.

4. **Red Hat Enterprise Linux**의 시험판 버전을 설치하는 경우 설치 미디어의 시험판 상태에 대한 경고 메시지가 표시됩니다.

- a. 설치를 계속하려면 *I want to proceed, or*

- b. 설치를 종료하고 시스템을 재부팅하려면 *I want to exit.*

추가 리소스



[지역화 설정 구성](#)

10.2. 현지화 옵션 구성

이 섹션에서는 키보드, 언어 지원, 시간 및 날짜 설정을 구성하는 방법을 설명합니다.



중요

러시아어와 같은 라틴어 문자를 수락할 수 없는 레이아웃을 사용하는 경우 영어 (United States) 레이아웃을 추가하고 두 레이아웃 간에 전환하는 키보드 조합을 구성합니다. 라틴 문자가 없는 레이아웃을 선택하는 경우 설치 프로세스 후반부에서 유효한 루트 암호와 사용자 인증 정보를 입력할 수 없습니다. 이로 인해 설치를 완료하지 못할 수 있습니다.



키보드, 언어 및 시간 설정 구성

키보드, 언어 및 날짜 설정은 기본적으로 [Anaconda](#)를 사용하여 [RHEL](#) 설치의 일부로 구성됩니다. 설정을 변경하려면 다음 단계를 완료하십시오. 그렇지 않으면 [소프트웨어 설정 구성](#)을 진행하십시오.

절차

1. 키보드 설정을 구성합니다.

- a. 설치 요약 창에서 키보드 를 클릭합니다. 기본 레이아웃은 **Anaconda를 사용하여 RHEL 설치에서 선택한** 옵션에 따라 다릅니다.
- b. + 를 클릭하여 **Add a keyboard Layout** 창을 열고 다른 레이아웃으로 변경합니다.
- c. 목록을 검색하거나 검색 필드를 사용하여 레이아웃을 선택합니다.
- d. 필요한 레이아웃을 선택하고 추가 를 클릭합니다. 새 레이아웃이 기본 레이아웃 아래에 나타납니다.
- e. 옵션을 클릭하여 사용 가능한 레이아웃 간에 사이클에 사용할 수 있는 키보드 스위치를 선택적으로 구성합니다. 레이아웃 전환 옵션 창이 열립니다.
- f. 전환에 대한 키 조합을 구성하려면 하나 이상의 키 조합을 선택하고 **OK (확인)**를 클릭하여 선택을 확인합니다.



참고

레이아웃을 선택할 때 키보드 버튼을 클릭하여 선택한 레이아웃의 시각적 표현을 표시하는 새 대화 상자를 엽니다.

- g. **Done (완료)**을 클릭하여 설정을 적용하고 **그래픽 설치** 로 돌아갑니다.
2. 언어 설정을 구성합니다.
 - a. 설치 요약 창에서 언어 지원을 클릭합니다. 언어 지원 창이 열립니다. 왼쪽 창에는 사용 가능한 언어 그룹이 나열됩니다. 그룹에서 하나 이상의 언어가 구성된 경우 확인 표시가 표시되고 지원되는 언어가 강조 표시됩니다.
 - b. 왼쪽 창에서 그룹을 클릭하여 추가 언어를 선택하고 오른쪽 창에서 지역 옵션을 선택합니다. 필요한 언어에 대해 이 과정을 반복합니다.

c.

Done (완료)을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **그래픽 설치**로 돌아갑니다.

3.

시간 및 날짜 설정을 구성합니다.

a.

설치 요약 창에서 시간 및 날짜를 클릭합니다. 시간 및 날짜 창이 열립니다.



참고

시간 및 날짜 설정은 **Anaconda**를 사용하여 **RHEL** 설치에서 선택한 설정에 따라 기본적으로 구성됩니다.

도시 및 지역 목록은 **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)**에서 유지 관리하는 **Time Zone Database (tzdata)** 공용 도메인에서 가져옵니다. **Red Hat**은 이 데이터베이스에 도시 또는 지역을 추가할 수 없습니다. **IANA 공식 웹 사이트**에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

b.

Region 드롭다운 메뉴에서 지역을 선택합니다.



참고

특정 리전으로 위치를 설정하지 않고 **Greenwich Mean Time (tempest)**에 상대적인 시간대를 구성하려면 **Etc**를 선택합니다.

c.

City 드롭다운 메뉴에서 도시 또는 동일한 시간대의 위치에 가장 가까운 도시를 선택합니다.

d.

Network Time 스위치를 토글하여 **NTP(Network Time Protocol)**를 사용하여 네트워크 시간 동기화를 활성화하거나 비활성화합니다.



참고

네트워크 시간 스위치를 활성화하면 시스템이 인터넷에 액세스할 수 있는 한 시스템 시간이 올바르게 유지됩니다. 기본적으로 하나의 **NTP** 풀이 구성되어 있습니다. 새 옵션을 추가하거나 네트워크 시간 스위치 옆에 있는 톱니바퀴 버튼을 클릭하여 기본 옵션을 비활성화하거나 제거할 수 있습니다.

e.

Done (완료)을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **그래픽 설치**로 돌아갑니다.



참고

네트워크 시간 동기화를 비활성화하면 창 하단에 있는 컨트롤이 활성화 되므로 시간과 날짜를 수동으로 설정할 수 있습니다.

10.3. 시스템 옵션 구성

이 섹션에서는 설치 대상, **KDUMP**, 네트워크 및 호스트 이름 및 보안 정책을 구성하는 방법을 설명합니다.

10.3.1. 설치 대상 구성

Installation Destination (설치 대상) 창을 사용하여 스토리지 옵션(예: **Red Hat Enterprise Linux** 설치의 설치 대상으로 사용할 디스크)을 구성합니다. 하나 이상의 디스크를 선택해야 합니다.



주의

데이터가 이미 포함된 디스크를 사용하려는 경우 데이터를 백업합니다. 예를 들어 기존 **Microsoft Windows** 파티션을 축소하고 **Red Hat Enterprise Linux**를 두 번째 시스템으로 설치하거나 이전 **Red Hat Enterprise Linux** 릴리스를 업그레이드하는 경우 다음을 수행합니다. 파티션을 조작하는 것은 항상 위험이 있습니다. 예를 들어 프로세스가 중단되거나 디스크의 어떠한 이유로 인해 실패하는 경우 손실될 수 있습니다.

중요

특수 케이스



일부 **BIOS** 유형은 **RAID** 카드 부팅을 지원하지 않습니다. 이러한 경우 **/boot** 파티션은 별도의 하드 드라이브와 같이 **RAID** 배열 외부의 파티션에 생성해야 합니다. 문제가 있는 **RAID** 카드를 사용하여 파티션 생성에 내부 하드 드라이브를 사용해야 합니다. 소프트웨어 **RAID** 설정에도 **/boot** 파티션이 필요합니다. 자동으로 시스템을 분할하도록 선택하는 경우 **/boot** 파티션을 수동으로 편집해야 합니다.



다른 부트 로더의 로드 를 연결하도록 **Red Hat Enterprise Linux** 부트 로더 를 구성하려면 **Installation Destination** (설치 대상) 창에서 전체 디스크 요약 및 부트로더 링크를 클릭하여 부팅 드라이브를 수동으로 지정해야 합니다.



다중 경로 및 비 다중 경로 스토리지 장치가 있는 시스템에 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 경우 설치 프로그램의 자동 파티션 레이아웃은 다중 경로 및 비 다중 경로 장치 혼합이 포함된 볼륨 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 다중 경로 스토리지의 용도가 손상됩니다. **Installation Destination** (설치 대상) 창에서 다중 경로 또는 다중 경로 장치 중 하나를 선택하는 것이 좋습니다. 또는 수동 파티셔닝을 진행합니다.

사전 요구 사항

설치 요약 창이 열립니다.

절차

1.

Installation Summary (설치 요약) 창에서 **Installation Destination** (설치 대상)을 클릭합니다. **Installation Destination** (설치 대상) 창이 열립니다.

a.

로컬 표준 디스크 섹션에서 필요한 스토리지 장치를 선택합니다. 흰색 확인 표시는 선택을 나타냅니다. 설치 프로세스 중에 흰색 확인 표시가 없는 디스크는 사용되지 않습니다. 자동 파티션을 선택하면 무시되며 수동 파티션에서 사용할 수 없습니다.



참고

로컬 사용 가능한 모든 스토리지 장치(**SATA**, **IDE** 및 **SCSI** 하드 드라이브, **USB** 플래시 및 외부 디스크)가 로컬 표준 디스크 아래에 표시됩니다. 설치 프로그램이 시작된 후 연결된 모든 스토리지 장치는 감지되지 않습니다. 이동식 드라이브를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 경우 장치를 제거하면 시스템을 사용할 수 없습니다.

b.

선택 사항: 새 하드 드라이브를 연결하도록 추가 로컬 스토리지 장치를 구성하려면 창의 오른쪽 아래에 있는 새로 고침 링크를 클릭합니다. 디스크 재생 대화 상자가 열립니다.



참고

설치 중에 변경한 모든 스토리지 변경 사항은 **Rescan Disks** 를 클릭하면 손실됩니다.

i.

Rescan Disks 를 클릭하고 스캔 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

ii.

확인을 클릭하여 **Installation Destination** (설치 대상) 창으로 돌아갑니다. 새 디스크를 포함하여 감지된 모든 디스크가 로컬 표준 디스크 섹션에 표시됩니다.


2.

선택 사항: 특수 스토리지 장치를 추가하려면 디스크... 추가를 클릭합니다.

스토리지 장치 선택 창이 열리고 설치 프로그램이 액세스할 수 있는 모든 스토리지 장치가 나열됩니다.

3.

선택 사항: 스토리지 구성 이해, 자동 라디오 버튼을 선택합니다.



중요

자동 파티셔닝은 스토리지를 파티셔닝하는 권장 방법입니다.

자세한 내용은 [수동 파티션 구성을 참조하십시오](#).

4.

선택 사항: 기존 파티션 레이아웃에서 공간을 회수하려면 **I would want to make additional space available check box**를 선택합니다. 예를 들어, 사용하려는 디스크에 이미 다른 운영 체제가 포함되어 있으며 이 시스템의 파티션을 줄여 Red Hat Enterprise Linux의 공간을 늘리려는 경우입니다.

5.

선택 사항: **Linux** 통합 키 설정 (**LUKS**)을 사용하여 시스템을 부팅하는 데 필요한 파티션(예: **/boot**)을 제외한 모든 파티션을 암호화하려면 내 데이터 암호화를 선택합니다. 하드 드라이브를 암호화하는 것이 좋습니다.

a.

완료 를 클릭합니다. 디스크 암호화 암호 대화 상자가 열립니다.

i.

Passphrase 및 **Confirm** 필드에 암호를 입력합니다.

ii.

Save Passphrase 를 클릭하여 디스크 암호화를 완료합니다.



주의

LUKS 암호를 분실하는 경우 암호화된 파티션과 해당 데이터에 완전히 액세스할 수 없습니다. 분실된 암호를 복구할 방법은 없습니다. 그러나 **Kickstart** 설치를 수행하는 경우 암호화 암호를 저장하고 설치 중에 백업 암호화 암호를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 [고급 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

6.

선택 사항: 창의 왼쪽 아래에 있는 전체 디스크 요약 및 부트로더 링크를 클릭하여 부트 로더가 포함된 스토리지 장치를 선택합니다.

자세한 내용은 [Boot loader installation](#) 을 참조하십시오.



참고

대부분의 경우 부트 로더를 기본 위치에 남겨 두면 충분합니다. 예를 들어 다른 부트 로더에서 체인을 로드해야 하는 시스템 등 일부 구성에서는 부팅 드라이브를 수동으로 지정해야 합니다.

7.

완료 를 클릭합니다.

a.

자동 파티션을 선택하고 추가 공간을 사용하고 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하기 위해 선택한 하드 드라이브에 여유 공간이 충분하지 않은 경우 **Done** 을 클릭하면 **Reclaim Disk Space** 대화 상자가 열리고 구성된 모든 디스크 장치 및 해당 장치에 있는 모든 파티션이 나열됩니다. 대화 상자에는 최소 설치에 필요한 공간 및 회수한 공간에 대한 정보가 표시됩니다.

**주의**

파티션을 삭제하면 해당 파티션의 모든 데이터가 손실됩니다. 데이터를 보존하려면 삭제 옵션이 아닌 **Shrink** 옵션을 사용하십시오.

b.

표시된 사용 가능한 스토리지 장치 목록을 검토합니다. 회수 가능 공간 열은 각 항목에서 회수할 수 있는 공간을 보여줍니다.

c.


공간을 회수하려면 디스크 또는 파티션을 선택하고 삭제 버튼을 클릭하여 해당 파티션 또는 선택한 디스크의 모든 파티션을 삭제하거나 **Shrink** 를 클릭하여 파티션에서 사용 가능한 공간을 사용하여 기존 데이터를 보존합니다.

**참고**

또는 모든 디스크의 기존 파티션을 모두 삭제하고 이 공간을 **Red Hat Enterprise Linux**에서 사용할 수 있도록 합니다. 모든 디스크의 기존 데이터가 손실됩니다.

d.

Reclaim space 를 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **그래픽 설치** 로 돌아갑니다.

**중요**

설치 요약 창에서 **Begin Installation** (설치 시작)을 클릭할 때까지 디스크 변경이 수행되지 않습니다. **Reclaim Space** 대화 상자는 크기 조정 또는 삭제에 대한 파티션만 표시합니다. 아무런 작업도 수행되지 않습니다.

추가 리소스

IBM Z, LinuxONE 및 PAES 암호에서 dm-crypt를 사용하는 방법

10.3.2. 부트 로더 구성

Red Hat Enterprise Linux는 **GRand Unified Bootloader 버전 2 (GRUB2)**를 **AMD64** 및 **Intel 64**, **IBM Power Systems** 및 **ARM**용 부트 로더로 사용합니다. 64비트 **IBM Z**의 경우 **zipl** 부트 로더가 사용됨

니다.

부트로더는 시스템이 시작될 때 실행되는 첫 번째 프로그램이며 운영 체제로 제어를 로드하고 전송하는 역할을 합니다. **GRUB2**는 호환 가능한 운영 체제(**Microsoft Windows** 포함)를 부팅할 수 있으며, 지원되지 않는 운영 체제의 다른 부트로더로 제어를 전송하기 위해 체인 로드를 사용할 수도 있습니다.



주의

GRUB2를 설치하면 기존 부트로더를 덮어쓸 수 있습니다.

운영 체제가 이미 설치되어 있는 경우 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램은 다른 운영 체제를 시작하도록 부트로더를 자동으로 탐지하고 설정하려고 합니다. 부트로더가 감지되지 않으면 설치를 완료한 후 추가 운영 체제를 수동으로 구성할 수 있습니다.

디스크가 두 개 이상인 **Red Hat Enterprise Linux** 시스템을 설치하는 경우 부트로더를 설치할 디스크를 수동으로 지정할 수 있습니다.

절차

1. **Installation Destination** (설치 대상) 창에서 전체 디스크 요약 및 부트로더 링크를 클릭합니다. 선택한 디스크 대화 상자가 열립니다.
- 2.
- 3.



주의

10.3.3.

절차

- 1.
- 2.
- 3.
 - a.
- 4.



참고



중요

10.3.4.

10.3.4.1.

절차

1.

2.



참고



3.



참고

4.

5.

6.

7.



참고

-
-

8.

9.

10.3.4.2.

절차

1.

2.

-
-
-
-

3.

4.




참고

10.3.4.3.

참고

절차

1.




참고

10.3.4.4.**절차**

1.

2.



중요

-
-
-

3.

10.3.4.5.

절차

1.



참고

2.

3.

4.



참고

5.

10.3.4.6. 경로 구성


절차

1.

2.

3.

4.



참고

5.

6.

10.3.4.7. 추가 리소스

•

네트워킹 구성 및 관리

10.3.5.

-

-

-

10.3.5.1.

이점은 다음과 같습니다.

-

시스템 관리자 및 비즈니스 운영에 대한 심층적인 시스템 수준 정보입니다.

-

-

다음 방법 중 하나로 시스템 용도 데이터를 입력할 수 있습니다.

-

이미지 생성 중

-

•

•

시스템의 의도된 용도를 기록하기 위해 다음과 같은 시스템 용도 구성 요소를 구성할 수 있습니다. 선택한 값은 시스템에 가장 적합한 서브스크립션을 연결하기 위해 등록 시 인타이틀먼트 서버에서 사용됩니다.

•

Role

○

Red Hat Enterprise Linux Server

○

Red Hat Enterprise Linux Workstation

○

Red Hat Enterprise Linux Compute Node

•

서비스 수준 계약

○

프리미엄

○

Standard

○

Self-Support

•

사용법

○

프로덕션

○

개발/테스트

○

재해 복구

추가 리소스

●

사용자 지정 **RHEL** 시스템 이미지 구성

●

●

Red Hat 서브스크립션 관리자 사용 및 구성

10.3.5.2.



참고

절차

1.

a.

2.

a.

3.

a.

4.



참고

Red Hat Insights는 등록된 **Red Hat** 기반 시스템에 대한 지속적인 심층적인 분석을 제공하여 물리적, 가상 및 클라우드 환경 및 컨테이너 배포 전반에 걸쳐 보안, 성능 및 안정성에 대한 위협을 사전에 식별하는 **SaaS(Software-as-a-Service)** 서비스입니다.

5.

a.

b.



중요

•

•

6.



참고

7.

a.

시스템 등록 후에 사용된 설치 소스 리포지토리는 시스템 부팅 방법에 따라 다릅니다.



중요

-
-

10.3.5.4. CDN에서 시스템 등록 확인



주의

사전 요구 사항

-

절차

- 1.
- 2.

방법

Insights

3.

추가 리소스



[간단한 콘텐츠 액세스](#)

10.3.5.5. CDN에서 시스템 등록 해제



주의



a.

b.

사전 요구 사항

-

절차

- 1.
- 2.

방법

Insights

- 3.
- 4.
- 5.



참고

10.3.5.6. 추가 리소스


-

-

-

10.3.6.

10.3.6.1.



참고

10.3.6.2.

사전 요구 사항

절차

- 1.

Security Policy 창이 열립니다.

2.

시스템에서 보안 정책을 활성화하려면 **Apply security policy**을 **ON**으로 전환합니다.

3.

4.

5.

a.

b.



참고

6.

10.3.6.3. 추가 리소스

-
-

10.4.

10.4.1.



참고

사전 요구 사항

-
-
-

절차

1.

a.

b.

c.



중요

-
-

2.

3.



참고

-
-

a.

b.



중요

예를 들어 다음과 같습니다.

```
server.example.com:/path/to/directory
```



참고

c.

d.

e.

f.

g.

9.



참고

4.

5.

6.

7.



참고

8.

10.4.2.

•

•



참고

•

•

사전 요구 사항

•

•

•

절차

1.

Installation Summary 창에서 **Software Selection**을 클릭합니다. **Software Selection** 창이 열립니다.

2.

기본 환경 하나만 선택할 수 있습니다.



참고

3.

4.

10.5.



주의

10.5.1.



중요

10.5.2.

사전 요구 사항

절차

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



참고

-
-

- 7.



중요

10.5.3.

참고

10.5.3.1.

사전 요구 사항



절차

1.

2.

3.



중요

4.

5.

-

-

-

-

6.

-

-

-

7.

- a.

- b.

8.

9.

10.



참고

11.

12.

10.5.3.2.

사전 요구 사항

절차

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

-

7.

10.5.3.3.

사전 요구 사항

절차

1. **Installation Destination (설치 대상) 창이 열리고 사용 가능한 모든 드라이브를 나열합니다.**
2. 특수화된 및 네트워크 디스크 섹션에서 디스크 추가를 클릭합니다.. 스토리지 장치 선택 창이 열립니다.
3. **DASD** 추가를 클릭합니다. **DASD** 스토리지 대상 추가 대화 상자가 열리고 장치 번호(예: **0.0.0204**)를 지정하고 설치가 시작될 때 감지되지 않은 추가 **DASD**를 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 장치 번호 필드에 연결할 **DASD**의 장치 번호를 입력합니다.
5. 검색 시작을 클릭합니다.

참고

- 지정된 장치 번호가 있는 **DASD**가 있고 아직 연결되지 않은 경우 대화 상자가 닫히고 새로 검색된 드라이브가 드라이브 목록에 표시됩니다. 그런 다음 필요한 장치에 대한 확인란을 선택하고 **Done (완료)**을 클릭합니다. 설치 대상 창의 로컬 표준 디스크 섹션에서 **DASD** 장치 **0.0.xxxx**로 표시된 새 **DASD**를 선택할 수 있습니다.
- 잘못된 장치 번호를 입력하거나 지정된 장치 번호가 있는 **DASD**가 시스템에 이미 연결되어 있으면 오류 메시지가 대화 상자에 나타나고 오류를 설명하고 다른 장치 번호로 다시 시도하라는 메시지가 표시됩니다.

10.5.3.4. FCP 장치 구성

FCP 장치를 사용하면 **64비트 IBM Z**가 **DASD(Direct Access Storage Device)** 장치 대신 **SCSI** 장치를 사용할 수 있습니다. **FCP** 장치는 **64비트 IBM Z** 시스템이 기존 **DASD** 장치 외에도 **SCSI LUN**을 디스크 장치로 사용할 수 있는 스위치 패브릭 토폴로지를 제공합니다.

사전 요구 사항

- 설치 요약 창이 열립니다.
- FCP** 전용 설치의 경우 **CMS** 구성 파일에서 **DASD=** 옵션 또는 매개변수 파일에서 **rd.dasd=** 옵션을 제거하여 **DASD**가 없음을 나타냅니다.

절차


- Installation Summary** (설치 요약) 창에서 **Installation Destination** (설치 대상)을 클릭합니다. **Installation Destination** (설치 대상) 창이 열리고 사용 가능한 모든 드라이브를 나열합니다.
- 특수화된 및 네트워크 디스크 섹션에서 디스크 추가를 클릭합니다.. 스토리지 장치 선택 창이 열립니다.
- ZFCP LUN** 추가를 클릭합니다. **zFCP** 스토리지 대상 추가 대화 상자가 열리고 **FCP (Fibre Channel Protocol)** 스토리지 장치를 추가할 수 있습니다.

64비트 IBM Z는 설치 프로그램이 **FCP LUN**을 활성화할 수 있도록 수동으로 모든 **FCP** 장치를 입력해야 합니다. 그래픽 설치에서 **FCP** 장치를 입력하거나 매개 변수 또는 **CMS** 구성 파일에

서 고유한 매개 변수 항목으로 입력할 수 있습니다. 입력한 값은 구성하는 각 사이트에 고유해야 합니다.

4. 장치 번호 필드에 4 자리 16진수 장치 번호를 입력합니다.
5. WWPN 필드에 16 자리 16진수 WWPN(WWPN)을 입력합니다.
6. LUN 필드에 16 자리 16진수 FCP LUN 식별자를 입력합니다.
7. Start Discovery 를 클릭하여 FCP 장치에 연결합니다.

새로 추가된 장치는 **Installation Destination** (설치 대상) 창의 **System z Devices** 탭에 표시됩니다.



참고

- FCP 장치의 대화형 생성은 그래픽 모드에서만 가능합니다. 텍스트 모드 설치에서 FCP 장치를 대화형으로 구성할 수 없습니다.
- 16진수 값에서만 소문자만 사용합니다. 잘못된 값을 입력하고 Start Discovery 를 클릭하면 설치 프로그램에 경고가 표시됩니다. 구성 정보를 편집하고 검색 시도를 다시 시도할 수 있습니다.
- 이러한 값에 대한 자세한 내용은 하드웨어 설명서를 참조하고 시스템 관리자를 확인하십시오.

10.5.4. NVDIMM 장치에 설치

비 Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) 장치는 전원을 공급하지 않을 때 RAM과 디스크 같은 데이터 지속성을 결합합니다. 특정 상황에서 Red Hat Enterprise Linux 8은 NVDIMM 장치에서 부팅 및 실행할 수 있습니다.

10.5.4.1. NVDIMM 장치를 설치 대상으로 사용하는 기준

Intel 64 및 AMD64 아키텍처의 nd_pmem 드라이버에서 지원하는 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line Memory Module) 장치에 Red Hat Enterprise Linux 8을 설치할 수 있습니다.

NVDIMM 장치를 스토리지로 사용하는 조건

NVDIMM 장치를 스토리지로 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 시스템의 아키텍처는 **Intel 64** 또는 **AMD64**입니다.
- NVDIMM 장치는 섹터 모드로 구성됩니다. 설치 프로그램은 NVDIMM 장치를 이 모드로 재구성할 수 있습니다.
- NVDIMM 장치는 **nd_pmem** 드라이버에서 지원해야 합니다.

NVDIMM 장치에서 부팅하는 조건

다음과 같은 조건에서 NVDIMM 장치에서 부팅할 수 있습니다.

- 스토리지가 충족되면 NVDIMM 장치를 사용하기 위한 모든 조건입니다.
- 시스템은 **UEFI**를 사용합니다.
- NVDIMM 장치는 시스템에서 사용 가능한 펌웨어 또는 **UEFI** 드라이버에서 지원해야 합니다. UEFI 드라이버는 장치 자체의 옵션 ROM에서 로드될 수 있습니다.
- NVDIMM 장치는 네임스페이스에서 사용할 수 있어야 합니다.

부팅 중에 NVDIMM 장치의 고성능을 활용하여 장치에 **/boot** 및 **/boot/efi** 디렉토리를 배치합니다. NVDIMM 장치의 XIP(런타임) 기능은 부팅 중에 지원되지 않으며 커널이 기존 메모리에 로드됩니다.

10.5.4.2. 그래픽 설치 모드를 사용하여 NVDIMM 장치 구성

그래픽 설치를 사용하여 비 **Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM)** 장치는 그래픽 설치를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux 8**에서 사용하도록 올바르게 구성해야 합니다.



주의

NVDIMM 장치 프로세스를 재구성하면 장치에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.

사전 요구 사항

- **NVDIMM** 장치는 시스템에 있으며 설치 대상으로 사용하기 위해 다른 모든 조건을 충족합니다.
- 설치가 부팅되었으며 설치 요약 창이 열립니다.

절차

1. **Installation Summary** (설치 요약) 창에서 **Installation Destination** (설치 대상)을 클릭합니다. **Installation Destination** (설치 대상) 창이 열리고 사용 가능한 모든 드라이브를 나열합니다.
2. 특수화된 및 네트워크 디스크 섹션에서 디스크 추가...을 클릭합니다. 스토리지 장치 선택 창이 열립니다.
3. **NVDIMM** 장치 탭을 클릭합니다.
4. 장치를 재구성하려면 목록에서 장치를 선택합니다.

장치가 목록에 없으면 섹터 모드에 있지 않습니다.
5. **Reconfigure NVDIMM...** 을 클릭합니다. 재구성 대화 상자가 열립니다.
6. 필요한 섹터 크기를 입력하고 **Reconfiguration** 시작을 클릭합니다.

지원되는 섹터 크기는 **512** 및 **4096**바이트입니다.

7.

재구성이 완료되면 **OK** 를 클릭합니다.

8.

장치 확인란을 선택합니다.

9.

Done (완료)을 클릭하여 **Installation Destination (설치 대상)** 창으로 돌아갑니다.

재구성한 **NVDIMM** 장치는 특수화 및 네트워크 디스크 섹션에 표시됩니다.

10.

Done (완료)을 클릭하여 **Installation Summary (설치 요약)** 창으로 돌아갑니다.

이제 **NVDIMM** 장치를 설치 대상으로 선택할 수 있습니다. 또한 장치가 부팅 요구 사항을 충족하는 경우 장치를 부팅 장치로 설정할 수 있습니다.

10.6. 수동 파티션 설정

수동 파티셔닝을 사용하여 디스크 파티션 및 마운트 지점을 구성하고 **Red Hat Enterprise Linux**가 설치된 파일 시스템을 정의할 수 있습니다.



참고

설치하기 전에 분할되거나 파티션되지 않은 디스크 장치를 사용할지 여부를 고려해야 합니다. 직접 또는 **LVM**을 사용하여 **LUN**에서 파티셔닝을 사용하는 장단점에 대한 자세한 내용은 <https://access.redhat.com/solutions/163853>의 문서를 참조하십시오.

Red Hat Enterprise Linux를 설치하려면 최소 하나의 파티션이 필요하지만 적어도 다음 파티션이나 볼륨(**/**, **/home**, **/home** , **/boot**, **swap**)을 사용하는 것이 좋습니다. 필요에 따라 추가 파티션 및 볼륨을 만들 수도 있습니다.



주의

데이터 손실을 방지하려면 계속하기 전에 데이터를 백업하는 것이 좋습니다. 듀얼 부팅 시스템을 업그레이드하거나 생성하는 경우 스토리지 장치에 보관하려는 데이터를 백업해야 합니다.

10.6.1. 수동 파티션 시작

사전 요구 사항

- 현재 설치 요약 화면이 표시됩니다.
- 모든 디스크는 설치 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

절차

1. 설치할 디스크를 선택합니다.
 - a. **Installation Destination** (설치 대상)을 클릭하여 **Installation Destination** (설치 대상) 창을 엽니다.
 - b. 해당 아이콘을 클릭하여 설치에 필요한 디스크를 선택합니다. 선택한 디스크에는 확인 표시가 표시됩니다.
 - c. 스토리지 구성에서 **Custom** (사용자 지정) 라디오 버튼을 선택합니다.
 - d. 선택 사항: **LUKS**로 스토리지 암호화를 사용하려면 내 데이터 암호화 확인란을 선택합니다.
 - e. 완료 를 클릭합니다.
2. 스토리지를 암호화하도록 선택한 경우 디스크 암호화 암호를 입력하는 대화 상자가 열립니다.

다. LUKS 암호를 입력합니다.

a.

두 텍스트 필드에 암호를 입력합니다. 키보드 레이아웃을 전환하려면 키보드 아이콘을 사용합니다.



주의

암호를 입력하는 대화 상자에서 키보드 레이아웃을 변경할 수 없습니다. 영어 키보드 레이아웃을 선택하여 설치 프로그램에 암호를 입력합니다.

b.

Save Passphrase 를 클릭합니다. **Manual Partitioning** 창이 열립니다.

3.

감지된 마운트 지점이 왼쪽 창에 나열됩니다. 마운트 지점은 탐지된 운영 체제 설치를 통해 구성됩니다. 결과적으로 파티션을 여러 설치 간에 공유하는 경우 일부 파일 시스템이 여러 번 표시될 수 있습니다.

a.

왼쪽 창에서 마운트 지점을 선택합니다. 사용자 지정할 수 있는 옵션은 오른쪽 창에 표시됩니다.



참고

- 시스템에 기존 파일 시스템이 포함된 경우 설치에 충분한 공간을 사용할 수 있는지 확인합니다. 파티션을 제거하려면 목록에서 해당 파티션을 선택하고 - 버튼을 클릭합니다.
- 이 대화 상자에는 삭제된 파티션이 속한 시스템에서 사용하는 다른 모든 파티션을 제거하는 데 사용할 수 있는 확인란이 있습니다.
- 기존 파티션이 없고 권장 파티션 세트를 시작점으로 생성하려면 왼쪽 창에서 선호하는 파티션 스키마(Red Hat Enterprise Linux의 기본 값인 LVM)를 선택하고 **Click here to create them automatically link**를 클릭합니다.
- /boot 파티션, /(root) 볼륨, 사용 가능한 스토리지 크기에 비례하는 스왑 볼륨이 생성되고 왼쪽 창에 나열됩니다. 일반적인 설치를 위해 권장되는 파일 시스템이지만 파일 시스템 및 마운트 지점을 추가할 수 있습니다.

b.

Done (완료)을 클릭하여 변경 사항을 확인하고 **Installation Summary (설치 요약)** 창으로 돌아갑니다.

마운트 지점을 계속 추가하고 개별 마운트 지점을 구성하고 기본 파티션 또는 볼륨을 구성합니다.

10.6.2. 마운트 지점 파일 시스템 추가

여러 마운트 지점 파일 시스템을 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.

사전 요구 사항

- 파티션 계획:
 - 공간 할당 문제를 방지하려면 먼저 /boot 와 같은 알려진 크기가 고정된 작은 파티션을 만든 다음 나머지 파티션을 생성하여 설치 프로그램에서 나머지 용량을 할당할 수 있습니다.
 - 여러 디스크에 시스템을 설치하거나 디스크 크기가 다르고 BIOS에서 감지한 첫 번째 디스크에 특정 파티션을 만들어야 하는 경우 먼저 이러한 파티션을 만듭니다.

절차

1. **+** 를 클릭하여 새 마운트 지점 파일 시스템을 생성합니다. 새 마운트 지점 추가 대화 상자가 열립니다.
2. 마운트 지점 드롭다운 메뉴에서 미리 설정된 경로 중 하나를 선택하거나 자체 경로를 입력합니다. 예를 들어 루트 파티션 또는 부팅 파티션의 **/boot** 를 선택합니다.
3. 파일 시스템의 크기를 **Desired Capacity** (예: **2GiB**) 필드에 입력합니다.



주의

Desired Capacity 필드에 값을 지정하지 않거나 사용 가능한 공간보다 큰 크기를 지정하면 남은 모든 여유 공간이 사용됩니다.

4. 마운트 지점 추가 를 클릭하여 파티션을 만들고 **Manual Partitioning** 창으로 돌아갑니다.

10.6.3. 마운트 지점 파일 시스템의 스토리지 구성

이 절차에서는 수동으로 생성된 각 마운트 지점의 파티션 스키마를 설정하는 방법을 설명합니다. 사용 가능한 옵션은 표준 파티션, LVM 및 LVM 쉘 프로비저닝입니다.



참고

- **Red Hat Enterprise Linux 8**에서는 **Btrfs** 지원이 제거되었습니다.
- **/boot** 파티션은 선택한 값에 관계없이 항상 표준 파티션에 있습니다.

절차

1. **LVM**이 아닌 단일 마운트 지점이 있는 장치를 변경하려면 왼쪽 창에서 필요한 마운트 지점을 선택합니다.

2. **Device(s) (장치)** 제목에서 **Modify...** 을 클릭합니다. 마운트 지점 구성 대화 상자가 열립니다.
3. 하나 이상의 장치를 선택하고 **Select** 를 클릭하여 선택을 확인하고 **Manual Partitioning** 창으로 돌아옵니다.
4. 업데이트 설정을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
5. **Manual Partitioning (수동 파티셔닝)** 창의 왼쪽 하단에서 선택한 스토리지 장치를 클릭하여 **Selected Disks (선택된 디스크)** 대화 상자를 열고 디스크 정보를 검토합니다.



참고

Rescan 버튼(단일 화살표 버튼)을 클릭하여 모든 로컬 디스크 및 파티션을 새로 고칩니다. 설치 프로그램 외부에서 고급 파티션 구성을 수행한 후에만 필요합니다. **Rescan Disks** 버튼을 클릭하면 설치 프로그램에서 수행된 모든 구성 변경 사항이 재설정됩니다.

10.6.4. 마운트 지점 파일 시스템 사용자 정의

특정 설정을 설정하려면 파티션 또는 볼륨을 사용자 지정할 수 있습니다.



중요

/usr 또는 **/var** 이 나머지 루트 볼륨과 별도로 분할된 경우 이러한 디렉터리에 중요한 구성 요소가 포함되어 있으므로 부팅 프로세스가 훨씬 더 복잡해집니다. 이러한 디렉터리가 **iSCSI** 드라이브 또는 **FCoE** 위치에 배치되는 경우와 같은 일부 상황에서는 시스템을 부팅할 수 없거나 장치 전원을 끄거나 재부팅할 때 장치 사용 오류가 있는 것과 같은 경우도 있습니다.

이 제한은 **/usr** 또는 **/var** 에만 적용되며 아래의 디렉터리에는 적용되지 않습니다. 예를 들어 **/var/www** 에 대한 별도의 파티션이 성공적으로 작동합니다.

절차

1. 왼쪽 창에서 마운트 지점을 선택합니다.

그림 10.1. 파티션 사용자 정의

The screenshot shows the 'MANUAL PARTITIONING' screen for 'RED HAT ENTERPRISE LINUX 8.0 INSTALLATION'. The left pane, titled 'New Red Hat Enterprise Linux 8.0 Installation', lists partitions: /boot (1024 MiB), / (rhel-root, 17 GiB), and swap (rhel-swap, 2 GiB). The right pane shows configuration for the 'rhel-root' partition. Fields include: Mount Point (/), Device(s) (ATA QEMU HARDDISK (sda)), Desired Capacity (17 GiB), Device Type (LVM), File System (xfs), Volume Group (rhel), and Name (root). A note at the bottom states: 'Note: The settings you make on this screen will not be applied until you click on the main menu's 'Begin Installation' button.'

2.

오른쪽 창에서 다음 옵션을 사용자 지정할 수 있습니다.

a.

Mount Point 필드에 파일 시스템 마운트 지점을 입력합니다. 예를 들어 파일 시스템이 루트 파일 시스템인 경우 /;에 /boot 를 입력하고 /boot 파일 시스템을 입력합니다. 스왑 파일 시스템의 경우 파일 시스템 유형을 **swap** 으로 설정하는 것으로 마운트 지점을 설정하지 마십시오.

b.

Desired Capacity 필드에 파일 시스템의 크기를 입력합니다. **KiB** 또는 **GiB**와 같은 일반 크기 단위를 사용할 수 있습니다. 다른 유닛을 설정하지 않으면 기본값은 **MiB**입니다.

c.

드롭다운 장치 유형: 표준 파티션, **LVM** 또는 **LVM 쉘** 프로비저닝 메뉴에서 필요한 장치 유형을 선택합니다.



주의

설치 프로그램은 프로비저닝된 **LVM** 썬 풀을 지원하지 않습니다.



참고

RAID 는 분할을 위해 두 개 이상의 디스크를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. **RAID** 를 선택하는 경우 **RAID** 수준을 설정할 수도 있습니다. 마찬가지로 **LVM** 을 선택하는 경우 볼륨 그룹을 지정할 수 있습니다.

d.

Encrypt 확인란을 선택하여 파티션 또는 볼륨을 암호화합니다. 나중에 설치 프로그램에서 암호를 설정해야 합니다. **LUKS** 버전 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.

e.

드롭다운 메뉴에서 필요한 **LUKS** 버전을 선택합니다.

f.

파일 시스템 드롭다운 메뉴에서 이 파티션 또는 볼륨에 대한 적절한 파일 시스템 유형을 선택합니다.



참고

VFAT 파일 시스템에 대한 지원은 **Linux** 시스템 파티션에 대해 사용할 수 없습니다. 예를 들면 **/**, **/var**, **/usr** 등입니다.

g.

Reformat 확인란을 선택하여 기존 파티션을 포맷하거나 **Reformat** 확인란을 지워 데이터를 유지합니다. 새로 생성된 파티션 및 볼륨은 다시 포맷해야 하며 확인란을 선택 해제할 수 없습니다.

h.

Label 필드에 파티션의 레이블을 입력합니다. 레이블을 사용하여 개별 파티션을 쉽게 인식하고 처리합니다.

i.

이름 필드에 이름을 입력합니다.



참고

표준 파티션은 자동으로 이름이 지정되며 표준 파티션의 이름을 편집할 수 없습니다. 예를 들어 **/boot** 이름 **sda1** 을 편집할 수 없습니다.

3.

업데이트 설정을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 필요한 경우 사용자 지정할 다른 파티션을 선택합니다. 설치 요약 창에서 **Begin Installation** (설치 시작)을 클릭할 때까지 변경 사항이 적용되지 않습니다.



참고

모두 재설정 을 클릭하여 파티션 변경 사항을 삭제합니다.

4.

모든 파일 시스템 및 마운트 지점을 만들고 사용자 지정할 때 **Done** (완료)을 클릭합니다. 파일 시스템을 암호화하도록 선택하는 경우 암호를 만들라는 메시지가 표시됩니다.

변경 사항 요약 대화 상자가 열리고 설치 프로그램에 대한 모든 스토리지 작업의 요약이 표시됩니다.

5.

Accept Changes (변경 사항 수락)를 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **Installation Summary** (설치 요약) 창으로 돌아갑니다.

10.6.5. /home 디렉토리 보존

Red Hat Enterprise Linux 8 그래픽 설치에서는 **RHEL 7** 시스템에서 사용된 **/home** 디렉토리를 보존할 수 있습니다.



주의

/home 을 보존하는 것은 **RHEL 7** 시스템의 별도의 **/home** 파티션에 **/home** 디렉토리가 있는 경우에만 가능합니다.

다양한 구성 설정이 포함된 **/home** 디렉토리를 보존하면 새로운 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템

의 **GNOME Shell** 환경이 **RHEL 7** 시스템과 동일한 방식으로 설정될 수 있습니다. 이는 이전 **RHEL 7** 시스템과 동일한 사용자 이름 및 **ID**를 사용하는 **Red Hat Enterprise Linux 8**의 사용자에게만 적용됩니다.

RHEL 7 시스템에서 **/home** 디렉토리를 유지하려면 다음 절차를 완료합니다.


사전 요구 사항

- **RHEL 7** 시스템이 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- **/home** 디렉토리는 **RHEL 7** 시스템의 별도의 **/home** 파티션에 있습니다.
- 현재 **Red Hat Enterprise Linux 8** 설치 요약 창이 표시됩니다.

절차

1. **Installation Destination (설치 대상)**을 클릭하여 **Installation Destination (설치 대상)** 창을 엽니다.
2. 스토리지 구성에서 **Custom (사용자 지정)** 라디오 버튼을 선택합니다. 완료 를 클릭합니다.
3. **Done** 을 클릭하면 **Manual Partitioning** 창이 열립니다.
4. **/home** 파티션을 선택하고 **Mount Point:** 에서 **/home** 을 입력하고 **Reformat** 확인란을 지웁니다.

그림 10.2. /home이 포맷되지 않았는지 확인



5. **선택 사항:** 마운트 지점 파일 시스템 사용자 지정에 설명된 대로 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템에 필요한 **/home** 파티션의 다양한 측면을 사용자 지정 할 수도 있습니다. 그러나 **RHEL 7** 시스템에서 **/home** 을 유지하려면 **Reformat** 확인란을 삭제해야 합니다.
6. 요구 사항에 따라 모든 파티션을 사용자 지정한 후 **Done** (완료)을 클릭합니다. 변경 사항 요약 대화 상자가 열립니다.
7. 변경 사항 요약 대화 상자에 **/home** 변경 사항이 표시되지 않는지 확인합니다. 즉, **/home** 파티션이 보존됩니다.
8. **Accept Changes** (변경 사항 수락)를 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **Installation Summary** (설치 요약) 창으로 돌아갑니다.

10.6.6. 소프트웨어 RAID 생성

이 절차의 단계에 따라 **RAID**(Redundant Arrays of independent Disks) 장치를 생성합니다. **RAID** 장치는 향상된 성능을 제공하도록 구성된 여러 스토리지 장치로 구성되며 일부 구성에서 더 큰 내결함성을 제공합니다.

RAID 장치는 한 단계에서 생성되며 필요에 따라 디스크가 추가되거나 제거됩니다. 시스템의 물리적 디스크에 대해 하나의 **RAID** 파티션을 구성할 수 있으므로 설치 프로그램에서 사용할 수 있는 디스크 수는 사용 가능한 **RAID** 장치의 수준을 결정합니다. 예를 들어 시스템에 두 개의 하드 드라이브가 있는 경우 최소 3개의 개별 디스크가 필요하므로 **RAID 10** 장치를 생성할 수 없습니다.



참고

64비트 **IBM Z**의 경우 스토리지 하위 시스템은 **RAID**를 투명하게 사용합니다. 소프트웨어 **RAID**를 수동으로 구성할 필요는 없습니다.

사전 요구 사항

- **RAID** 구성 옵션이 표시되기 전에 설치를 위해 두 개 이상의 디스크를 선택했습니다. **RAID** 장치를 생성하려면 최소 두 개의 디스크가 필요합니다.
- 마운트 지점을 생성했습니다. 마운트 지점을 구성하면 **RAID** 장치를 구성합니다.
- **Installation Destination** (설치 대상) 창에서 **Custom** (사용자 지정) 라디오 버튼을 선택했습니다.

절차

1. **Manual Partitioning** (수동 파티션 지정) 창의 왼쪽 창에서 필요한 파티션을 선택합니다.
2. **Device(s)** (장치) 섹션에서 수정을 클릭합니다. 마운트 지점 구성 대화 상자가 열립니다.
3. **RAID** 장치에 포함할 디스크를 선택하고 **선택** 을 클릭합니다.
4. 장치 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **RAID** 를 선택합니다.
5. **File System** (파일 시스템) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 선호하는 파일 시스템 유형을 선택합니다.
6. **RAID** 수준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 **RAID** 수준을 선택합니다.

7.

설정 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

8.

Done (완료)을 클릭하여 설정을 적용하고 **Installation Summary (설치 요약)** 창으로 돌아갑니다.

지정된 **RAID** 수준에 더 많은 디스크가 필요한 경우 창 하단에 메시지가 표시됩니다.

소프트 손상과 **RAID LV**를 구성할 때 데이터를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 **RAID LV에서 DM 무결성 사용**을 참조하십시오.

10.6.7. LVM 논리 볼륨 생성

LVM(Logical Volume Management)은 하드 드라이브 또는 **LUN**과 같은 기본 물리적 스토리지 공간에 대한 간단한 논리 보기를 제공합니다. 물리 스토리지의 파티션은 함께 그룹화할 수 있는 물리 볼륨으로 표시됩니다. 각 볼륨 그룹을 표준 디스크 파티션과 유사한 여러 논리 볼륨으로 나눌 수 있습니다. 따라서 **LVM** 논리 볼륨은 여러 물리 디스크에 걸쳐 있는 파티션으로 작동합니다.



참고

LVM 구성은 그래픽 설치 프로그램에서만 사용할 수 있습니다.



중요

텍스트 모드 설치 중에 **LVM** 구성을 사용할 수 없습니다. **LVM** 구성을 만들려면 **Ctrl+Alt+F2**를 눌러 다른 가상 콘솔에서 셸 프롬프트를 사용합니다. 이 셸에서 **vgcreate** 및 **lv** 명령을 실행할 수 있습니다. 텍스트 모드 설치로 돌아가려면 **Ctrl+Alt+F1**을 누릅니다.

절차

1.

Manual Partitioning 창의 왼쪽 창에서 마운트 지점을 선택합니다.

2.

장치 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **LVM**을 선택합니다. 볼륨 그룹 드롭다운 메뉴가 새로 생성된 볼륨 그룹 이름으로 표시됩니다.



참고

구성 대화 상자에서 볼륨 그룹의 물리 확장 영역 크기를 지정할 수 없습니다. 크기는 항상 기본값인 **4MiB**로 설정됩니다. 다른 물리 확장 영역을 사용하여 볼륨 그룹을 만들려면 대화형 셸로 전환하고, **vgcreate** 명령을 사용하여 수동으로 생성하거나 **volgroup --pesize=size** 명령으로 **Kickstart** 파일을 사용해야 합니다. **Kickstart**에 대한 자세한 내용은 고급 **RHEL 8 설치** 문서를 참조하십시오.

추가 리소스



[논리 볼륨 구성 및 관리](#)

10.6.8. LVM 논리 볼륨 구성

이 절차의 단계에 따라 새로 생성된 **LVM** 논리 볼륨을 구성합니다.



주의

LVM 볼륨에 **/boot** 파티션을 배치하는 것은 지원되지 않습니다.

절차

1.

Manual Partitioning 창의 왼쪽 창에서 마운트 지점을 선택합니다.

2.

장치 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **LVM**을 선택합니다. 볼륨 그룹 드롭다운 메뉴가 새로 생성된 볼륨 그룹 이름으로 표시됩니다.

3.

Modify를 클릭하여 새로 생성된 볼륨 그룹을 구성합니다.

볼륨 그룹 구성 대화 상자가 열립니다.



참고

구성 대화 상자에서 볼륨 그룹의 물리 확장 영역 크기를 지정할 수 없습니다. 크기는 항상 기본값인 **4MiB**로 설정됩니다. 다른 물리 확장 영역을 사용하여 볼륨 그룹을 만들려면 대화형 셸로 전환하고, **vgcreate** 명령을 사용하여 수동으로 생성하거나 **volgroup --pesize=size** 명령으로 **Kickstart** 파일을 사용해야 합니다. **Kickstart**에 대한 자세한 내용은 고급 **RHEL 8 설치** 문서를 참조하십시오.

4.

RAID 수준 드롭다운 메뉴에서 필요한 **RAID** 수준을 선택합니다.

사용 가능한 **RAID** 수준은 실제 **RAID** 장치와 동일합니다.

5.

암호화 확인란을 선택하여 암호화에 사용할 볼륨 그룹을 표시합니다.

6.

크기 정책 드롭다운 메뉴에서 볼륨 그룹의 크기 정책을 선택합니다.

사용 가능한 정책 옵션은 다음과 같습니다.

•

Automatic: 구성된 논리 볼륨을 포함하도록 볼륨 그룹의 크기가 자동으로 설정됩니다. 볼륨 그룹 내에서 사용 가능한 공간이 필요하지 않은 경우 최적입니다.

•

가능한 한 큰: 포함된 구성된 논리 볼륨의 크기에 관계없이 볼륨 그룹은 최대 크기로 생성됩니다. 대부분의 데이터를 **LVM**에 보관하고 나중에 기존 논리 볼륨의 크기를 늘려야 하거나 이 그룹 내에 추가 논리 볼륨을 생성해야 하는 경우 이 작업이 최적입니다.

•

fixed: 볼륨 그룹의 정확한 크기를 설정할 수 있습니다. 구성된 모든 논리 볼륨은 이 고정된 크기 내에 일치해야 합니다. 볼륨 그룹이 필요한 크기를 정확하게 알고 있는 경우 유용합니다.

7.

저장을 클릭하여 설정을 적용하고 **Manual Partitioning** 창으로 돌아갑니다.

8.

설정 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

9.

Done (완료)을 클릭하여 **Installation Summary** (설치 요약) 창으로 돌아갑니다.


추가 리소스



[IBM Z, LinuxONE 및 PAES 암호에서 dm-crypt를 사용하는 방법](#)

10.7. 루트 암호 구성

설치 프로세스를 완료하고 시스템 관리 작업에 사용되는 관리자(**superuser** 또는 **root** 라고도 함) 계정에 로그인하도록 **root** 암호를 구성해야 합니다. 이러한 작업에는 소프트웨어 패키지 설치 및 업데이트 및 네트워크 및 방화벽 설정, 스토리지 옵션, 사용자, 그룹 및 파일 권한 추가 또는 수정과 같은 시스템 전체 구성을 변경하는 작업이 포함됩니다.



중요



설치된 시스템에 대한 **root** 권한을 얻으려면 다음 방법 중 하나 또는 둘 다를 사용하십시오.



root 계정을 사용합니다.



관리 권한이 있는 사용자 계정을 만듭니다(**wheel** 그룹 멤버). **root** 계정은 설치 중에 항상 생성됩니다. 관리자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행해야 하는 경우에만 관리자 계정으로 전환합니다.



주의

root 계정은 시스템을 완전히 제어합니다. 권한이 없는 직원이 계정에 액세스할 수 있는 경우 사용자의 개인 파일에 액세스하거나 삭제할 수 있습니다.

절차

- 1.

설치 요약 창에서 사용자 설정 > 루트 암호를 선택합니다. 루트 암호 창이 열립니다.

- 2.

루트 암호 필드에 암호를 입력합니다.

강력한 루트 암호를 만들기 위한 요구 사항 및 권장 사항은 다음과 같습니다.

- 길이가 최소 8자 이상이어야 합니다.
 - 숫자, 문자 (상세 및 소문자) 및 기호를 포함할 수 있습니다.
 - 대/소문자 구분
3. **Confirm** 필드에 동일한 암호를 입력합니다.
 4. **Done** (완료)을 클릭하여 **root** 암호를 확인하고 **Installation Summary** (설치 요약) 창으로 돌아갑니다.



참고

약한 암호로 진행한 경우 **Done** (완료)을 두 번 클릭해야 합니다.

10.8. 사용자 계정 생성

설치를 완료하려면 사용자 계정을 생성하는 것이 좋습니다. 사용자 계정을 생성하지 않는 경우 시스템에 **root**로 직접 로그인해야 합니다. 이 방법은 권장되지 않습니다.

절차

1. 설치 요약 창에서 사용자 설정 > 사용자 생성을 선택합니다. **Create User** 창이 열립니다.
2. 사용자 계정 이름을 전체 이름 필드에 입력합니다(예: **John Smith**).
3. 사용자 이름 필드에 사용자 이름을 입력합니다(예: **jsmith**).




참고

사용자 이름은 명령줄에서 로그인하는 데 사용됩니다. 그래픽 환경을 설치하는 경우 그래픽 로그인 관리자는 전체 이름을 사용합니다.

4.

사용자가 관리 권한이 필요한 경우 이 사용자 관리자 만들기 확인란을 선택합니다(설치 프로그램은 사용자를 **wheel** 그룹에 추가).



중요

관리자는 **sudo** 명령을 사용하여 **root** 암호 대신 사용자 암호를 사용하여 **root**에서만 사용할 수 있는 작업을 수행할 수 있습니다. 이 방법은 더 편리할 수 있지만 보안 위험을 초래할 수도 있습니다.

5.

이 계정을 사용하려면 암호 요구 사항 확인란을 선택합니다.**Select the Require a password to use this account check box.**



주의

사용자에게 관리자 권한을 부여하는 경우 계정이 암호로 보호되는지 확인합니다. 계정에 암호를 할당하지 않고 사용자에게 관리자 권한을 부여하지 마십시오.

6.

암호 필드에 암호를 입력합니다.

7.

Confirm password (암호 확인) 필드에 동일한 암호를 입력합니다.

8.

Done (완료)을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 **Installation Summary** (설치 요약) 창으로 돌아갑니다.

10.9. 고급 사용자 설정 편집

이 절차에서는 고급 사용자 구성 대화 상자에서 사용자 계정의 기본 설정을 편집하는 방법을 설명합니다.

절차

1. **Create User (사용자 만들기) 창에서 고급 을 클릭합니다.**
2. 필요한 경우 홈 디렉터리 필드의 세부 정보를 편집합니다. 이 필드는 기본적으로 **/home/username** 로 채워집니다.
3. 사용자 및 그룹 ID 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.
 - a. 사용자 ID 지정 확인란을 선택하고 + 또는 - 를 사용하여 필요한 값을 입력합니다.



참고

기본값은 1000입니다. UID(User ID) 0-999는 시스템에 의해 예약되므로 사용자에게 할당할 수 없습니다.

- b. 그룹 ID 지정 확인란을 선택하고 + 또는 - 를 사용하여 필요한 값을 입력합니다.



참고

기본 그룹 이름은 사용자 이름과 같고 기본 그룹 ID(GID)는 1000입니다. GID 0-999는 시스템에 의해 예약되므로 사용자 그룹에 할당할 수 없습니다.

4. **Group Membership (그룹 멤버십) 필드에서 추가 그룹을 쉼표로 구분된 목록으로 지정합니다.** 아직 존재하지 않는 그룹이 생성됩니다. 괄호로 추가 그룹에 대해 사용자 지정 GID를 지정할 수 있습니다. 새 그룹에 대한 사용자 지정 GID를 지정하지 않으면 새 그룹은 GID를 자동으로 수신합니다.



참고

생성된 사용자 계정에는 항상 하나의 기본 그룹 멤버십이 있습니다(사용자의 기본 그룹 지정에 ID가 설정된 사용자 ID 수동 필드 지정).

5.

Save Changes (변경 사항 저장)를 클릭하여 업데이트를 적용하고 **Create User** (사용자 생성) 창으로 돌아갑니다.

11장. 설치 후 작업 완료

이 섹션에서는 다음 설치 후 작업을 완료하는 방법을 설명합니다.

- 초기 설정 완료
- 시스템 등록



참고


요구 사항에 따라 시스템을 등록하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 방법의 대부분은 설치 후 작업의 일부로 완료됩니다. 그러나 **Red Hat CDN(Content Delivery Network)**은 시스템을 등록하고 설치 프로세스가 시작되기 전에 **RHEL** 서브스크립션을 연결합니다.

자세한 내용은 [CDN에서 RHEL 등록 및 설치를 참조하십시오](#).

- 시스템 보안

11.1. 초기 설정 완료

이 섹션에서는 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템에서 초기 설정을 완료하는 방법에 대해 설명합니다.



중요

- 설치 중에 **GUI** 기본 환경이 있는 서버를 선택한 경우 설치 프로세스가 완료된 후 시스템을 처음 재부팅할 때 초기 설정 창이 열립니다.
- **CDN에서 RHEL**을 등록 및 설치한 경우 **Subscription Manager**(서브스크립션 관리자) 옵션에는 설치된 모든 제품에 유효한 자격이 적용됩니다.

Initial Setup (최초 설정) 창에 표시되는 정보는 설치 중에 구성된 정보에 따라 다를 수 있습니다. 라이선스 및 서브스크립션 관리자 옵션이 최소한 표시됩니다.**At a minimum, the licensing and**

Subscription Manager options are displayed.

사전 요구 사항

- [고객 포털](#)에서 **ISO** 이미지를 사용하여 **RHEL 설치**에서 설명한 권장 워크플로에 따라 그래픽 설치를 완료했습니다.
- 유효한 **Red Hat Enterprise Linux** 서브스크립션을 보유하고 있습니다.

절차

1. **Initial Setup** (최초 설정) 창에서 **licensing Information** 을 선택합니다.

라이선스 계약 창이 열리고 **Red Hat Enterprise Linux**의 라이선스 조건이 표시됩니다.

2. 라이선스 계약을 검토하고 **I accept the license agreement** 확인란을 선택합니다.



참고

라이선스 계약에 동의해야 합니다. 이 단계를 완료하지 않고 초기 설정을 종료하면 시스템이 다시 시작됩니다. 재시작 프로세스가 완료되면 라이선스 계약에 다시 수락하라는 메시지가 표시됩니다.

3. **Done** (완료)을 클릭하여 설정을 적용하고 **Initial Setup** (초기 설정) 창으로 돌아갑니다.



참고

네트워크 설정을 구성하지 않은 경우 시스템을 즉시 등록할 수 없습니다. 이 경우 **Finish Configuration** (구성 완료)을 클릭합니다. **Red Hat Enterprise Linux 8**이 시작되고 로그인할 수 있고 네트워크에 대한 액세스를 활성화하며 시스템을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서브스크립션 관리자 설치 후 설치](#)를 참조하십시오. 네트워크 설정을 구성한 경우, **네트워크 호스트** 이름에 설명된 대로 다음 단계에 표시된 대로 즉시 시스템을 등록할 수 있습니다.

4. 초기 설정 창에서 **Subscription Manager** 를 선택합니다.



중요

CDN에서 RHEL을 등록 및 설치한 경우 Subscription Manager(서브스크립션 관리자) 옵션에는 설치된 모든 제품에 유효한 자격이 적용됩니다.

5. 서브스크립션 관리자 그래픽 인터페이스가 열리고 등록하려는 옵션이 표시됩니다.
subscription.rhsm.redhat.com.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 로그인 및 비밀번호 정보를 입력하고 등록을 클릭합니다.
8. 서브스크립션 세부 정보를 확인하고 연결을 클릭합니다. 다음 확인 메시지가 표시되어야 합니다. **Red Hat** 서브스크립션 관리를 통한 등록은 완료!
9. 완료 를 클릭합니다. 초기 설정 창이 열립니다.
10. 구성 완료 를 클릭합니다. 로그인 창이 열립니다.
11. 시스템을 구성합니다. 자세한 내용은 [Configuring basic system settings](#) 문서를 참조하십시오.

추가 리소스

요구 사항에 따라 시스템을 등록하는 5 가지 방법이 있습니다.

- **Red Hat CDN(Content Delivery Network)을 사용하여 시스템을 등록하고 RHEL 서브스크립션을 첨부한 후 Red Hat Enterprise Linux를 설치합니다. 자세한 내용은 [GUI를 사용하여 CDN 등록 및 설치](#)를 참조하십시오.**
- 초기 설정을 사용하여 설치하는 동안.

- 명령줄을 사용한 설치 후.
- **Subscription Manager** 사용자 인터페이스를 사용하여 설치 후. 자세한 내용은 [서브스크립션 관리자 설치 UI](#)를 참조하십시오.
- **Registration Assistant**를 사용하여 설치한 후 등록 도우미는 **Red Hat Enterprise Linux** 환경에 가장 적합한 등록 옵션을 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 <https://access.redhat.com/labs/registrationassistant/>를 참조하십시오.

11.2. 명령줄을 사용하여 시스템 등록

이 섹션에서는 명령줄을 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux 8** 서브스크립션을 등록하는 방법에 대해 설명합니다.



참고

시스템을 자동 연결할 때 서브스크립션 서비스는 시스템이 물리적인지 가상이고 시스템에 있는 소켓 수를 확인합니다. 물리적 시스템은 일반적으로 두 개의 인타이틀먼트를 사용하며, 일반적으로 가상 시스템은 1개의 인타이틀먼트를 사용합니다. 시스템에서 두 개의 소켓당 하나의 인타이틀먼트가 사용됩니다.

사전 요구 사항

- 유효한 **Red Hat Enterprise Linux** 서브스크립션을 보유하고 있습니다.
- **Red Hat** 서브스크립션 상태가 확인되었습니다.
- 이전에는 **Red Hat Enterprise Linux 8** 서브스크립션이 제공되지 않았습니다.
- 고객 포털에서 인타이틀먼트를 다운로드하기 전에 서브스크립션을 활성화했습니다. 사용하는 각 인스턴스에 대한 인타이틀먼트가 필요합니다. 서브스크립션 활성화에 도움이 필요한 경우 **Red Hat** 고객 서비스를 사용할 수 있습니다.
- **Red Hat Enterprise Linux 8**을 성공적으로 설치하고 시스템에 **root**로 로그인했습니다.

설치

1. 터미널 창을 열고 **Red Hat** 고객 포털 사용자 이름과 암호를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux** 시스템을 등록합니다.

```
# subscription-manager register --username [username] --password [password]
```

2. 시스템이 성공적으로 등록되면 다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
# The system has been registered with ID: 123456abcdef
# The registered system name is: localhost.localdomain
```

3. 시스템의 역할을 설정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager role --set="Red Hat Enterprise Linux Server"
```



참고

사용 가능한 역할은 조직 및 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템의 아키텍처가 구매한 서브스크립션에 따라 다릅니다. **Red Hat Enterprise Linux Server**, **Red Hat Enterprise Linux Workstation** 또는 **Red Hat Enterprise Linux Compute Node**의 역할 중 하나를 설정할 수 있습니다.

4. 시스템의 서비스 수준을 설정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager service-level --set="Premium"
```

5. 시스템의 사용을 설정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager usage --set="Production"
```

6. 호스트 시스템 아키텍처와 일치하는 인타이틀먼트에 시스템을 연결합니다.

```
# subscription-manager attach --auto
```

7. 서브스크립션이 성공적으로 연결되면 다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

Installed Product Current Status:

Product Name: Red Hat Enterprise Linux for x86_64

Status: Subscribed



참고

Red Hat Enterprise Linux 8 시스템을 등록하는 다른 방법은 시스템에 **root** 사용자로 로그인하고 **Subscription Manager** 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하는 것입니다.

11.3. 서브스크립션 관리자 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템 등록

이 섹션에서는 서브스크립션 관리자 사용자 인터페이스를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템을 등록하는 방법을 통해 업데이트를 수신하고 패키지 리포지토리에 액세스하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

- [고객 포털](#)에서 **ISO** 이미지를 사용하여 **RHEL 설치**에서 설명한 권장 워크플로에 따라 그래픽 설치를 완료했습니다.
- 유효한 **Red Hat Enterprise Linux** 서브스크립션을 보유하고 있습니다.
- **Red Hat** 서브스크립션 상태가 확인되었습니다.

절차

1. 시스템에 로그인합니다.
2. 창 의 왼쪽 상단에서 **활동** 을 클릭합니다.
3. 메뉴 옵션에서 **Show Applications** (애플리케이션 표시) 아이콘을 클릭합니다.
4. **Red Hat Subscription Manager** 아이콘을 클릭하거나 **Red Hat Subscription Manager** 를 검색에 입력합니다.

5.

인증 필수 대화 상자에 관리자 암호를 입력합니다.



참고

시스템에서 권한 있는 작업을 수행하려면 인증이 필요합니다.

6.

서브스크립션 창이 열리고 서브스크립션, 시스템 용도, 설치된 제품의 현재 상태가 표시됩니다. 등록되지 않은 제품에는 빨간색 X가 표시됩니다.

7.

Register 버튼을 클릭합니다.

8.

시스템 등록 대화 상자가 열립니다. 고객 포털 자격 증명을 입력하고 **Register (등록)** 버튼을 클릭합니다.

서브스크립션 창의 **Register (서브스크립션)** 버튼이 **Unregister and installed** 제품 변경 사항에 녹색 X가 표시됩니다. **subscription-manager status** 명령을 사용하여 터미널 창에서 실패한 등록 문제를 해결할 수 있습니다.

추가 리소스

•

[Red Hat Subscription Manager 사용 및 구성](#)

•

[Red Hat 서브스크립션 관리에서 가상 머신 서브스크립션 구성](#)

11.4. 등록 도우미

등록 도우미는 **Red Hat Enterprise Linux** 환경에 가장 적합한 등록 옵션을 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 <https://access.redhat.com/labs/registrationassistant/> 를 참조하십시오.

11.5. SUBSCRIPTION-MANAGER 명령줄 툴을 사용하여 시스템 용도 구성

시스템 용도는 선택 사항이지만 **Red Hat Enterprise Linux** 설치에 권장되는 기능입니다. **System Purpose(시스템 용도)**를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템의 용도를 기록하고 인타이틀먼트 서버가 시스템에 가장 적합한 서브스크립션을 자동으로 연결하도록 할 수 있습니다. 시스템 용도가 설

치 프로세스 중에 구성되지 않은 경우 설치 후 **subscription-manager syspurpose** 명령줄 툴을 사용하여 필요한 속성을 설정할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- **Red Hat Enterprise Linux 8** 시스템을 설치 및 등록했지만 시스템 용도가 구성되지 않았습니다.
- **root** 사용자로 로그인했습니다.



참고

시스템이 등록되었지만 필요한 목적을 충족하지 않는 서브스크립션이 있는 경우 **subscription-manager remove --all** 명령을 실행하여 연결된 서브스크립션을 제거할 수 있습니다. 그런 다음 명령줄 **subscription-manager syspurpose {role, usage, service-level}** 툴을 사용하여 필요한 용도 속성을 설정하고 마지막으로 **subscription-manager attach --auto**를 실행하여 업데이트된 속성에 대한 고려 사항으로 시스템을 다시 설정할 수 있습니다.

절차

subscription-manager syspurpose 명령줄 도구를 사용하여 설치 후 시스템 용도를 구성하려면 이 절차의 단계를 완료합니다. 선택한 값은 인타이틀먼트 서버에서 가장 적합한 서브스크립션을 시스템에 연결하는 데 사용됩니다.

1.

터미널 창에서 다음 명령을 실행하여 의도한 시스템 역할을 설정합니다.

```
# subscription-manager syspurpose role --set "VALUE"
```

VALUE 를 할당할 역할로 바꿉니다.

○

Red Hat Enterprise Linux Server

○

Red Hat Enterprise Linux Workstation

○

Red Hat Enterprise Linux Compute Node

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager syspurpose role --set "Red Hat Enterprise Linux Server"
```

a.

선택 사항: 값을 설정하기 전에 조직의 서브스크립션이 지원하는 사용 가능한 역할을 참조하십시오.

```
# subscription-manager syspurpose role --list
```

b.

선택 사항: 다음 명령을 실행하여 역할을 설정 해제합니다.

```
# subscription-manager syspurpose role --unset
```

2.

다음 명령을 실행하여 시스템의 의도된 서비스 수준 계약(SLA)을 설정합니다.

```
# subscription-manager syspurpose service-level --set "VALUE"
```

VALUE 를 할당할 **SLA**로 바꿉니다.

o

Premium

o

Standard

o

Self-Support

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager syspurpose service-level --set "Standard"
```

a.

선택 사항: 값을 설정하기 전에 조직에 대해 서브스크립션이 지원하는 사용 가능한 서비스 수준을 참조하십시오.

```
# subscription-manager syspurpose service-level --list
```

b.

선택 사항: 다음 명령을 실행하여 **SLA**를 설정 해제합니다.

```
# subscription-manager syspurpose service-level --unset
```

3.

다음 명령을 실행하여 의도한 시스템 사용을 설정합니다.

```
# subscription-manager syspurpose usage --set "VALUE"
```

할당하려는 사용법으로 **VALUE**를 교체합니다.

o

Production

o

Disaster Recovery

o

Development/Test

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# subscription-manager syspurpose usage --set "Production"
```

a.

선택 사항: 값을 설정하기 전에 조직에 대해 서브스크립션에서 지원하는 사용 가능한 사용량을 참조하십시오.

```
# subscription-manager syspurpose usage --list
```

b.

선택 사항: 다음 명령을 실행하여 사용을 설정 해제합니다.

```
# subscription-manager syspurpose usage --unset
```

4.

다음 명령을 실행하여 현재 시스템 용도 속성을 표시합니다.

```
# subscription-manager syspurpose --show
```

a.

선택 사항: 보다 자세한 구문 정보는 다음 명령을 실행하여 **subscription-manager** 도움말 페이지에 액세스하고 **SYSPURPOSE OPTIONS**로 이동합니다.

```
# man subscription-manager
```

검증 단계

-

시스템의 서브스크립션 상태를 확인하려면 다음을 수행합니다.

```
# subscription-manager status
+-----+
| System Status Details |
+-----+
Overall Status: Current

System Purpose Status: Matched
```

-

현재의 전체 상태는 설치된 모든 제품이 콘텐츠 세트 리포지토리에 액세스하기 위한 서브스크립션 및 인타이틀먼트가 부여되었음을 의미합니다.

-

시스템 용도 상태 일치란 시스템에 설정된 모든 시스템 용도 속성(역할, 사용, 서비스 수준)을 연결된 서브스크립션에 의해 충족함을 의미합니다.

-

상태 정보가 이상적이지 않은 경우 시스템 관리자가 설치된 제품과 의도된 시스템 용도를 충족하기 위해 연결된 서브스크립션에 대한 수정을 결정하는 데 도움이 되는 추가 정보가 표시됩니다.

11.6. 시스템 보안

Red Hat Enterprise Linux를 설치한 직후 다음 보안 관련 단계를 완료합니다.

사전 요구 사항

-

고객 포털에서 **ISO** 이미지를 사용하여 **RHEL** 설치에 설명된 권장 워크플로에 따라 그래픽 설치를 완료했습니다.

절차

- 1.

시스템을 업데이트하려면 **root**로 다음 명령을 실행합니다.

```
# yum update
```

2.

방화벽 서비스인 **firewalld** 는 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하여 자동으로 활성화되어 있지만, 예를 들어 **Kickstart** 구성에서는 명시적으로 비활성화될 수 있는 시나리오가 있습니다. 이 시나리오에서는 방화벽을 다시 활성화하는 것이 좋습니다.

firewalld 를 시작하려면 **root**로 다음 명령을 실행합니다.

```
# systemctl start firewalld
# systemctl enable firewalld
```

3.

보안을 강화하려면 필요하지 않은 서비스를 비활성화합니다. 예를 들어 시스템에 프린터가 설치되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 **cups** 서비스를 비활성화합니다.

```
# systemctl mask cups
```

활성 서비스를 검토하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
$ systemctl list-units | grep service
```

11.7. 설치 직후 보안 프로필과 호환되는 시스템 배포

OpenSCAP 제품군을 사용하여 설치 프로세스 직후에 **OSPP**, **PCI-DSS** 및 **HIPAA** 프로필과 같은 보안 프로필과 호환되는 **RHEL** 시스템을 배포할 수 있습니다. 이 배포 방법을 사용하여 나중에 해결 스크립트를 사용하여 적용할 수 없는 특정 규칙을 적용할 수 있습니다 (예: 암호 보안 강도 및 파티셔닝 규칙).

11.7.1. GUI에서 서버와 호환되지 않는 프로파일

SCAP 보안 가이드의 일부로 제공되는 특정 보안 프로필은 **GUI** 기본 환경에서 서버에 포함된 확장 패키지 세트와 호환되지 않습니다. 따라서 다음 프로필 중 하나와 호환되는 시스템을 설치할 때 **GUI**를 사용하여 서버를 선택하지 마십시오.

표 11.1. GUI에서 서버와 호환되지 않는 프로파일

프로파일 이름	프로파일 ID	이유	참고
---------	---------	----	----

프로파일 이름	프로파일 ID	이유	참고
CIS Red Hat Enterprise Linux 8 Benchmark for Level 2 - 서버	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis	패키지 xorg-x11-server-Xorg,xorg-x11-server-server-common,xorg-x11-server-server -utils 및 xorg-x11-server-Xwayland 는 GUI 패키지 세트를 사용하는 서버의 일부입니다. 그러나 정책에는 제거가 필요합니다.	
CIS Red Hat Enterprise Linux 8 Benchmark for Level 1 - 서버	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_server_l1	패키지 xorg-x11-server-Xorg,xorg-x11-server-server-common,xorg-x11-server-server -utils 및 xorg-x11-server-Xwayland 는 GUI 패키지 세트를 사용하는 서버의 일부입니다. 그러나 정책에는 제거가 필요합니다.	
비연방 정보 시스템 및 조직의 분류되지 않은 정보 (NIST 800-171)	xccdf_org.ssgproject.content_profile_cui	nfs-utils 패키지는 GUI 패키지가 설정된 서버의 일부이지만 정책을 제거해야 합니다.	
일반적인 용도 운영 체제를 위한 보안 프로파일	xccdf_org.ssgproject.content_profile_ospp	nfs-utils 패키지는 GUI 패키지가 설정된 서버의 일부이지만 정책을 제거해야 합니다.	
DISA STIG for Red Hat Enterprise Linux 8	xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig	패키지 xorg-x11-server-Xorg,xorg-x11-server-server-common,xorg-x11-server-server -utils 및 xorg-x11-server-Xwayland 는 GUI 패키지 세트를 사용하는 서버의 일부입니다. 그러나 정책에는 제거가 필요합니다.	RHEL 버전 8.4 이상에서 GUI 가 DISA STIG에 맞는 서버로 RHEL 시스템을 설치하려면 GUI 프로파일에서 DISA STIG를 사용할 수 있습니다.

11.7.2. 그래픽 설치를 사용하여 기준으로 호환되는 RHEL 시스템 배포

특정 기준과 일치하는 RHEL 시스템을 배포하려면 다음 절차를 사용하십시오. 이 예에서는

OSDPP(General Purpose Operating System)에 보안 프로필을 사용합니다.



주의

SCAP 보안 가이드의 일부로 제공되는 특정 보안 프로필은 **GUI** 기본 환경에서 서버에 포함된 확장 패키지 세트와 호환되지 않습니다. 자세한 내용은 **GUI 서버와 호환되지 않는 프로파일**을 참조하십시오.

사전 요구 사항

- **graphical** 설치 프로그램으로 부팅되었습니다. **OSCAP Anaconda** 애드온은 대화형 텍스트 전용 설치를 지원하지 않습니다.
- **Installation Summary** 창에 액세스했습니다.

절차

1. **Installation Summary** 창에서 **Software Selection**을 클릭합니다. **Software Selection** 창이 열립니다.
2. **Base Environment** 창에서 **Server** 환경을 선택합니다. 기본 환경 하나만 선택할 수 있습니다.
3. **Done**을 클릭하여 설정을 적용하고 **Installation Summary** 창으로 돌아갑니다.
4. **Security Policy**를 클릭합니다. **Security Policy** 창이 열립니다.
5. 시스템에서 보안 정책을 활성화하려면 **Apply security policy**을 **ON**으로 전환합니다.
6. **프로필** 창에서 **General Purpose Operating Systems**의 **Protection Profile for General Purpose Operating Systems**를 선택합니다.

7.

Select Profile을 클릭하여 선택을 확인합니다.

8.

Changes that were done or need to be done을 확인합니다. 나머지 수동 변경 사항을 완료합니다.

9.

OSPP에는 충족해야 하는 엄격한 파티셔닝 요구 사항이 있으므로 **/boot**, **/home**, **/var**, **/var/log**, **/var/tmp**, **/var/log/audit**에 대한 별도의 파티션을 만듭니다.

10.

그래픽 설치 프로세스를 완료합니다.



참고

성공적인 설치 후 그래픽 설치 프로그램은 해당 **Kickstart** 파일을 자동으로 생성합니다. **/root/anaconda-ks.cfg** 파일을 사용하여 **OSPP** 호환 시스템을 자동으로 설치할 수 있습니다.

검증

•

설치가 완료된 후 시스템의 현재 상태를 확인하려면 시스템을 재부팅하고 새 검사를 시작합니다.

```
# oscap xccdf eval --profile ospp --report eval_postinstall_report.html
/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel8-ds.xml
```

추가 리소스

•

[수동 파티션 설정](#)

11.7.3. Kickstart를 사용하여 기준 준수 RHEL 시스템 배포

특정 기준과 일치하는 **RHEL** 시스템을 배포하려면 다음 절차를 사용하십시오. 이 예에서는 **OSDPP(General Purpose Operating System)**에 보안 프로필을 사용합니다.

사전 요구 사항

•

scap-security-guide 패키지는 **RHEL 8** 시스템에 설치됩니다.

절차

1. 선택한 편집기에서 `/usr/share/scap-security-guide/kickstarts/ssg-rhel8-ospp-ks.cfg` Kickstart 파일을 엽니다.
2. 구성 요구 사항에 맞게 파티션 구성표를 업데이트합니다. OSPP 준수의 경우 `/boot`, `/home`, `/var`, `/var /log`, `/var/tmp`, `/var/log/audit`에 대한 개별 파티션을 유지해야 하며 파티션의 크기만 변경할 수 있습니다.
3. Kickstart를 사용하여 자동 설치를 수행하는 방법에 설명된 대로 Kickstart 설치를 시작합니다.



중요

Kickstart 파일의 암호는 OSPP 요구 사항에 대해 확인되지 않습니다.

검증

1. 설치가 완료된 후 시스템의 현재 상태를 확인하려면 시스템을 재부팅하고 새 검사를 시작합니다.

```
# oscap xccdf eval --profile ospp --report eval_postinstall_report.html
/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel8-ds.xml
```

추가 리소스

- [OSCAP Anaconda 애드온](#)

11.8. 다음 단계

설치 후 필요한 단계를 완료하면 기본 시스템 설정을 구성할 수 있습니다. yum을 사용하여 소프트웨어 설치, 서비스 관리에 **systemd**를 사용하여 사용자, 그룹 및 파일 권한을 관리하고, **chrony**를 사용하여 NTP를 구성하고 Python 3으로 작업하는 등 작업 완료에 대한 자세한 내용은 [기본 시스템 설정 구성](#) 문서를 참조하십시오.

III 부. IBM POWER SYSTEM LC 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

이 섹션에서는 **IBM Power Systems LC** 서버에 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 방법을 설명합니다.

12장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM LC 서버

다음 IBM Power Systems LC 서버에 Red Hat Enterprise Linux를 설치할 수 있습니다.

- **8335-GCA (IBM Power System S822LC)**
- **8335-GTA (IBM Power System S822LC)**
- **8335-GTB (IBM Power System S822LC)**
- **8001-12C (IBM Power System S821LC)**
- **8001-22C (IBM Power System S822LC for Big Data)**
- **9006-12P (IBM Power System LC921)**
- **9006-22P (IBM Power System LC922)**

13장. IBM POWER SYSTEM LC 서버의 설치 프로세스 개요

이 정보를 사용하여 비가상화 또는 베어 메탈 IBM Power System LC 서버에 Red Hat Enterprise Linux 8을 설치합니다.

설치 워크플로는 다음과 같은 일반적인 단계를 따릅니다.

- 시스템 요구사항 확인
- 필요한 설치 ISO 이미지 다운로드
- 설치 부팅 매체 생성
- 사전 요구 사항 완료 및 펌웨어 부팅
- BMC 펌웨어에 연결하여 네트워크 연결을 설정합니다.
- IPMI를 사용하여 BMC 펌웨어에 연결
- 설치 부팅 방법을 선택합니다.
 - USB 장치에서 설치 부팅
 - Baseboard Management Controller를 사용하여 설치 부팅
- Install Red Hat Enterprise Linux

추가 리소스

- [Power 시스템에서 POWER8 및 POWER9 Linux에 대해 지원되는 Linux 배포판 및 가상화 옵션](#)

14장. 사전 요구 사항 완료 및 펌웨어 부팅

시스템의 전원을 켜기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 이더넷 케이블
- **VGA 모니터. VGA 해상도를 1024x768-60Hz로 설정해야 합니다.**
- **USB 키보드**
- 시스템용 전원 차단 및 콘센트.
 - **IPMIttool 수준이 1.8.15 이상인 PC 또는 노트북 (이 정보를 확인)**
 - 부팅 가능한 **USB 장치**

다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템이 랙에 속하는 경우 시스템을 해당 랙에 설치합니다. 자세한 내용은 **IBM Power Systems** <https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/> 에서 참조하십시오.
2. 이더넷 케이블을 시스템 뒤의 직렬 포트 옆에 있는 포함된 이더넷 포트에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크에 연결합니다.
3. **VGA 모니터를 시스템 뒤의 VGA 포트에 연결합니다.**
4. **USB 키보드를 사용 가능한 USB 포트에 연결합니다.**
5. 전원 포트를 시스템에 연결하고 콘센트에 연결합니다.

현재 펌웨어가 부팅 중입니다. 전원 버튼에 녹색 **LED**가 플래핑을 시작할 때까지 기다린 후 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다. 시스템에 녹색 **LED** 표시등이 없는 경우 1~2분 정도 기다립니다.

15장. 펌웨어와 네트워크 연결 설정

BMC(Baseboard Management Controller) 펌웨어에 네트워크 연결을 설정하거나 활성화하려면 Petitboot 부트로더 인터페이스를 사용합니다. 다음 단계를 따릅니다:

1.

시스템 앞면의 전원 버튼을 사용하여 서버의 전원을 켭니다. 시스템이 **Petitboot** 부트로더 메뉴의 전원을 켭니다. 이 프로세스를 완료하는 데 약 1~2분이 걸립니다. 시스템에서 벗어나지 마십시오! **Petitboot**가 로드되면 모니터가 활성화되고 부팅 프로세스를 중단하기 위해 키를 푸시해야 합니다.
2.

Petitboot bootloader main 메뉴에서 **Shell**에서 **Exit to Shell**을 선택합니다.
3.

ipmitool lan 인쇄 1 을 실행합니다. 이 명령이 IP 주소를 반환하는 경우 이 올바른지 확인하고 계속합니다. 고정 IP 주소를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

 - a.

이 명령을 실행하여 모드를 **static**으로 설정합니다. **ipmitool lan set 1 ipsrc static**
 - b.

이 명령을 실행하여 IP 주소를 설정합니다. **ipmitool lan set 1 ipaddr ip_address** where **ip_address**는 이 시스템에 할당하는 고정 IP 주소입니다.
 - c.

이 명령을 실행하여 넷마스크를 설정합니다. **ipmitool lan set 1 넷마스크_address** where **넷마스크_address** 는 시스템의 넷마스크입니다.
 - d.

이 명령을 실행하여 게이트웨이 서버를 설정합니다. **ipmitool lan set 1 defgw ipaddr gateway_server** where **gateway_server**가 이 시스템의 게이트웨이입니다.
 - e.

ipmitool lan print 1 명령을 다시 실행하여 IP 주소를 확인합니다.

이 네트워크 인터페이스는 다음 단계를 수행할 때까지 활성화되지 않습니다.
4.

펌웨어를 재설정하려면 **ipmitool mc reset mc**를 실행합니다.

프로세스를 계속하기 전에 이 명령을 완료해야 하지만 정보를 반환하지 않습니다. 이 명령이 완료되었는지 확인하려면 시스템 **BMC** 주소(**IPMItool** 명령에서 사용되는 것과 동일한 IP 주소)

를 **ping**합니다. **ping**이 성공적으로 반환되면 다음 단계로 이동합니다.

a.

적절한 시간 내에 **ping**이 성공적으로 반환되지 않으면 다음과 같은 추가 단계를 수행하십시오.

i.

이 명령으로 시스템의 전원을 **ipmitool**의 전원을 끕니다.

ii.

시스템 뒤에서 전원 차단을 해제합니다. 30초 동안 기다린 다음 **power**를 적용하여 **BMC**를 부팅합니다.

16장. IPMI를 사용하여 서버 전원 켜기

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)는 **OPAL** 펌웨어에 연결할 때 사용할 기본 콘솔입니다.

IPMI에 기본값을 사용합니다.

- 기본 사용자: **ADMIN**
- 기본 암호: **admin**




참고

시스템 전원이 켜지면 **Petitboot** 인터페이스가 로드됩니다. 10초 내에 키를 눌러 부팅 프로세스를 중단하지 않으면 **Petitboot**가 자동으로 첫 번째 옵션을 부팅합니다. **Linux**를 실행 중인 **PC** 또는 노트북에서 서버의 전원을 켜려면 다음 단계를 따르십시오.

1. **PC** 또는 노트북에서 터미널 프로그램을 엽니다.
2. 서버의 전원을 켜려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U ipmi_user -P ipmi_password chassis power on
```

여기서 **server_ip_address** 는 전원 시스템의 **IP** 주소이고 **ipmi_password** 는 **IPMI**에 설정된 암호입니다.



참고

시스템 전원이 이미 켜져 있는 경우 **IPMI** 콘솔을 계속 활성화합니다.

3. 이 명령을 실행하여 **IPMI** 콘솔 활성화

```
ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U ipmi_user -P ipmi_password sol activate
```

참고

키보드 위쪽 화살표를 사용하여 이전 **ipmitool** 명령을 표시합니다. 이전 명령을 편집하여 전체 명령을 다시 입력하지 않도록 할 수 있습니다. 시스템의 전원을 끄거나 재부팅해야 하는 경우 다음 명령을 실행하여 콘솔을 비활성화합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U user-name -P ipmi_password  
sol deactivate
```

시스템을 재부팅하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U user-name -  
P ipmi_password chassis power reset
```

17장. IBM LC 서버에서 설치 부팅 방법 선택

Red Hat Enterprise Linux 설치를 **USB** 장치 또는 가상 미디어를 통해 부팅할 수 있습니다.

USB 장치에서 설치를 부팅하려면 **USB** 장치를 **사용한 설치를 위한 Petitboot** 구성을 참조하십시오.

가상 미디어를 통해 설치를 부팅하려면 **액세스 BMC 고급 시스템 관리 인터페이스**를 참조하여 가상 미디어를 구성합니다.

17.1. USB 장치를 사용하여 설치를 위해 PETITBOOT 구성

시스템 전원을 켜면 **Petitboot** 부트로더는 로컬 부팅 장치 및 네트워크 인터페이스를 검사하여 시스템에서 사용할 수 있는 부팅 옵션을 찾습니다. 부팅 가능한 **USB** 장치를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 **부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성**을 참조하십시오.

다음 **USB** 장치 중 하나를 사용하십시오.

- 단일 **USB** 케이블이 있는 **USB DVD 플레이어 1.0 Amps** 아래 유지
- **8GB 2.0 USB 드라이브**

절차

Petitboot를 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 부팅 가능한 **USB** 장치를 전면 **USB** 포트에 삽입합니다. **Petitboot**는 다음 옵션을 표시합니다.

[USB: sdb1 / 2015-10-30-11-05-03-00]

Rescue a Red Hat Enterprise Linux system (64-bit kernel)

Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit kernel)

*** Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit kernel)**



참고

USB 장치가 나타나지 않는 경우 Rescan devices를 선택합니다. 장치가 감지되지 않은 경우 다른 유형을 시도해야 할 수 있습니다.

2. **USB 장치의 UUID를 기록합니다. 예를 들어 위 예제에서 USB 장치의 UUID는 2015-10-30-11-05-03-00 입니다.**

3. **Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64비트 커널)** 을 선택하고 **e (편집)**를 눌러 **Petitboot Option Editor** 창을 엽니다.

4. 커서를 **Boot** 인수 섹션으로 이동하고 다음 정보를 추가합니다.

[illegible]

5. **확인을 선택하여 옵션을 저장하고 기본 메뉴로 돌아갑니다.**

6. **Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64비트 커널)**이 선택되어 있는지 확인한 후 **Enter** 를 눌러 설치를 시작합니다.

17.2. BMC ADVANCED SYSTEM MANAGEMENT 인터페이스에 액세스하여 가상 미디어 구성

BMC(Baseboard Management Controller) Advanced Systems Management는 서버의 시스템 정보, 상태 및 기타 프로세스에 액세스하는 데 사용되는 원격 관리 컨트롤러입니다. **BMC Advanced Systems Management**를 사용하여 설치를 설정하고 **CD** 이미지를 **Power System**에 가상 미디어로 제공

할 수 있습니다. 그러나 실제 설치에는 **IPMI**를 통해 직렬 오버 **LAN(Continu-over-LAN)** 연결이 필요합니다.

BMC Advanced Systems Management에 액세스하려면 **http://ip_address**에 대한 웹 브라우저를 엽니다. 여기서 **ip_address**는 **BMC**의 **IP** 주소입니다. 다음 기본값을 사용하여 로그인합니다.

- 기본 사용자 이름: **ADMIN**
- 기본 암호: **admin**

BMC Advanced Systems Management를 완전히 사용하려면 **BMC** 펌웨어의 **IP** 주소를 랩탑 또는 **PC**의 **Java Control Panel**의 **Exceptions** 목록에 추가해야 합니다. **Windows** 시스템에서는 일반적으로 **Java**용 제어판 > 제어판을 선택하여 있습니다.

Linux 시스템에서 이는 일반적으로 **Control Center**를 선택한 다음 **Java** 웹 브라우저 플러그인을 선택하여 있습니다.

Java용 **Control Panel**에 액세스 한 후 **Security** 탭을 선택합니다. 그런 다음 사이트 목록 편집을 클릭한 다음 추가를 클릭하여 **BMC** 펌웨어의 **IP** 주소를 **Exceptions** 목록에 추가합니다. **IP** 주소를 입력하고 확인을 클릭합니다.

가상 **CD/DVD**를 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 기본 사용자 이름과 암호를 사용하여 **PC** 또는 노트북에서 **BMC Advanced Systems Management** 인터페이스에 로그인합니다.
2. **Remote Control > Console Redirection**을 선택합니다.
3. **Java Console**을 선택합니다. 콘솔이 열리면 **Java Web Start**를 사용하여 **Open**을 선택하고 **OK**를 클릭하여 브라우저에서 **jviewer.jnlp** 파일을 열어야 할 수 있습니다. 경고를 수락하고 실행을 클릭합니다.
4. 콘솔 리디렉션 창의 메뉴에서 미디어 > 가상 미디어 마법사를 선택합니다.

5.

가상 미디어 마법사에서 **CD/DVD 미디어:1**을 선택합니다.

6.

CD Image 및 **Linux 배포 ISO** 파일의 경로를 선택합니다. 예를 들어 **/tmp/RHEL-7.2-20151030.0-Server-ppc64el-dvd1.iso** 입니다. **Connect CD/DVD**를 클릭합니다. 연결에 성공하면 읽기 전용 모드로 리디렉션되는 메시지 장치가 표시됩니다.

7.

CD/DVD가 sr0 으로 **Petitboot**의 옵션으로 표시되는지 확인합니다.



참고

CD/DVD가 나타나지 않는 경우 Rescan devices를 선택합니다.

8.

설치를 선택합니다. 설치를 선택하면 원격 콘솔이 비활성화될 수 있습니다. **IPMI** 콘솔을 다시 활성화하여 설치를 완료합니다. 기다려 주십시오. 설치가 시작될 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

18장. IBM LC 서버에서 RHEL 설치 완료

Red Hat Enterprise Linux 8 설치 프로그램을 부팅한 후 설치 프로그램은 이 단계를 안내합니다.

1.

Red Hat Enterprise Linux용 설치 프로그램을 완료하여 디스크 옵션, 사용자 이름 및 암호, 시간대 등을 설정합니다. 마지막 단계는 시스템을 다시 시작하는 것입니다.



참고

시스템을 다시 시작하는 동안 **USB** 장치를 제거합니다.

2.

시스템을 다시 시작한 후 **Petitboot**에 **Red Hat Enterprise Linux 8** 부팅 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.

IV 부. IBM POWER SYSTEM AC 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

이 섹션에서는 **IBM Power Systems** 가속 서버에 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 방법을 설명합니다.

19장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM ACCELERATED SERVERS

다음 IBM Power System AC 서버에 RHEL을 설치할 수 있습니다.

- **8335-GTG (IBM Power System AC922)**
- **8335-GTH (IBM Power System AC922)**
- **8335-GTX (IBM Power System AC922)**

20장. IBM POWER SYSTEM ACCELERATED SERVERS의 설치 프로세스 개요

이 정보를 사용하여 비가상화 또는 베어 메탈 IBM Power System Accelerated 서버에 Red Hat Enterprise Linux 8을 설치하십시오.

설치 워크플로에는 다음과 같은 일반적인 단계가 포함됩니다.

- 시스템 요구 사항 확인
- 필요한 설치 ISO 이미지 다운로드
- 설치 부팅 매체 생성
- BMC 펌웨어에 연결하여 네트워크 연결을 설정합니다.
- 서버 전원 켜기
- 설치 부팅 방법을 선택합니다.
 - USB 장치에서 설치 부팅
 - 네트워크에서 설치 부팅
- Install Red Hat Enterprise Linux

추가 리소스

- [Power 시스템에서 POWER8 및 POWER9 Linux에 지원되는 Linux 배포판](#)

21장. 사전 요구 사항 완료 및 펌웨어 부팅

시스템의 전원을 켜기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 이더넷 케이블
- 해상도를 1024x768-60Hz로 설정하여 VGA 모니터
- USB 키보드
- 시스템 용 전원 차단 및 콘센트

이러한 지침을 따르려면 **Red Hat Enterprise Linux 8**을 사용하여 네트워크 서버를 설정해야 합니다. 이를 위해 다음 단계에 따라 **고객 포털에서 소프트웨어 다운로드 페이지에서 Red Hat Enterprise Linux 8**을 다운로드하십시오.

1. **Red Hat** 계정에 로그인하십시오(아직 수행하지 않은 경우).
2. 제품 변형 목록에서 **Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian** 으로 다운로드를 선택합니다.
3. 버전 목록에서 제품 변형 목록 옆에 있는 올바른 버전을 선택합니다.
4. **Product Software** 탭에서 **Red Hat Enterprise Linux 8.x DVD_ ISO** 파일 옆에 있는 지금 다운로드를 클릭합니다.

Red Hat Enterprise Linux 8이 다운로드되면 아래 단계를 완료하여 펌웨어를 부팅합니다.

- 선택 사항: 시스템이 랙에 속하는 경우 시스템을 해당 랙에 설치합니다. 자세한 내용은 **IBM Power Systems** <https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/POWER9welcome.htm> 에서 참조하십시오.

- 이더넷 케이블을 시스템 뒤의 직렬 포트 옆에 있는 포함된 이더넷 포트에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크에 연결합니다.
- 시스템 뒤의 **VGA** 포트를 **VGA** 포트에 연결합니다.
- **USB** 키보드를 사용 가능한 **USB** 포트에 연결합니다.
- 전원 포트를 시스템에 연결하고 콘센트에 연결합니다.

현재 펌웨어가 부팅 중입니다. 전원 버튼에 녹색 **LED**가 플래핑을 시작할 때까지 기다린 후 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다. 시스템에 녹색 **LED** 표시등이 없는 경우 1분에서 2분까지 기다린 후 펌웨어 부팅이 성공적으로 완료됩니다.

22장. 펌웨어와 네트워크 연결 설정

BMC 펌웨어에 대한 네트워크 연결을 설정하거나 활성화하려면 Petitboot 부트로더 인터페이스를 사용합니다. 다음 단계를 따릅니다:

1.

시스템 앞면의 전원 버튼을 사용하여 서버의 전원을 켭니다. 시스템이 **Petitboot** 부트로더 메뉴의 전원을 켭니다. 이 프로세스는 일반적으로 완료하는 데 약 1 ~ 2 분이 소요되지만 첫 번째 부팅 시 또는 펌웨어 업데이트 후 5 ~ 10 분이 걸릴 수 있습니다. 시스템에서 벗어나지 마십시오! **Petitboot**가 로드되면 모니터가 활성화되고 부팅 프로세스를 중단하기 위해 키를 누셔야 합니다.

2.

Petitboot bootloader main 메뉴에서 **Shell**에서 **Exit to Shell**을 선택합니다.

3.

ipmitool lan 인쇄 1 을 실행합니다. 이 명령이 **IP** 주소를 반환하는 경우 이 올바른지 확인하고 4단계를 계속합니다. **IP** 주소가 반환되지 않는 경우 다음 단계를 따르십시오.

a.

이 명령을 실행하여 모드를 **static**으로 설정합니다.

```
ipmitool lan set 1 ipsrc static
```

b.

이 명령을 실행하여 **IP** 주소를 설정합니다.

```
ipmitool lan set 1 ipaddr _ip_address_
```

여기서 **ip_address** 는 이 시스템에 할당하려는 고정 **IP** 주소입니다.

c.

다음 명령을 실행하여 넷마스크를 설정합니다.

```
ipmitool lan set 1 netmask _netmask_address_
```

여기서 넷마스크 **_address**는 시스템의 넷마스크입니다.

d.

다음 명령을 실행하여 게이트웨이 서버를 설정합니다.

```
ipmitool lan set 1 defgw ipaddr _gateway_server_
```

Where `gateway_server` is the gateway for this system.

e.

`ipmitool lan print 1` 명령을 다시 실행하여 IP 주소를 확인합니다.



참고

다음 단계를 수행한 후 이 인터페이스가 활성 상태가 아닙니다.

f.

펌웨어를 재설정하려면 다음 명령을 실행합니다.

`ipmitool raw 0x06 0x40.`

프로세스를 계속하기 전에 이 명령을 완료해야 하지만 정보를 반환하지 않습니다. 이 명령이 완료되었는지 확인하려면 시스템 BMC 주소(`IPMITool` 명령에서 사용되는 것과 동일한 IP 주소)를 `ping`합니다. `ping`이 성공적으로 반환되면 다음 단계로 이동합니다.



참고

참고: 적절한 시간 내에 `ping`이 성공적으로 반환되지 않으면 (2 ~ 3 분) 이러한 추가 단계를 시도하십시오.

g.

이 명령으로 시스템의 전원을 끄십시오: `poweroff.h.`

h.

시스템 뒤에서 전원 차단을 해제합니다. 30초 동안 기다린 다음 `power`를 적용하여 BMC를 부팅합니다.

23장. OPENBMC 명령을 사용하여 서버 전원 켜기



참고

시스템 전원이 켜지면 **Petitboot** 인터페이스가 로드됩니다. 10초 내에 키를 눌러 부팅 프로세스를 중단하지 않으면 **Petitboot**가 자동으로 첫 번째 옵션을 부팅합니다.

Linux를 실행 중인 **PC** 또는 노트북에서 서버의 전원을 켜려면 다음 단계를 따르십시오.

- 기본 사용자 이름: **root**
- 기본 암호: **OpenBmc** (여기서 **OpenBMC**는 대문자 **O**가 아닌 **0**을 사용)

1. **PC** 또는 노트북에서 터미널 프로그램을 엽니다.

2. 다음 명령을 실행하여 **BMC**에 로그인합니다.

```
ssh root@<BMC server_ip_address>
root@<BMC server password>
```

여기서 **BMC server_ip_address** 는 **BMC**의 **IP** 주소이며 **BMC** 서버 암호는 인증할 암호입니다.

3. 서버의 전원을 켜려면 다음 명령을 실행합니다.

```
$ root@witherspoon:~# obmcutil poweron
```

4. **OS** 콘솔에 연결하고 기본 암호 **OpenBmc** 를 사용합니다.

```
ssh -p 2200 root@<BMC server_ip_address> root@
```

여기서 **BMC server_ip_address** 는 **BMC**의 **IP** 주소이며 **BMC** 서버 암호는 인증할 암호입니다.

24장. IBM 가속 서버에서 설치 부팅 방법 선택

USB 장치 또는 네트워크를 통해 Red Hat Enterprise Linux 설치를 부팅할 수 있습니다.

24.1. 네트워크 설치를 위해 PETITBOOT 구성

시스템 전원을 켜면 **Petitboot** 부트로더는 로컬 부팅 장치 및 네트워크 인터페이스를 검사하여 시스템에서 사용할 수 있는 부팅 옵션을 찾습니다. 네트워크 서버에서 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하려면 네트워크 인터페이스(**BMC** 네트워크 인터페이스가 아님)를 설정해야 합니다.

다음 단계에 따라 네트워크 연결을 설정하고 **Petitboot**에 네트워크 부팅 세부 정보를 제공합니다.

- a.
 - i. 이더넷 케이블을 시스템 뒤의 두 번째 이더넷 포트에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크에 연결합니다.
- b.
 - i. **Petitboot** 메인 화면에서 **c**를 선택하여 시스템 옵션을 설정합니다.
- c.
 - i. 구성 화면의 네트워크 필드에 네트워크 정보를 입력합니다.
 - i. 네트워크 유형 선택
 - ii. 네트워크 장치를 선택합니다 (인터페이스 이름 및 **mac** 주소 포함)
 - iii. **IP**/마스크, 게이트웨이 및 **DNS** 서버를 지정합니다(다음 단계에서 필요할 때 이러한 설정 보유)
 - iv. 확인을 선택하여 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- d.
 - i. **Petitboot** 메인 화면에서 **n** 을 선택하여 새 옵션을 만듭니다.
- e.
 - i. 부팅 장치를 선택하거나 경로/**URL**을 수동으로 지정한 다음 부팅 옵션을 입력합니다.

i.

커널 필드에 커널의 경로를 입력합니다. 이 필드는 필수입니다. 네트워크에 대해 다음과 유사한 URL을 입력합니다.

```
http://<http_server_ip>/ppc/ppc64/vmlinuz
```

ii.

Initrd 필드에 init ramdisk의 경로를 입력합니다. 네트워크에 대해 다음과 유사한 URL을 입력합니다.

```
http://<http_server_ip>/ppc/ppc64/initrd.img
```

iii.

Boot 매개변수 필드에서 리포지토리 경로 및 운영 체제가 설치된 서버의 IP 주소를 설정합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
inst.repo=http://<http_server_ip>/<path> ifname=<ethernet_interface_name>:  
<mac_addr> ip=<os ip>::<gateway>:<2 digit mask>:<hostname>:  
<ethernet_interface_name>:none nameserver=<name_server>
```

나머지 필드의 기본값을 허용할 수 있습니다.

f.

netboot 옵션을 설정한 후 OK를 선택하고 Enter 를 누릅니다.

g.

Petitboot 메인 창에서 부팅 옵션으로 사용자 항목 1을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.

24.2. 가속화된 서버에서 USB 장치를 사용하여 설치하도록 PETITBOOT 구성

시스템 전원을 켜면 Petitboot 부트로더는 로컬 부팅 장치 및 네트워크 인터페이스를 검사하여 시스템에서 사용할 수 있는 부팅 옵션을 찾습니다. 부팅 가능한 USB 장치를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 부팅 가능한 DVD 또는 CD 생성을 참조하십시오.

다음 USB 장치 중 하나를 사용하십시오.

- 단일 USB 케이블이 있는 USB DVD 플레이어 1.0 Amps 아래 유지
- 8GB 2.0 USB 드라이브

Petitboot를 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 부팅 가능한 **USB** 장치를 전면 **USB** 포트에 삽입합니다. **Petitboot**는 다음을 표시합니다.

[USB: sdb1 / 2015-10-30-11-05-03-00]

Rescue a Red Hat Enterprise Linux system (64-bit kernel)
Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit kernel)

*** Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit kernel)**



참고

USB 장치가 나타나지 않는 경우 **Rescan devices**를 선택합니다. 장치가 감지되지 않은 경우 다른 유형을 시도해야 할 수 있습니다.

2. **USB 장치의 UUID를 기록합니다. 예를 들어 위 예제에서 USB 장치의 UUID는 2015-10-30-11-05-03-00입니다.**

3. **Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64비트 커널)**을 선택하고 **e (편집)**를 눌러 **Petitboot Option Editor** 창을 엽니다.

4. 커서를 **Boot** 인수 섹션으로 이동하고 다음 정보를 추가합니다.

[illegible]

Device: ☐ sda2 [f8437496-78b8-4b11-9847-bb2d8b9f7cbd]
☒ sdb1 [2015-10-30-11-05-03-00]
☐ Specify paths/URLs manually

Kernel: `/ppc/ppc64/vmlinux`

```
Initrd: /ppc/ppc64/initrd.img
```

Device tree:

Boot arguments: `ro inst.text inst.stage2=hd:UUID=2015-10-30-11-05-03-00`

[OK] [Help] [Cancel]

5.

확인을 선택하여 옵션을 저장하고 기본 메뉴로 돌아갑니다.

6.

Install Red Hat Enterprise Linux 8 (64비트 커널)이 선택되어 있는지 확인한 후 **Enter** 를 눌러 설치를 시작합니다.

25장. IBM AC 서버에서 RHEL 설치 완료

Red Hat Enterprise Linux 8 설치 프로그램을 부팅하도록 선택한 후 설치 프로그램은 이 단계를 안내합니다.

a.

Red Hat Enterprise Linux용 설치 프로그램을 완료하여 디스크 옵션, 사용자 이름 및 암호, 시간대 등을 설정합니다. 마지막 단계는 시스템을 다시 시작하는 것입니다.



참고

시스템을 다시 시작하는 동안 USB 장치를 제거합니다.

b.

시스템을 다시 시작한 후 Petitboot에 Red Hat Enterprise Linux 8 부팅 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.

V 부. IBM POWER SYSTEM L 서버에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

이 섹션에서는 **IBM L 서버에 Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 방법을 설명합니다.

26장. 지원되는 IBM POWER SYSTEM L 서버

다음 IBM Power System L 서버에 RHEL을 설치할 수 있습니다.

- 8247-22L (IBM Power System S822L)
- 8247-21L (IBM Power System S812L)
- 8247-42L (IBM Power System S824L)

지원되는 배포판 목록은 [Power 시스템에서 POWER8 및 POWER9 Linux에 대해 지원되는 Linux 배포판](#)을 참조하십시오.

27장. IBM POWER SYSTEM L 서버의 설치 프로세스 개요

이 정보를 사용하여 가상화되지 않은 또는 베어 메탈 IBM Power System L 서버에 RHEL을 설치합니다.

설치 워크플로에는 다음과 같은 일반적인 단계가 포함됩니다.

- 사전 요구 사항 완료
- ASMI에 연결
 - DHCP를 사용하여 연결
 - 고정 IP를 사용하여 연결
- IPMI 활성화
- IPMI를 사용하여 서버의 전원
 - Linux 노트북에서 연결
 - Windows 노트북에서 연결
- Petitboot 설정 및 Red Hat Enterprise Linux 설치

28장. 사전 요구 사항 완료 및 L 서버에서 펌웨어 부팅

Red Hat Enterprise Linux를 설치하기 전에 다음 항목이 있는지 확인하십시오.

- 이더넷 케이블
- **VGA 모니터. VGA 해상도를 1024x768-60Hz로 설정해야 합니다.**
- **USB 키보드**
- 시스템 용 전원 차단 및 콘센트

시스템의 전원을 켜기 전에 다음 단계를 따르십시오.

- 시스템이 랙에 속하는 경우 시스템을 해당 랙에 설치합니다. 자세한 내용은 **IBM Power Systems** <https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/>에서 참조하십시오.
- 전원 공급에서 선적 괄호를 제거합니다. 전원 공급 장치가 시스템에 완전히 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 서버 컨트롤 패널에 액세스합니다.
- 전원 포트를 시스템에 연결하고 콘센트에 연결합니다.

현재 펌웨어가 부팅 중입니다. 컨트롤 패널의 녹색 전원 **LED**가 플래싱을 시작할 때까지 기다린 후, 사용할 준비가 되었음을 나타내고 **01 NOPAL T**가 디스플레이에 나타날 때까지 기다립니다.

29장. 고급 시스템 관리 인터페이스에 연결

DHCP 또는 고정 **IP** 주소를 사용하여 **ASM(Advanced System Management Interface)**에 연결할 수 있습니다.

29.1. DHCP를 사용하여 **ASMI**에 연결

ASMI(Advanced System Management Interface)에 연결하려면 네트워크 연결을 설정해야 합니다. **DHCP** 또는 고정 **IP**를 설정할 수 있습니다.

DHCP를 사용하는 경우 이 유형의 연결을 사용하십시오. 이 단계를 사용하여 서비스 프로세서의 **IP** 주소를 찾은 다음 **ASMI** 웹 인터페이스에 연결합니다. 서버가 사용 중인 **IP** 주소를 알고 있는 경우 1단계를 완료한 다음 5단계로 건너뛰십시오.

1.
이더넷 케이블을 전원 시스템 뒤의 **HMC1** 또는 **HMC2** 포트에 **DHCP** 네트워크에 연결합니다.
2.
서버의 컨트롤 패널에 액세스합니다.
3.
Increment (↑) 또는 **Decrement (↓)** 버튼 (**up and down arrows**) 을 사용하여 **02** 함수로 스크롤한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
4.
Enter를 눌러 커서를 **N**으로 이동합니다. 표시의 예는 다음과 같습니다. **02 A N<T**
5.
Increment (↑) 또는 **Decrement (↓)** 버튼을 사용하여 수동 모드를 시작하려면 **N**을 **M**으로 변경합니다. 디스플레이의 예는 다음과 같습니다: **02 A M<T**
6.
Enter 를 두 번 눌러 모드 메뉴를 종료합니다.
7.
Increment 또는 **Decrement** 버튼을 사용하여 기능 **30**으로 스크롤
8.
Enter 를 눌러 하위 함수를 입력합니다. 표시는 다음과 같습니다. **30****
9.
Increment (↑) 또는 **Decrement (↓)** 버튼을 사용하여 네트워크 장치를 선택합니

다. 3000 어떻게0 (HMC1)에 할당 된 IP 주소를 표시 합니다. 3001 HMC2 (HMC2)에 할당 된 IP 주소를 표시

10.

Enter 를 눌러 선택한 IP 주소를 표시합니다. 이 IP 주소를 기록해야 합니다.

11.

Increment (↑) 또는 **Decrement** (Decrement) 버튼을 사용하여 하위 기능 종료(30**)를 선택합니다.

12.

Enter 를 눌러 하위 함수 모드를 종료합니다.

13.

Increment (↑) 버튼을 사용하여 02로 스크롤하고 **Enter** 키를 누릅니다.

14.

모드를 N으로 변경합니다. 디스플레이는 다음 예제와 같습니다. 02 A N< T

29.2. 고정 IP 주소로 ASMI에 연결

고정 IP 주소를 사용하는 경우 이 유형의 연결을 사용하십시오. 이 연결은 ASMI에 대한 콘솔 인터페이스를 구성합니다.

1.

PC 또는 노트북의 이더넷 케이블을 관리 시스템 뒤의 HMC1 레이블이 지정된 이더넷 포트에 연결합니다.

2.

Power 시스템의 기본값과 일치하도록 PC 또는 노트북의 IP 주소를 설정합니다. IP 주소 PC 또는 노트북:

169.254.2.140 Subnet mask: 255.255.255.0
The default IP address of HMC1: 169.254.2.147



참고

HMC1의 기본값은 이미 설정되어 있으며 변경할 필요가 없습니다. IP 주소를 확인하려면 DHCP를 사용하여 ASMI에 연결하는 단계를 수행하여 제어판에서 IP 주소를 찾습니다.

PC 또는 노트북에서 Linux를 실행하는 경우 다음 단계에 따라 IP 주소를 설정합니다.

1. **root로 로그인합니다.**
2. **터미널 세션을 시작합니다.**
3. **다음 명령을 실행합니다. `ifconfig -a`. 나중에 네트워크 연결을 재설정할 수 있도록 이러한 값을 기록합니다.**
4. **`ifconfig ethx 169.254.2.140` 넷마스크 `255.255.255.0`을 입력합니다. PC 또는 notepad가 사용 중인 내용에 따라 `ethx` 를 `eth0` 또는 `eth1`로 바꿉니다.**

PC 또는 노트북에서 Windows 7을 실행하는 경우 다음 단계에 따라 IP 주소를 설정합니다.

1. **Start > Control Panel을 클릭합니다.**
2. **네트워크 및 공유 센터를 선택합니다.**
3. **연결에 표시되는 네트워크를 클릭합니다.**
4. **속성 을 클릭합니다.**
5. **보안 대화 상자가 표시되면 **Continue** 를 클릭합니다.**
6. **인터넷 프로토콜 버전 4를 선택합니다.**
7. **속성 을 클릭합니다.**
8. **Use the following IP address를 선택합니다.**

9.

IP 주소로 169.254.2.140 을 사용하고 서브넷 마스크로 255.255.255.0 을 사용합니다.

10.

OK > Close > Close를 클릭합니다.



참고

HMC1이 사용되고 있는 경우 HMC2를 사용하십시오. IP 주소 169.254.3.140 및 서브넷 마스크:PC 또는 노트북에서 255.255.255.0을 사용합니다. HMC2의 기본 IP 주소는 169.254.3.147입니다.

30장. IPMI 활성화

이 섹션에는 **IPMI 활성화**에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

절차

1.

펌웨어에 처음 연결하는 경우 관리자 ID **admin** 및 암호 **admin**을 입력합니다. 로그인한 후 암호를 변경해야 합니다. 이 암호를 기록해야 합니다.
2.

메인 메뉴에서 **System Configuration**(시스템 구성)**Firmware Configuration**(시스템 구성)을 선택합니다. **OPAL**이 하이퍼바이저 모드로 선택되어 있는지 확인합니다.
3.

다음 단계에 따라 **IPMI** 세션에 대한 암호를 설정합니다.

 - a.

메인 메뉴에서 로그인 프로필 → 암호 변경을 선택합니다.
 - b.

사용자 ID 목록에서 **IPMI**를 선택합니다.
 - c.

관리자의 현재 암호를 입력하고(단계 2)를 입력한 다음 **IPMI**에 대한 암호를 입력하고 확인합니다.
 - d.

Continue를 클릭합니다.
4.

전원 시스템이 **DHCP**를 사용하지 않는 경우 네트워크 액세스를 구성해야 합니다. 메인 메뉴에서 **Network Services > Network Configuration**을 선택합니다. 네트워크 액세스를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

 - a.

네트워크 구성 디스플레이에서 **IPv4**를 선택하고 계속합니다.
 - b.

Configure this interface를 선택합니다.
 - c.

IPv4가 활성화되어 있는지 확인합니다.

- d. **IP 주소 유형으로 *Static*을 선택합니다.**
- e. **호스트 시스템의 이름을 입력합니다.**
- f. **시스템의 *IP* 주소를 입력합니다.**
- g. **서브넷 마스크를 입력합니다.**
- h. **페이지 하단에서 *DNS* 서버에 기본 게이트웨이, 도메인 이름 및 *IP* 주소를 입력합니다.**
- i. **네트워크 구성 값을 설정한 후 *Continue*(계속)를 클릭합니다.**
- j. ***Save Settings*(설정 저장)를 클릭합니다.**
- k. ***PC* 또는 노트북에 연결된 경우, *PC* 또는 노트북에서 이더넷 케이블을 제거하고 네트워크 스위치에 연결할 수 있습니다. 콘솔 연결을 계속하려면 기본 *IP* 주소를 서비스 프로세서에 할당한 *IP* 주소로 변경합니다.**

31장. IPMI를 사용하여 L 서버 전원 켜기

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)는 전원 시스템을 구성할 때 사용할 기본 콘솔입니다. **Linux** 노트북 또는 **PC**를 사용하는 경우 **ipmitool** 유틸리티를 사용하십시오. **Windows** 노트북 또는 **PC**를 사용하는 경우 **ipmiutil** 유틸리티를 사용하십시오.

시스템의 전원을 켜면 다음 작업을 확인할 수 있습니다.

- 시스템 참조 코드는 시스템을 시작하는 동안 컨트롤 패널 디스플레이에 표시됩니다.
- 시스템 냉각 팬은 약 **30 초** 후에 활성화되고 작동 속도가 빨라집니다.
- 컨트롤 패널의 전원 **LED**가 깜박이는 것을 중지하고 시스템 전원이 켜진 것을 나타내는 계속 유지됩니다.

시스템 전원이 켜지면 **Petitboot** 인터페이스가 로드됩니다. **10초** 내에 키를 눌러 부팅 프로세스를 중단하지 않으면 **Petitboot**가 자동으로 첫 번째 옵션을 부팅합니다.

31.1. LINUX를 실행하는 노트북 또는 PC에서 시스템 전원 켜기

Linux를 실행하는 노트북 또는 **PC**에서 서버의 전원을 켜려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 터미널 프로그램을 엽니다.
2. 서버의 전원을 켜려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H fsp_ip_address -P _ipmi_password_ power on
```

여기서 **ipaddress** 는 **Power** 시스템의 **IP** 주소이고 **ipmi_password** 는 **IPMI**에 설정된 암호입니다.

3. 다음 명령을 실행하여 **IPMI** 콘솔을 즉시 활성화합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H fsp_ip_address -P ipmi_password sol activate
```

작은 정보

키보드 위쪽 화살표를 사용하여 이전 **ipmitool** 명령을 표시합니다. 이전 명령을 편집하여 전체 명령을 다시 입력하지 않도록 할 수 있습니다.



참고

시스템을 다시 시작해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 이 명령을 실행하여 콘솔을 비활성화합니다.

```
ipmitool -I lanplus -H fsp_ip_address -P ipmi_password sol deactivate
```

2. 이 명령을 사용하여 시스템의 전원을 끕니다.

```
ipmitool -I lanplus -H fsp_ip_address -P ipmi_password power off
```

3. 이 명령을 사용하여 시스템의 전원을 켭니다.

```
ipmitool -I lanplus -H fsp_ip_address -P ipmi_password power on
```



참고

아직 수행하지 않은 경우 **DVD** 드라이브에 **DVD** 드라이브를 삽입하거나 네트워크에서 설치 프로그램 이미지를 확인하십시오.

31.2. WINDOWS를 실행하는 노트북 또는 PC에서 시스템 전원 켜기

Windows를 실행하는 노트북 또는 **PC**에서 서버의 전원을 켜려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 명령 프롬프트를 열고 디렉터리를 **C:\Program Files\sourceforge\ipmiutil**으로 변경합니다.

2.

서버의 전원을 켜려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ipmiutil power -u -N ipaddress -P ipmi_password
```

여기서 **ipaddress** 는 **Power** 시스템의 **IP** 주소이고 **ipmi_password** 는 **IPMI**에 설정된 암호입니다.

3.

다음 명령을 실행하여 **IPMI** 콘솔을 즉시 활성화합니다.

```
ipmiutil sol -a -r -N ipaddress -P ipmi_password
```

작은 정보

키보드 위쪽 화살표를 사용하여 이전 **ipmiutil** 명령을 표시합니다. 이전 명령을 편집하여 전체 명령을 다시 입력하지 않도록 할 수 있습니다.

참고

시스템을 다시 시작해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.. 이 명령을 실행하여 콘솔을 비활성화합니다.

```
ipmiutil sol -d -N ipaddress -P ipmi_password
```

1.

이 명령을 사용하여 시스템의 전원을 끕니다.

```
ipmiutil power -d -N ipaddress -P ipmi_password
```

1.

이 명령을 사용하여 시스템의 전원을 켭니다.

```
ipmiutil power -u -N ipaddress -P ipmi_password
```

참고

아직 수행하지 않은 경우 **DVD** 드라이브에 **DVD** 드라이브를 삽입하거나 네트워크에서 설치 프로그램 이미지를 확인합니다.

32장. PETITBOOT 설정 및 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

시스템 전원을 켜면 **Petitboot** 부트 로더는 로컬 부팅 장치와 네트워크 인터페이스를 검사하여 시스템에서 사용할 수 있는 부팅 옵션을 찾습니다. 네트워크 연결이 없거나 디스크 드라이브에 설치 **DVD**가 없으면 부팅 옵션이 나열되지 않습니다.

중요

다음 예제와 같이 **Power Systems** 서버의 경우 **Petitboot**는 장치와 관련된 부팅 옵션이 없는 경우에도 부팅 메뉴에서 확인된 모든 장치를 나열합니다. 부팅 장치를 선택할 때 암호화된 장치를 무시할 수 있습니다. 이 예에서 디스크, 시스템 및 장치는 특정 디스크, 시스템 및 장치 정보를 나타냅니다.

```
Petitboot (v1.11)
[Disk: sda2 / disk ]
  Red Hat Enterprise Linux (system) 8.x
*[Encrypted Device: rhel device / device

System information
System configuration
System status log
Language
Rescan devices
Retrieve config from URL
Plugins (0)
Exit to shell
```

절차

1. **Petitboot** 창에서 **DVD** 드라이브에서 **Red Hat Enterprise Linux 8**을 부팅하고 있는지 확인합니다.
2. 필요한 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램 부팅 옵션을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 설치 프로세스가 시작됩니다.

참고

Petitboot 창이 표시된 후 10초 이내에 키를 눌러 부팅 프로세스를 중단하지 않으면 **Petitboot**가 자동으로 첫 번째 옵션을 부팅합니다.

VI 부. 64비트 IBM Z에 RED HAT ENTERPRISE LINUX 설치

이 섹션에서는 **64비트 IBM Z** 아키텍처에 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하는 방법을 설명합니다.

33장. 64비트 IBM Z에 설치 계획

Red Hat Enterprise Linux 8은 z13 이상 IBM 메인프레임 시스템에서 실행됩니다.

설치 프로세스에서는 **64비트 IBM Z에 익숙하고 LPAR(Logical partitions) 및 z/VM 게스트 가상 머신**을 설정할 수 있다고 가정합니다.

64비트 IBM Z에 Red Hat Enterprise Linux 설치를 위해 Red Hat은 DASD(Direct Access Storage Device), DASD(Fiber Channel Protocol) 스토리지 장치, virtio-blk 및 virtio-scsi 장치를 지원합니다.



중요

DASD는 장치당 최대 3개의 파티션을 허용하는 하드 디스크입니다. 예를 들어 dasda는 dasda1 파티션 ,dasda2 및 dasda3 이 있을 수 있습니다.

설치 전 결정

- 운영 체제를 **LPAR, KVM 또는 z/VM 게스트 운영 체제로 실행할지 여부입니다.**
- 스왑 공간이 필요한 경우 및 얼마나 많은가. **z/VM 게스트 가상 머신에 충분한 메모리를 할당하고 z/VM에서 필요한 스왑을 수행하도록 하는 것이 좋지만 필요한 RAM의 양을 예측하기가 어렵습니다. 이러한 인스턴스는 사례별로 검토해야 합니다.**
- 네트워크 구성. **64비트 IBM Z용 Red Hat Enterprise Linux 8은 다음과 같은 네트워크 장치를 지원합니다.**
 - 실제 및 가상 오픈 시스템 어댑터 (OSA)
 - 실제 및 가상 HiperSockets
 - 실제 OSA용 LAN 채널 스테이션 (LCS)
 - virtio-net 장치

디스크 공간

DASD 또는 **SCSI** 디스크에 충분한 디스크 공간을 계산하고 할당해야 합니다.

- 모든 패키지를 설치하려면 최소 **10GiB**의 서버 설치에 필요합니다.
- 모든 애플리케이션 데이터에 디스크 공간도 필요합니다. 설치 후 **DASD** 또는 **SCSI** 디스크 파티션을 더 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- 새로 설치된 **Red Hat Enterprise Linux** 시스템(Linux 인스턴스)에서 사용하는 디스크 공간은 시스템에 설치된 다른 운영 체제에서 사용하는 디스크 공간과 분리되어야 합니다.

RAM

시스템에 사용 가능한 충분한 **RAM**이 있는지 확인합니다.

- **NFS**에서 설치할 때 최소 **1.5GiB**입니다.
- **HTTP** 또는 **FTP** 설치 소스에서 설치할 때 최소 **3GiB**입니다.
- 텍스트 모드로 설치할 때 **1GiB**는 **NFS** 설치 소스를 사용하는 경우에만 충분합니다.
- **Red Hat**은 설치된 **Linux** 인스턴스에 대해 **2GiB**를 권장합니다. 그러나 **1GiB**는 적절하게 튜닝된 시스템에서 충분합니다.



참고

SWAPGEN 유틸리티를 사용하여 고정 블록 아키텍처(**FBA**) **DASD**에서 스왑 공간을 초기화할 때 **FBAPART** 옵션을 사용해야 합니다.

추가 리소스

- 64비트 **IBM Z**에 대한 자세한 내용은 <https://www.ibm.com/it-infrastructure/z> 을 참조하십시오.

34장. 64비트 IBM Z 서버의 설치 프로세스 개요

Red Hat Enterprise Linux는 64비트 **IBM Z**에 대화식 또는 비동적 모드로 설치할 수 있습니다. 64비트 **IBM Z**에 설치하는 것은 로컬 미디어가 아닌 네트워크를 통해 수행되기 때문에 다른 아키텍처와 다릅니다. 설치하는 다음 세 단계로 구성됩니다.

1.

설치 부팅

-

메인프레임에 연결

-

부팅 매개변수 사용자 지정

-

초기 프로그램 로드(IPL)를 수행하거나 설치 프로그램이 포함된 미디어에서 부팅합니다.

2.

설치 시스템에 연결

-

로컬 시스템에서 **SSH**를 사용하여 원격 64비트 **IBM Z** 시스템에 연결하고 **VNC(Virtual Network Computing)**를 사용하여 설치 프로그램을 시작합니다.

3.

RHEL 설치 프로그램을 사용하여 설치 완료

35장. 64비트 IBM Z 서버에 RHEL을 설치하기 위한 부팅 미디어

메인프레임과의 연결을 설정한 후에는 설치 프로그램이 포함된 매체에서 초기 프로그램 로드(IPL) 또는 부팅을 수행해야 합니다. 이 문서에서는 64비트 IBM Z에 Red Hat Enterprise Linux를 설치하는 가장 일반적인 방법을 설명합니다. 일반적으로 사용자 정의 매개 변수에 의해 보완되는 **generic.prm** 파일의 매개 변수와 함께 커널(**kernel.img**) 및 초기 RAM 디스크(**initrd.img**)로 구성된 Linux 설치 시스템을 부팅하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 **initrd**, **kernel** 및 **generic.prm**의 파일 이름 및 메모리 주소를 결정하는 **일반.ins** 파일이 로드됩니다.

Linux 설치 시스템도 이 문서에서 설치 프로그램 이라고 합니다.

IPL 프로세스를 시작할 수 있는 제어 포인트는 Linux를 실행할 환경에 따라 다릅니다. Linux를 z/VM 게스트 운영 체제로 실행하는 경우 제어 지점은 호스팅 z/VM의 CP(제어 프로그램)입니다. Linux를 LPAR 모드에서 실행하는 경우 제어 포인트는 메인프레임의 지원 요소(SE) 또는 64비트 IBM Z Hardware Management Console (HMC)입니다.

Linux를 z/VM에서 게스트 운영 체제로 실행하는 경우에만 다음 부팅 미디어를 사용할 수 있습니다.

- **z/VM reader**

Linux를 LPAR 모드에서 실행하는 경우에만 다음 부팅 미디어를 사용할 수 있습니다.

- **원격 FTP 서버를 통한 SE 또는 HMC**
- **SE 또는 HMC DVD**

z/VM 및 LPAR 모두에 다음 부팅 미디어를 사용할 수 있습니다.

- **DASD**
- **FCP 채널을 통해 연결된 SCSI 디스크 장치**

-

FCP 연결 SCSI DVD

DASD 또는 FCP 연결 SCSI 디스크 장치를 부트 미디어로 사용하는 경우 **zipl** 부트 로더가 구성되어 있어야 합니다.

36장. 부팅 매개변수 사용자 정의

설치를 시작하기 전에 몇 가지 필수 부팅 매개 변수를 구성해야 합니다. z/VM을 통해 설치할 때 **generic.prm** 파일로 부팅하기 전에 이러한 매개변수를 구성해야 합니다. LPAR에 설치할 때 **rd.cmdline** 매개변수는 기본적으로 질문 되도록 설정되어 있습니다. 즉, 이러한 부팅 매개 변수를 입력할 수 있는 프롬프트가 제공됩니다. 두 경우 모두 필수 매개 변수가 동일합니다.



참고

이제 매개 변수 파일을 사용하거나 프롬프트에서 모든 네트워크 구성을 지정해야 합니다.

설치 소스

설치 소스를 항상 구성해야 합니다. **inst.repo** 옵션을 사용하여 설치의 패키지 소스를 지정합니다.

네트워크 장치

설치하는 동안 네트워크 액세스가 필요한 경우 네트워크 구성을 제공해야 합니다. 하드 드라이브와 같은 로컬 미디어만 사용하여 무인으로(Kickstart 기반) 설치를 수행하려는 경우 네트워크 구성을 생략할 수 있습니다.

기본 네트워크 설정에는 **ip=** 옵션과 필요에 따라 기타 옵션을 사용합니다.

또한 네트워크 프로토콜 유형, 씬프로로 구분된 하위 채널 목록 및 씬프로로 구분된 **sysfs** 매개변수 및 값 쌍을 사용하는 **rd.znet=** 커널 옵션도 사용합니다. 이 매개 변수는 여러 네트워크 장치를 활성화하기 위해 여러 번 지정할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
rd.znet=qeth,0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602,layer2=1,portname=foo
```

qeth 장치 드라이버는 이더넷 및 **Hipersockets** 장치에 동일한 인터페이스 이름을 할당합니다. **enc <device number>**. 버스 ID는 채널 하위 시스템 ID, 하위 채널 세트 ID 및 장치 번호로 구성됩니다. 장치 번호는 점으로 구분된 버스 ID의 마지막 부분이며, 장치 번호는 0과 점이 없는 버스 ID의 마지막 부분입니다. 예를 들어, 인터페이스 이름은 버스 ID가 0.0.0a00 인 장치의 경우 **enca00** 이 됩니다.

스토리지 장치

텍스트 모드 설치를 위해 하나 이상의 스토리지 장치를 항상 구성해야 합니다.

rd.dasd= 옵션은 **Direct Access Storage Device (DASD)** 어댑터 버스 식별자를 사용합니다. 여러 **DASD**의 경우 매개 변수를 여러 번 지정하거나 버스 ID의 범위로 구분된 목록을 사용합니다. **DASD** 범위를 지정하려면 첫 번째 및 마지막 버스 ID를 지정합니다. 예제:

```
rd.dasd=0.0.0200 rd.dasd=0.0.0202(ro),0.0.0203(ro:failfast),0.0.0205-0.0.0207
```

rd.zfcp= 옵션은 **FCP(zFCP)** 어댑터 장치 버스 식별자, 세계 광범위한 포트 이름(WWPN) 및 **FCP LUN**을 사용한 다음 장치를 활성화합니다. 이 매개 변수는 여러 **zFCP** 장치를 활성화하기 위해 여러 번 지정할 수 있습니다. 예제:

```
rd.zfcp=0.0.4000,0x5005076300C213e9,0x5022000000000000
```

Kickstart 옵션

Kickstart 파일을 사용하여 자동 설치를 수행하는 경우, **inst.ks=** 옵션을 사용하여 **Kickstart** 파일의 위치를 항상 지정해야 합니다. 역순으로 자동 **Kickstart**를 설치하는 경우 **inst.cmdline** 옵션도 유용합니다.

모든 필수 매개 변수를 포함하는 사용자 지정 **generic.prm** 파일은 다음 예와 유사합니다.

예 36.1. 사용자 지정 **generic.prm** 파일

```
ro ramdisk_size=40000 cio_ignore=all,!condev
inst.repo=http://example.com/path/to/repository
rd.znet=qeth,0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602,layer2=1,portno=0,portname=foo
ip=192.168.17.115::192.168.17.254:24:foobar.systemz.example.com:enc600:none
nameserver=192.168.17.1
rd.dasd=0.0.0200 rd.dasd=0.0.0202
rd.zfcp=0.0.4000,0x5005076300c213e9,0x5022000000000000
rd.zfcp=0.0.5000,0x5005076300dab3e9,0x5022000000000000
inst.ks=http://example.com/path/to/kickstart
```

일부 설치 방법에는 **DVD** 또는 **FTP** 서버의 파일 시스템에 설치 데이터 위치 및 데이터가 복사될 메모리 위치가 있는 파일도 있어야 합니다.

일반적으로 이 파일의 이름은 **generic.ins**이며 초기 **RAM** 디스크, 커널 이미지 및 매개 변수 파일 (**Generic.prm**)의 파일 이름과 각 파일의 메모리 위치를 포함합니다. 예제 **generic.ins** 는 다음 예와 유사합니다.

예 36.2. 샘플 generic.ins 파일

```
images/kernel.img 0x00000000
images/initrd.img 0x02000000
images/genericdvd.prm 0x00010480
images/initrd.addrsz 0x00010408
```

유효한 **generic.ins** 파일은 설치 프로그램을 부팅하는 데 필요한 기타 모든 파일과 함께 **Red Hat**에서 제공합니다. 예를 들어 **default**와 다른 커널 버전을 로드하려는 경우에만 이 파일을 수정합니다.

추가 리소스

- [설치 소스 부팅 옵션.](#)

37장. 64비트 IBM Z의 매개변수 및 구성 파일

이 섹션에서는 64비트 IBM Z의 매개변수 및 구성 파일에 대한 정보를 제공합니다.

37.1. 64비트 IBM Z에 필수 구성 파일 매개변수

몇 가지 매개변수가 필요하며 매개 변수 파일에 포함되어야 합니다. 이러한 매개변수는 설치 DVD의 디렉토리 이미지/에 있는 일반.prm 파일에서도 제공됩니다.

-

ro

RAM 디스크인 읽기 전용 루트 파일 시스템을 마운트합니다.

-

ramdisk_size=size

RAM 디스크에 예약된 메모리 크기를 수정하여 Red Hat Enterprise Linux 설치 프로그램이 그 안에 적합하도록 합니다. 예: **ramdisk_size=40000**.

generic.prm 파일에는 **cio_ignore=all,!condev** 에도 추가 매개변수가 포함되어 있습니다. 이 설정은 많은 장치가 있는 시스템에서 부팅 및 장치 감지 속도를 향상시킵니다. 설치 프로그램은 무시된 장치의 활성화를 투명하게 처리합니다.

37.2. 64비트 IBM Z/VM 구성 파일

z/VM에서는 CMS 형식의 디스크에서 구성 파일을 사용할 수 있습니다. CMS 구성 파일의 목적은 초기 네트워크 설정, DASD 및 FCP 사양을 매개 변수 파일에서 구성하는 매개 변수를 이동하여 매개 변수 파일에 공간을 저장하는 것입니다.

CMS 구성 파일의 각 줄에는 단일 변수와 연결된 값이 다음과 같은 쉼 스타일 구문에 포함되어 있습니다. **variable=value**.

또한 **CMSDASD** 및 **CMSCONFFILE** 매개 변수를 매개 변수 파일에 추가해야 합니다. 이러한 매개변수는 설치 프로그램을 구성 파일을 가리킵니다.

CMSDASD=cmsdasd_address

여기서 **cmsdasd_address** 는 구성 파일을 포함하는 **CMS** 형식의 디스크의 장치 번호입니다. 이것은 일반적으로 **CMS** 사용자의 **A** 디스크입니다.

예: **CMSDASD=191**

CMSCONFFILE=configuration_file

여기서 **configuration_file** 은 구성 파일의 이름입니다. 소문자로 이 값을 지정해야 합니다. **Linux** 파일 이름 형식으로 지정됩니다. **CMS_file_name.CMS_file_type**.

CMS 파일 **REDHAT CONF** 는 **redhat.conf** 로 지정됩니다. **CMS** 파일 이름과 파일 유형은 각각 **CMS** 규칙을 따르는 하나에서 8자까지일 수 있습니다.

예: **CMSCONFFILE=redhat.conf**

37.3. 64비트 IBM Z에 설치 네트워크, DASD 및 FCP 매개변수

이러한 매개 변수를 사용하여 예비 네트워크를 자동으로 설정할 수 있으며 **CMS** 구성 파일에서 정의할 수 있습니다. 이러한 매개변수는 **CMS** 구성 파일에서도 사용할 수 있는 유일한 매개변수입니다. 다른 섹션의 다른 모든 매개 변수는 매개 변수 파일에 지정해야 합니다.

NETTYPE="type"

여기서 **type** 은 **qeth**, **lcs** 또는 **ctc** 중 하나여야 합니다. 기본값은 **qeth** 입니다.

다음과 같은 경우 **lcs** 를 선택합니다.

- **OSA-Express** 기능

qeth 를 선택합니다.

- **OSA-Express** 기능

- **HiperSockets**

•

VSWITCH 및 게스트 LAN을 포함한 z/VM의 가상 연결**SUBCHANNELS="device_bus_IDs"**

여기서 **device_bus_ID** 는 두 개 또는 세 개의 장치 버스 ID로 이루어진 쉼표로 구분된 목록입니다. ID는 소문자로 지정해야 합니다.

다양한 네트워크 인터페이스에 필요한 장치 버스 ID를 제공합니다.

```
qeth: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id"
lcs or ctc: SUBCHANNELS="read_device_bus_id,write_device_bus_id"
```

예: 샘플 qeth SUBCHANNEL:

```
SUBCHANNELS="0.0.f5f0,0.0.f5f1,0.0.f5f2"
```

PORTNAME="osa_portname" PORTNAME="lcs_portnumber"

이 변수는 **qdio** 모드 또는 **비qdio** 모드에서 작동하는 **OSA** 장치를 지원합니다.

qdio 모드(**NETTYPE="qeth"**), **osa_portname** 은 **qeth** 모드로 작동할 때 **OSA** 장치에 지정된 **portname**입니다.

비qdio 모드(**NETTYPE="lcs"**)를 사용하는 경우 **lcs_portnumber** 는 0에서 15까지의 범위에서 상대 포트 번호를 10진수 정수로 전달하는 데 사용됩니다.

PORTNO="portnumber"

PORTNO="0"(포트 0 을 사용하려면 포트 0을 사용하려면 **PORTNO="1"** 또는 **PORTNO="1"** 을 **CMS** 구성 파일에 두 개의 포트가 있는 **OSA** 기능 사용)을 **CMS** 구성 파일에 추가하여 모드를 입력하라는 메시지가 표시되지 않도록 할 수 있습니다.

LAYER2="value"

여기서 값은 0 또는 1 일 수 있습니다.

계층 3 모드(**NETTYPE="qeth"**)에서 **OSA** 또는 **HiperSockets** 장치를 운영하려면 **LAYER2="0"** 을 사용합니다. 계층 2 모드에서 **LAYER2="1"** 을 사용합니다. **z/VM** 아래의 가상 네트워크 장치의 경우 이 설정이 장치가 결합된 **GuestLAN** 또는 **VSWITCH** 정의와 일치해야 합니다.

계층 2(데이터 링크 계층 또는 해당 MAC 하위 계층)에서 작동하는 네트워크 서비스를 사용하려면 계층 2 모드가 적합합니다.

OSA 장치에 대한 **qeth** 장치 드라이버는 이제 계층 2 모드입니다. 이전의 기본 계층 3 모드를 계속 사용하려면 **LAYER2="0"** 을 명시적으로 설정합니다.

VSWITCH="value"

여기서 값은 0 또는 1 일 수 있습니다.

z/VM VSWITCH 또는 **GuestLAN**에 연결할 때 **VSWITCH="1"** 또는 실제 OSA를 직접 연결하거나 직접 연결된 실제 **HiperSockets**를 사용할 때 **VSWITCH="0"** 를 지정합니다.

MACADDR="MAC_address"

LAYER2="1" 및 **VSWITCH="0"** 을 지정하는 경우 선택적으로 이 매개변수를 사용하여 **MAC** 주소 지정할 수 있습니다. **Linux**에는 소문자 16진수(예: **MACADDR=62:a3:18:e7:bc:5f**) 쌍의 소문자로서 콜론으로 구분된 **octets** 6개가 필요합니다. 이는 **z/VM**에서 사용하는 표기법과 다릅니다.

LAYER2="1" 및 **VSWITCH="1"** 을 지정하는 경우, **z/VM**이 계층 2 모드의 가상 네트워크 장치에 고유 **MAC** 주소를 할당하므로 **MACADDR** 을 지정할 수 없습니다.

CTCProt="value"

여기서 값은 0,1 또는 3 일 수 있습니다.

NETTYPE="ctc" 에 대한 **CTC** 프로토콜을 지정합니다. 기본값은 0입니다.

HOSTNAME="string"

여기서 **string** 은 새로 설치한 **Linux** 인스턴스의 호스트 이름입니다.

IPADDR="IP"

여기서 **IP** 는 새 **Linux** 인스턴스의 **IP** 주소입니다.

NETMASK="netmask"

여기서 넷마스크 는 넷마스크입니다.

넷마스크는 **IPv4** 클래스가 없는 **CIDR(Classless interdomain routing)**에 지정된 대로 접두사 정수(-1에서 32)의 구문을 지원합니다. 예를 들어 255.255.255.0 대신 24 또는 255.255.240.0 대신 20

을 지정할 수 있습니다.

GATEWAY="gw"

여기서 **gw** 는 이 네트워크 장치의 게이트웨이 IP 주소입니다.

MTU="mtu"

여기서 **mtu** 는 이 네트워크 장치의 최대 전송 단위 (MTU)입니다.

DNS="server1:server2:additional_server_terms:serverN"

여기서 **"server1:server2:additional_server_terms:serverN"**은 콜론으로 구분된 **DNS** 서버 목록입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

DNS="10.1.2.3:10.3.2.1"

SEARCHDNS="domain1:domain2:additional_dns_terms:domainN"

여기서 **"domain1:domain2:additional_dns_terms:domainN"**은 콜론으로 구분된 검색 도메인 목록입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

SEARCHDNS="subdomain.domain:domain"

DNS= 매개변수를 지정하는 경우에만 **SEARCHDNS=** 을 지정해야 합니다.

DASD=

설치에 구성할 **DASD** 또는 **DASD** 범위를 정의합니다.

설치 프로그램은 쉼표로 구분된 장치 버스 ID 목록 또는 선택적 속성 **ro,diag,erplog** 및 **failfast** 가 포함된 장치 버스 ID 범위를 지원합니다. 선택적으로 장치 버스 ID를 선행 0이 제거된 장치 번호로 축약할 수 있습니다. 선택적 속성은 콜론으로 구분되고 괄호로 묶어야 합니다. 선택적 속성은 장치 버스 ID 또는 장치 버스 ID 범위를 따릅니다.

지원되는 유일한 글로벌 옵션은 자동 감지입니다. 이는 나중에 **DASD**를 추가하기 위해 커널 장치 이름을 예약하기 위해 존재하지 않는 **DASD**의 사양을 지원하지 않습니다. **/dev/disk/by-path/name** 과 같은 영구 **DASD** 장치 이름을 사용하여 나중에 디스크를 투명하게 추가할 수 있습니다. 프로브 전용, **nopav** 또는 **nofcx** 와 같은 기타 글로벌 옵션은 설치 프로그램에서 지원되지 않습니다.

시스템에 설치해야 하는 **DASD**만 지정합니다. 여기에 지정된 모든 포맷되지 않은 **DASD**는 나중에 설치 프로그램에서 확인 후 포맷해야 합니다.

설치 후 루트 파일 시스템 또는 **/boot** 파티션에 필요하지 않은 데이터 **DASD**를 추가합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
DASD="eb1c,0.0.a000-0.0.a003,eb10-eb14(diag),0.0.ab1c(ro:diag)"
```

FCP 전용 환경의 경우 **CMS** 구성 파일에서 **DASD=** 옵션을 제거하여 **DASD**가 없음을 나타냅니다.

```
FCP_n="device_bus_ID WWPN FCP_LUN"
```

다음과 같습니다.

- **N**은 일반적으로 정수 값(예: **FCP_1** 또는 **FCP_2**)이지만 영문자 또는 숫자 문자 또는 밑줄이 있는 문자열일 수 있습니다.
- **device_bus_ID** 는 **HBA**(호스트 버스 어댑터)를 나타내는 **FCP** 장치의 장치 버스 ID를 지정합니다(예: 장치 **fc00**의 경우 **0.0.fc00**).
- **WWPN** 은 라우팅에 사용되는 전역 포트 이름이며 16자리 16자리 16진수 값(예: **0x50050763050b073d**)으로 사용됩니다.
- **FCP_LUN** 은 스토리지 논리 단위 식별자를 나타내며 오른쪽에 **0x4020400100000000**과 함께 16자리 16자리 16진수 값으로 지정됩니다.

FCP 장치가 있는 시스템에서 이러한 변수를 사용하여 **SCSI** 디스크와 같은 **FCP LUN**을 활성화할 수 있습니다. 설치 중에 또는 **Kickstart** 파일을 통해 추가 **FCP LUN**을 활성화할 수 있습니다. 예제 값은 다음과 유사합니다.

```
FCP_1="0.0.fc00 0x50050763050b073d 0x4020400100000000"
```



중요

FCP 매개 변수에 사용되는 각 값(예: FCP_1 또는 FCP_2)은 사이트별로 다르며 일반적으로 FCP 스토리지 관리자가 제공합니다.

설치 프로그램에서 **FCP_n**을 제외하고 매개 변수 또는 구성 파일에 지정되지 않은 필수 매개 변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

37.4. 64비트 IBM Z에 KICKSTART 설치에 대한 매개 변수

다음 매개 변수는 매개 변수 파일에서 정의할 수 있지만 **CMS** 구성 파일에서는 작동하지 않습니다.

inst.ks=URL

64비트 IBM Z에 Linux 설치용 네트워크에 일반적으로 존재하는 **Kickstart** 파일을 참조합니다. **Kickstart** 파일의 파일 이름을 포함하여 **URL** 을 전체 경로로 바꿉니다. 이 매개 변수는 **Kickstart**를 사용하여 자동 설치를 활성화합니다.

inst.cmdline

설치 프로그램이 **cmdline** 모드에서 대화형 사용자 입력을 지원하지 않기 때문에 모든 질문에 답변하는 **Kickstart** 파일을 사용하여 설치해야 합니다. **inst.cmdline** 옵션을 사용하기 전에 **Kickstart** 파일에 필요한 모든 매개 변수가 포함되어 있는지 확인합니다. 필수 명령이 없으면 설치에 실패합니다.

37.5. 64비트 IBM Z의 기타 매개 변수

다음 매개 변수는 매개 변수 파일에서 정의할 수 있지만 **CMS** 구성 파일에서는 작동하지 않습니다.

rd.live.check

ISO 기반 설치 소스의 테스트를 실행합니다. 예를 들어 **inst.repo=** 를 로컬 하드 디스크에 **ISO**와 함께 사용하거나 **NFS**로 마운트된 경우.

inst.nompath

다중 경로 장치 지원을 비활성화합니다.

inst.proxy=[protocol://][username[:password]@]host[:port]

HTTP, HTTPS 또는 **FTP**를 통한 설치에서 사용할 프록시를 지정합니다.

inst.rescue

설치된 시스템을 수정하고 복원하는 데 사용할 수 있는 **RAM** 디스크에서 실행 중인 복구 시스템으로 부팅합니다.

inst.stage2=URL

install.img 가 아닌 **install.img** 를 포함하는 트리의 경로를 지정합니다. 그렇지 않으면 **inst.repo=** 와 동일한 구문을 따릅니다. **inst.stage2** 를 지정하면 일반적으로 **install.img** 를 찾는 다른 방법보다 우선합니다. 그러나 **Anaconda** 가 로컬 미디어에서 **install.img** 를 발견하면 **inst.stage2 URL** 이 무시됩니다.

inst.stage2 가 지정되지 않고 **install.img** 를 로컬로 찾을 수 없는 경우 **Anaconda** 는 **inst.repo=** 또는 **method=** 에서 지정한 위치를 찾습니다.

inst.stage2= 만 **inst.repo=** 또는 **method=** 없이 제공되는 경우 **Anaconda** 는 설치 시 설치된 시스템이 기본적으로 활성화된 리포지토리를 사용합니다.

옵션을 여러 번 사용하여 여러 **HTTP**, **HTTPS** 또는 **FTP** 소스를 지정합니다. 그러면 **HTTP**, **HTTPS** 또는 **FTP** 경로가 성공할 때까지 순차적으로 시도합니다.

```
inst.stage2=http://hostname/path_to_install_tree/
inst.stage2=http://hostname/path_to_install_tree/
inst.stage2=http://hostname/path_to_install_tree/
```

inst.syslog=IP/hostname[:port]

원격 **syslog** 서버로 로그 메시지를 보냅니다.

여기에 설명된 부팅 매개변수는 64비트 **IBM Z**에서 설치 및 문제 해결에 가장 유용하지만 설치 프로그램에 영향을 미치는 하위 집합일 뿐입니다.

37.6. 64비트 IBM Z의 샘플 매개변수 파일 및 CMS 구성 파일

매개 변수 파일을 변경하려면 제공된 **generic.prm** 파일을 확장하여 시작합니다.

generic.prm 파일의 예:

```
ro ramdisk_size=40000 cio_ignore=all,!condev
CMSDASD="191" CMSCONFFILE="redhat.conf"
```

```
inst.vnc
```

```
inst.repo=http://example.com/path/to/dvd-contents
```

QETH 네트워크 장치를 구성하는 **redhat.conf** 파일의 예(일반.prm .prm의 **CMSCONFFILE**에 의해 가리키는).

```
NETTYPE="qeth"  
SUBCHANNELS="0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602"  
PORTNAME="FOOBAR"  
PORTNO="0"  
LAYER2="1"  
MACADDR="02:00:be:3a:01:f3"  
HOSTNAME="foobar.systemz.example.com"  
IPADDR="192.168.17.115"  
NETMASK="255.255.255.0"  
GATEWAY="192.168.17.254"  
DNS="192.168.17.1"  
SEARCHDNS="systemz.example.com:example.com"  
DASD="200-203"
```

추가 리소스



Customized generic.prm 파일의 내용은 [부팅 매개 변수 사용자 지정 섹션](#)을 참조하십시오.

38장. LPAR에 설치

38.1. LPAR에서 설치 부팅

LPAR(Logical partition)에 설치할 때 다음을 시작할 수 있습니다.

- **FTP 서버**
- **zipl 부트 로더로 준비된 DASD 또는 FCP 연결 SCSI 디스크**
- **FCP 연결 SCSI DVD 드라이브**

절차

설치를 부팅하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 새 운영 체제를 LPAR에 설치하기 위해 충분한 권한이 있는 사용자로 **IBM System Z Hardware Management Console(HMC)** 또는 지원 요소(SE)에 로그인합니다. **SYSPROG** 사용자를 권장합니다.
2. **Systemstab**에서 작업할 메인프레임을 선택한 다음 파티션 탭에서 설치할 **LPAR**를 선택합니다.
3. 화면 하단의 **daily** 아래에서 운영 체제 메시지를 찾습니다. 운영 체제 메시지를 두 번 클릭하여 **Linux** 부팅 메시지가 표시되는 텍스트 콘솔을 표시합니다.

설치 소스에 대한 절차를 계속합니다.

38.2. 설치 시스템에 연결

Anaconda 설치 프로그램의 초기 프로그램 로드(IPL)가 완료되면 **ssh** 연결을 사용하여 로컬 시스템에서 **64비트 IBM Z** 시스템에 연결합니다.

설치 프로세스를 계속하려면 설치 시스템에 연결해야 합니다. **VNC** 모드를 사용하여 **GUI** 기반 설치를

실행하거나 설정된 연결을 사용하여 텍스트 모드 설치를 실행합니다.

사전 요구 사항

- 초기 프로그램 부팅은 **64비트 IBM Z** 시스템에서 완료되며 명령 프롬프트가 표시됩니다.

```
Starting installer, one moment...
Please ssh install@my-z-system (system ip address) to begin the install.
```
- 설치 시스템에 **VNC** 액세스를 제한하려면 **inst.vncpassword=PASSWORD** 부팅 매개 변수가 구성되어 있는지 확인합니다.

절차

로컬 시스템에서 아래 단계를 실행하여 **64비트 IBM Z** 시스템과 원격 연결을 설정합니다.

- 명령 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
$ssh install@_my-z-system-domain-name_
```

또는

```
$ssh install@_my-z-system-IP-address_
```

- inst.vnc** 매개 변수를 구성했는지 여부에 따라 **ssh** 세션에 다음 출력이 표시됩니다.

inst.vnc 매개 변수가 구성된 경우:

```
Starting installer, one moment...
Please manually connect your vnc client to my-z-system:1 (_system-ip-address:1_) to begin
the install.
```

inst.vnc 매개 변수가 구성되지 않은 경우:

```
Starting installer, one moment...
Graphical installation is not available. Starting text mode.
=====
Text mode provides a limited set of installation options.
```

It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead?

1) Start VNC

2) Use text mode

Please make your choice from above ['q' to quit | 'c' to continue | 'r' to refresh]:

inst.vnc 매개변수를 구성한 경우 5단계로 이동합니다.

3.

VNC를 시작하려면 1을 입력합니다.

4.

inst.vncpassword= boot 옵션을 설정하지 않았지만 서버 연결을 보호하려는 경우 암호를 입력합니다.

5.

새 명령 프롬프트에서 **VNC** 서버에 연결합니다.

```
$vncviewer _my-z-system-ip-address:display_number_
```

연결을 보호한 경우 이전 단계에서 입력한 암호 또는 **inst.vncpassword=** 부팅 옵션에 대해 설정한 암호를 사용합니다.

RHEL 설치 프로그램은 **VNC** 클라이언트에서 시작됩니다.

38.3. FTP 서버를 사용하여 LPAR에 설치

FTP 서버를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 **LPAR**에 설치할 때 다음 절차를 사용하십시오.

절차

1.

Removable Media 또는 **Server**에서 **Load** 를 두 번 클릭합니다.

2.

다음 대화 상자에서 **FTP Server** 를 선택하고 다음 정보를 입력합니다.

•

호스트 컴퓨터 - 설치하려는 **FTP** 서버의 호스트 이름 또는 **IP** 주소 (예: **ftp.redhat.com**)

- 사용자 ID - FTP 서버의 사용자 이름. 또는 **anonymous**를 지정합니다.
 - 암호 - 암호. 익명으로 로그인하는 경우 이메일 주소를 사용합니다.
 - 파일 위치(선택 사항) - System z용 Red Hat Enterprise Linux를 보유한 FTP 서버의 디렉터리(예: /rhel/s390x/)
3. **Continue** 를 클릭합니다.
 4. 다음 대화 상자에서 기본 **generic.ins** 를 계속 선택하고 **Continue** 를 클릭합니다.

38.4. 준비된 DASD를 사용하여 LPAR에 설치

이미 준비된 DASD를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux를 LPAR에 설치할 때 다음 절차를 사용합니다.

절차

1. 로드 를 두 번 클릭합니다.
2. 다음 대화 상자에서 **Load type** 으로 **Normal** 을 선택합니다.
3. **Load address** 로 DASD의 장치 번호를 입력합니다.
4. **Load parameter** 로, Red Hat Enterprise Linux 설치 프로그램을 부팅하기 위해 준비한 **zipl** 부팅 메뉴 항목을 입력하십시오.
5. **OK** 버튼을 클릭합니다.

38.5. 준비된 FCP 연결 SCSI 디스크를 사용하여 LPAR에 설치

이미 준비된 FCP 연결 SCSI 디스크를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux를 LPAR에 설치하는

경우 다음 절차를 사용하십시오.

절차

1. 로드 를 두 번 클릭합니다.
2. 다음 대화 상자에서 **Load type** 으로 **SCSI** 를 선택합니다.
3. **Load address** 로 **SCSI** 디스크와 연결된 **FCP** 채널의 장치 번호를 입력합니다.
4. **World wide port name** 로서 디스크를 16자리 16진수로 포함하는 스토리지 시스템의 **WWPN**에 입력하십시오.
5. 논리 단위 번호로 디스크 **LUN**을 16자리 16진수로 입력합니다.
6. 부팅 프로그램 선택기 로 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램을 부팅하기 위해 준비한 **zipl** 부팅 메뉴 항목을 입력합니다.
7. **Boot record** 논리 블록 주소를 0 으로 유지하고 운영 체제별 로드 매개 변수를 비워 둡니다.
8. **OK** 버튼을 클릭합니다.

38.6. FCP 연결 SCSI DVD 드라이브를 사용하여 LPAR에 설치

이를 위해서는 **System Z** 시스템의 **FCP** 어댑터에 연결된 **FCP-to-SCSI** 브릿지에 **SCSI DVD** 드라이브가 연결되어 있어야 합니다. **LPAR**에서 **FCP** 어댑터를 구성하고 사용할 수 있어야 합니다.

절차

1. 64비트 **IBM Z DVD**용 **Red Hat Enterprise Linux**를 **DVD** 드라이브에 삽입합니다.
2. 로드 를 두 번 클릭합니다.

3.
다음 대화 상자에서 **Load type** 으로 **SCSI** 를 선택합니다.
4.
Load address 로 **FCP-to- SCSI** 브리지와 연결된 **FCP** 채널의 장치 번호를 입력합니다.
5.
World wide port name 로서 **FCP-to-SCSI** 브리지의 **WWPN**을 16자리 16자리 16진수로 입력합니다.
6.
논리 단위 번호로 **DVD** 드라이브의 **LUN**을 16자리 16진수로 입력합니다.
7.
부팅 프로그램 선택기 로 숫자 1 을 입력하여 64비트 **IBM Z DVD**용 **Red Hat Enterprise Linux**에서 부팅 항목을 선택합니다.
8.
Boot record 논리 블록 주소를 0 으로 유지하고 운영 체제별 로드 매개 변수를 비워 둡니다.
9.
OK 버튼을 클릭합니다.

39장. Z/VM에 설치

x3270 또는 **c3270** 터미널 에뮬레이터를 사용하여 다른 **Linux** 시스템에서 **z/VM**에 로그인하거나 **64비트 IBM Z Hardware Management Console(HMC)**에서 **IBM 3270** 터미널 에뮬레이터를 사용합니다. **Microsoft Windows** 운영 체제를 실행 중인 경우 여러 옵션을 사용할 수 있으며 인터넷 검색을 통해 찾을 수 있습니다. **wc3270** 이라는 **c3270** 의 무료 네이티브 **Windows** 포트도 존재합니다.

z/VM에서 설치하는 경우 다음에서 부팅할 수 있습니다.

- **z/VM** 가상 리더
- **zipl** 부트 로더로 준비된 **DASD** 또는 **FCP** 연결 **SCSI** 디스크
- **FCP** 연결 **SCSI DVD** 드라이브

Linux 설치에 선택된 **z/VM** 게스트 가상 머신에 로그인합니다.

참고

3270 연결이 중단되고 이전 세션이 아직 활성화되어 있기 때문에 다시 로그인할 수 없는 경우 **z/VM** 로그인 화면에서 다음 명령을 입력하여 이전 세션을 새 세션으로 교체할 수 있습니다.

logon user here

user 를 **z/VM** 게스트 가상 머신의 이름으로 바꿉니다. 외부 보안 관리자(예: **RACF**)가 사용되는지 여부에 따라 **logon** 명령이 다를 수 있습니다.

아직 **CMS** (**z/VM**과 함께 제공되는 단일 사용자 운영 체제)가 게스트에서 실행되지 않은 경우 명령을 입력하여 지금 부팅합니다.

cp ipl cms

설치 대상으로 **A** 디스크(종종 장치 번호 **0191**)와 같은 **CMS** 디스크를 사용하지 않도록 하십시오. **CMS** 에서 사용 중인 디스크를 찾으려면 다음 쿼리를 사용하십시오.

query disk

z/VM 하이퍼바이저인 다음 **CP(z/VM 제어 프로그램)** 쿼리 명령을 사용하여 **z/VM** 게스트 가상 머신의 장치 구성을 확인할 수 있습니다.

- **64비트 IBM Z** 용어에서 **storage** 라고 하는 사용 가능한 기본 메모리를 쿼리합니다. 게스트에는 최소 **1GiB**의 기본 메모리가 있어야 합니다.

cp query virtual storage

- 다음과 같이 사용 가능한 네트워크 장치를 쿼리합니다.

osa

OSA - CHPID 유형 **OSD**, 실제 또는 가상(**VSWITCH** 또는 **GuestLAN**) 모두 **QDIO** 모드에서

hsi

Hipersockets - CHPID 유형 **confidenceD**, **real** 또는 **virtual (GuestLAN type Hipers)**

lcs

LCS - CHPID 유형 **OSE**

예를 들어, 위에서 언급한 모든 네트워크 장치 유형을 쿼리하려면 다음을 실행합니다.

cp query virtual osa

- 사용 가능한 **DASD** 쿼리. 읽기-쓰기 모드를 위해 플래그가 지정된 **RW** 만 설치 대상으로 사용할 수 있습니다.

cp query virtual dasd

- 사용 가능한 **FCP** 장치(**vHBA**)를 쿼리합니다.

cp query virtual fcp

39.1. Z/VM 리더 사용

z/VM 관독기에서 부팅하려면 다음 단계를 수행합니다.

절차

1.

필요한 경우 **z/VM TCP/IP** 툴이 포함된 장치를 **CMS** 디스크 목록에 추가합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp link tcpmaint 592 592
acc 592 fm
```

fm 을 모든 **FILEMODE** 문자로 바꿉니다.

2.

명령을 실행합니다.

```
ftp host
```

여기서 **host** 는 부팅 이미지를 호스팅하는 **FTP** 서버의 호스트 이름 또는 **IP** 주소입니다 (**kernel.img** 및 **initrd.img**).

3.

로그인하여 다음 명령을 실행합니다. (기존 **kernel.img**, **initrd.img**, **generic.prm**, **redhat.exec** 파일을 덮어쓰는 경우 **repl** 옵션을 사용합니다.)

```
cd /location/of/install-tree/images/
ascii
get generic.prm (repl
get redhat.exec (repl
locsite fix 80
binary
get kernel.img (repl
get initrd.img (repl
quit
```

4.

선택적으로 **CMS** 명령 **filelist** 를 사용하여 수신된 파일과 형식을 표시하여 파일이 올바르게 전송되었는지 확인하십시오. **kernel.img** 및 **initrd.img** 에는 형식 열에서 **F**로 표시하는 고정 레코드 길이 형식과 **Lrecl** 열의 레코드 길이가 80이어야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
VMUSER FILELIST A0 V 169 Trunc=169 Size=6 Line=1 Col=1 Alt=0
Cmd Filename Filetype Fm Format Lrecl Records Blocks Date Time
REDHAT EXEC B1 V 22 1 1 4/15/10 9:30:40
```

```

GENERIC PRM B1 V 44 1 1 4/15/10 9:30:32
INITRD IMG B1 F 80 118545 2316 4/15/10 9:30:25
KERNEL IMG B1 F 80 74541 912 4/15/10 9:30:17

```

PF3 를 눌러 **filelist**를 종료하고 **CMS** 프롬프트로 돌아갑니다.

5.

필요에 따라 **generic.prm** 의 부팅 매개 변수를 사용자 지정합니다. 자세한 내용은 부팅 매개 변수 사용자 지정을 참조하십시오.

스토리지 및 네트워크 장치를 구성하는 또 다른 방법은 **CMS** 구성 파일을 사용하는 것입니다. 이러한 경우 **CMSDASD=** 및 **CMSCONFIGFILE=** 매개 변수를 **generic.prm** 에 추가합니다. 자세한 내용은 **IBM Z/VM** 구성 파일을 참조하십시오.

6.

마지막으로 **REXX** 스크립트 **redhat.exec**를 실행하여 설치 프로그램을 부팅합니다.

redhat

39.2. 준비 DASD 사용

준비 **DASD**를 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.

절차

1.

준비된 **DASD**에서 부팅하고 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램을 참조하는 **zipl** 부팅 메뉴 항목을 선택합니다. 다음 형식의 명령을 사용합니다.

```
cp ipl DASD_device_number loadparm boot_entry_number
```

DASD_device_number 를 부팅 장치의 장치 번호로, **boot_entry_number** 를 이 장치의 **zipl** 구성 메뉴로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp ipl eb1c loadparm 0
```

39.3. PREPARED FCP 연결 SCSI 디스크 사용

다음 단계를 수행하여 **FCP** 연결 **SCSI** 디스크에서 부팅하십시오.

절차

1.

FCP 스토리지 영역 네트워크에서 준비된 **SCSI** 디스크에 액세스하도록 **z/VM**의 **SCSI** 부트로더를 구성합니다. **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램을 참조하여 준비된 **zipl** 부팅 메뉴 항목을 선택합니다. 다음 형식의 명령을 사용합니다.

```
cp set loaddev portname WWPN lun LUN bootprog boot_entry_number
```

WWPN 을 스토리지 시스템 및 **LUN** 의 **World Wide Port Name**으로 바꿉니다. 16자리 16진수는 각각 8자리의 두 쌍으로 분할되어야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp set loaddev portname 50050763 050b073d lun 40204011 00000000 bootprog 0
```

2.

선택적으로 명령을 사용하여 설정을 확인합니다.

```
query loaddev
```

3.

다음 명령으로 디스크를 포함하는 스토리지 시스템과 연결된 **FCP** 장치를 부팅합니다.

```
cp ipl FCP_device
```

예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp ipl fc00
```

39.4. FCP 연결 SCSI DVD 드라이브 사용

준비 **FCP** 연결 **SCSI DVD** 드라이브를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

전제 조건

1.

이를 위해서는 64비트 **IBM Z**의 **FCP** 어댑터에 차례로 연결된 **FCP-to-SCSI** 브릿지에 **SCSI DVD** 드라이브가 연결되어 있어야 합니다. **FCP** 어댑터를 **z/VM**에서 구성하고 사용할 수 있어야 합니다.

절차

1.

64비트 **IBM Z DVD**용 **Red Hat Enterprise Linux**를 **DVD** 드라이브에 삽입합니다.

2.

FCP 스토리지 영역 네트워크에서 **DVD** 드라이브에 액세스하도록 **z/VM**의 **SCSI** 부트 로더를 구성하고 **64비트 IBM Z DVD용 Red Hat Enterprise Linux** 부팅 항목에 대해 **1** 을 지정합니다. 다음 형식의 명령을 사용합니다.

```
cp set loaddev portname WWPN lun FCP_LUN bootprog 1
```

WWPN 을 **FCP-to-SCSI** 브리지의 **WWPN** 및 **FCP_LUN** 을 **DVD** 드라이브의 **LUN**으로 교체합니다. **16자리 16진수**는 각각 **8**개의 문자의 두 쌍으로 분할해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp set loaddev portname 20010060 eb1c0103 lun 00010000 00000000 bootprog 1
```

3.

선택적으로 명령을 사용하여 설정을 확인합니다.

```
cp query loaddev
```

4.

FCP-to-SCSI 브리지와 연결된 **FCP** 장치의 **IPL**입니다.

```
cp ipl FCP_device
```

예를 들어 다음과 같습니다.

```
cp ipl fc00
```

39.5. 64비트 IBM Z에서 매개변수 및 구성 파일 사용

64비트 IBM Z 아키텍처에서는 사용자 지정 매개변수 파일을 사용하여 커널 및 설치 프로그램에 부팅 매개 변수를 전달할 수 있습니다.

다음을 수행하려면 매개변수 파일을 변경해야 합니다.

•

Kickstart를 사용하여 자동으로 설치합니다.

•

복구 모드와 같은 설치 프로그램의 대화형 사용자 인터페이스를 통해 액세스할 수 없는 기본이 아닌 설치 설정을 선택합니다.

매개 변수 파일은 설치 프로그램(**Anaconda**)이 시작되기 전에 비대화식으로 네트워킹을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.

커널 매개변수 파일은 **895**자 및 줄 끝 문자로 제한됩니다. 매개 변수 파일은 변수 또는 고정 레코드 형식일 수 있습니다. 고정 레코드 형식은 레코드 길이까지 각 행을 패딩하여 파일 크기를 늘립니다. **LPAR** 환경에서 지정된 모든 매개변수를 인식하지 못하는 설치 프로그램에 문제가 발생하면 모든 매개변수를 한 줄에 배치하거나 각 매개변수를 공백 문자로 시작하여 종료할 수 있습니다.

매개 변수 파일에는 **ro** 와 같은 커널 매개변수와 **vncpassword=test** 또는 **vnc** 와 같은 설치 프로세스의 매개 변수가 포함되어 있습니다.

40장. KVM에 설치

이 섹션에서는 KVM 호스트에 Red Hat Enterprise Linux 8을 설치하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

- LPAR 모드에서 Red Hat Enterprise Linux를 KVM 호스트로 설정합니다. 자세한 내용은 [LPAR에서 설치](#) 섹션을 참조하십시오.
- [64비트 IBM Z에서 가상화 시작하기](#) 섹션을 살펴보세요.

절차

- Red Hat Enterprise Linux 인스턴스를 KVM 게스트 운영 체제로 사용하여 가상 머신을 생성하고 KVM 호스트에서 다음 `virt-install` 명령을 사용합니다.

```
$ virt-install --name=<guest_name> --disk size=<disksize_in_GB> --memory=
<memory_size_in_MB> --cdrom <filepath_to_iso> --graphics vnc
```

추가 리소스

- [64비트 IBM Z의 KVM](#)
- [virt-install man 페이지](#)
- [명령줄 인터페이스를 사용하여 가상 머신 생성](#)

41장. 64비트 IBM Z에 LINUX 인스턴스 구성

이 섹션에서는 Red Hat Enterprise Linux를 64비트 IBM Z에 설치하는 대부분의 일반적인 작업에 대해 설명합니다.

41.1. DASD 추가

direct Access Storage Devices (DASD)는 64비트 IBM Z와 함께 일반적으로 사용되는 스토리지 유형입니다. 자세한 내용은 IBM Knowledge Center에서 [DASD로 작업하는](#) 것을 참조하십시오. 다음 예는 DASD를 온라인으로 설정하고 포맷한 다음 변경 사항을 영구적으로 만드는 방법입니다.

z/VM에서 실행되는 경우 장치가 Linux 시스템에 연결되는지 확인합니다.

```
CP ATTACH EB1C TO *
```

액세스 권한이 있는 미니 디스크를 연결하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
CP LINK RHEL7X 4B2E 4B2E MR
DASD 4B2E LINKED R/W
```

41.2. 온라인에서 DASD를 동적으로 설정

이 섹션에서는 DASD를 온라인으로 설정하는 방법을 설명합니다.

절차

1. **cio_ignore** 유틸리티를 사용하여 무시된 장치 목록에서 DASD를 제거하고 Linux에서 볼 수 있도록 합니다.

```
# cio_ignore -r device_number
```

device_number 를 DASD의 장치 번호로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
# cio_ignore -r 4b2e
```

2. 장치를 온라인으로 설정합니다. 다음 형식의 명령을 사용합니다.

```
# chccwdev -e device_number
```

device_number 를 **DASD**의 장치 번호로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
# chccwdev -e 4b2e
```

또는 **sysfs** 특성을 사용하여 장치를 온라인으로 설정할 수 있습니다.

a.

cd 명령을 사용하여 해당 볼륨을 나타내는 **/sys/** 디렉터리로 변경합니다.

```
# cd /sys/bus/ccw/drivers/dasd-eckd/0.0.4b2e/
# ls -l
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 availability
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 cmb_enable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 cutype
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 detach_state
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 devtype
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 discipline
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 online
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 readonly
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 use_diag
```

b.

장치가 이미 온라인 상태인지 확인하십시오.

```
# cat online
0
```

c.

온라인 상태가 아닌 경우 다음 명령을 입력하여 온라인 상태로 전환합니다.

```
# echo 1 > online
# cat online
1
```

3.

다음과 같이 액세스 중인 **devnode** 블록을 확인합니다.

```
# ls -l
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 availability
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 25 17:07 block -> ../../../../block/dasdb
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 cmb_enable
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 cutype
```



```
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 detach_state
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 devtype
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 discipline
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 25 17:04 online
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 readonly
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 17:04 use_diag
```

이 예에서와 같이 장치 4B2E는 /dev/dasdb로 액세스됩니다.

이러한 명령은 현재 세션에 대해 **DASD**를 온라인으로 설정했지만 재부팅 시 지속되지 않습니다.

DASD를 영구적으로 설정하는 방법에 대한 지침은 영구적으로 **DASD**를 온라인으로 설정을 참조하십시오. **DASD**를 사용하여 작업하는 경우 /dev/disk/by-path/ 아래에 있는 영구 장치 심볼릭 링크를 사용하십시오.

41.3. 낮은 수준의 포맷을 사용하여 새 **DASD** 준비

디스크가 온라인 상태가 되면 /root 디렉토리로 다시 변경하고 장치를 하위 수준 형식으로 변경합니다. 이는 전체 수명 동안 **DASD**에 한 번만 필요합니다.

```
# cd /root
# dasdfmt -b 4096 -d cdl -p /dev/disk/by-path/ccw-0.0.4b2e
Drive Geometry: 10017 Cylinders * 15 Heads = 150255 Tracks
```

I am going to format the device /dev/disk/by-path/ccw-0.0.4b2e in the following way:

Device number of device : 0x4b2e

Labelling device : yes

Disk label : VOL1

Disk identifier : 0X4B2E

Extent start (trk no) : 0

Extent end (trk no) : 150254

Compatible Disk Layout : yes

Blocksize : 4096

--->> ATTENTION! <---

All data of that device will be lost.

Type "yes" to continue, no will leave the disk untouched: yes

cyl 97 of 3338 |#-----| 2%

진행률 표시줄이 끝에 도달하면 **dasdfmt** 는 다음 출력을 출력합니다.

```
Rereading the partition table...
Exiting...
```

이제 **fdasd** 를 사용하여 **DASD**를 분할합니다. **DASD**에 최대 3개의 파티션을 생성할 수 있습니다. 이 예제에서는 전체 디스크에 걸쳐 하나의 파티션을 만듭니다.

```
# fdasd -a /dev/disk/by-path/ccw-0.0.4b2e
reading volume label ...: VOL1
reading vtoc .....: ok

auto-creating one partition for the whole disk...
writing volume label...
writing VTOC...
rereading partition table...
```

(낮은 수준의 형식) **DASD**가 온라인 상태가 되면 **Linux**에서 다른 디스크처럼 사용할 수 있습니다. 예를 들어 **/dev/disk/by-path/ccw-0.0.4b2e-part1** 과 같이 파티션에서 파일 시스템, **LVM** 물리 볼륨 또는 스왑 공간을 생성할 수 있습니다. **dasdfmt** 및 **fdasd** 명령만 전체 **DASD** 장치(**/dev/dasdb**)를 사용하지 마십시오. 전체 **DASD**를 사용하려면 위의 **fdasd** 예제와 같이 전체 드라이브를 통해 하나의 파티션을 만듭니다.

/etc/fstab 의 기존 디스크 항목을 손상시키지 않고 나중에 디스크를 추가하려면 **/dev/disk/by-path/** 에서 영구 장치 심볼릭 링크를 사용합니다.

41.4. 지속적으로 **DASD**를 온라인으로 설정

위의 명령은 실행 중인 시스템에서 **DASD**를 동적으로 활성화하는 방법을 설명합니다. 그러나 이러한 변경 사항은 영구적이 아니며 재부팅 후에도 유지되지 않습니다. **Linux** 시스템에서 **DASD** 구성을 영구적으로 변경하려면 **DASD**가 루트 파일 시스템에 속하는지 여부에 따라 달라집니다. **root** 파일 시스템에 필요한 **DASD**는 **initramfs** 가 루트 파일 시스템을 마운트할 수 있도록 부팅 프로세스 중에 매우 일찍 활성화해야 합니다.

cio_ignore 명령은 영구 장치 구성에 대해 투명하게 처리되며 무시 목록에서 장치를 수동으로 해제할 필요가 없습니다.

41.5. 루트 파일 시스템의 일부인 **DASD**

루트 파일 시스템의 일부인 **DASD**를 추가하도록 수정해야 하는 파일이 **Red Hat Enterprise Linux 8** 에서 변경되었습니다. **/etc/zipl.conf** 파일 대신 편집할 새 파일 및 해당 위치는 다음 명령을 실행하여 찾을 수 있습니다.

```
# machine_id=$(cat /etc/machine-id)
# kernel_version=$(uname -r)
# ls /boot/loader/entries/$machine_id-$kernel_version.conf
```

부팅 프로세스 초기에 **DASD**를 활성화하는 부팅 옵션이 하나 있습니다. **rd.dasd=**. 이 옵션은 **DASD**(직접 액세스 스토리지 장치) 어댑터 장치 버스 식별자를 사용합니다. 여러 **DASD**의 경우 매개 변수를 여러 번 지정하거나 버스 ID의 접두로 구분된 목록을 사용합니다. **DASD** 범위를 지정하려면 첫 번째 및 마지막 버스 ID를 지정합니다. 다음은 루트 파일 시스템의 논리 볼륨 그룹에 대해 두 개의 **DASD** 파티션의 물리 볼륨을 사용하는 시스템의 **/boot/loader/entries/4ab74e52867f998e73e06cf23fd761-4.18.0-80.el8.conf** 파일의 예입니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux (4.18.0-80.el8.s390x) 8.0 (Ootpa)
version 4.18.0-80.el8.s390x
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-80.el8.s390x
initrd /boot/initramfs-4.18.0-80.el8.s390x.img
options root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto rd.dasd=0.0.0200
rd.dasd=0.0.0207 rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap
cio_ignore=all,!condev rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0
id rhel-20181027190514-4.18.0-80.el8.s390x
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class kernel
```

장치 버스 ID **0.0.0202b** 가 있는 세 번째 **DASD**의 파티션에 다른 물리 볼륨을 추가하려면 다음을 수행합니다. 이렇게 하려면 **rd.dasd=0.0.0202b** 를 **/boot/loader/entries/4ab74e52867b4f998e7cf23f998e73e06cf23fd7623fd768.0-32.el8.el8.conf**에 있는 부팅 커널의 매개 변수에 추가합니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux (4.18.0-80.el8.s390x) 8.0 (Ootpa)
version 4.18.0-80.el8.s390x
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-80.el8.s390x
initrd /boot/initramfs-4.18.0-80.el8.s390x.img
options root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto rd.dasd=0.0.0200
rd.dasd=0.0.0207 rd.dasd=0.0.0202b rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap
cio_ignore=all,!condev rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0
id rhel-20181027190514-4.18.0-80.el8.s390x
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class kernel
```



주의

설정 파일의 커널 명령행 길이가 **896**바이트를 초과하지 않는지 확인합니다. 그렇지 않으면 부트 로더를 저장할 수 없으며 설치에 실패합니다.

zipl 을 실행하여 다음 **IPL**에 대한 구성 파일의 변경 사항을 적용합니다.

```
# zipl -V
Using config file '/etc/zipl.conf'
Using BLS config file '/boot/loader/entries/4ab74e52867b4f998e73e06cf23fd761-4.18.0-80.el8.s390x.conf'
Target device information
Device.....: 5e:00
Partition.....: 5e:01
Device name.....: dasda
Device driver name.....: dasd
DASD device number.....: 0201
Type.....: disk partition
Disk layout.....: ECKD/compatible disk layout
Geometry - heads.....: 15
Geometry - sectors.....: 12
Geometry - cylinders.....: 13356
Geometry - start.....: 24
File system block size.....: 4096
Physical block size.....: 4096
Device size in physical blocks...: 262152
Building bootmap in '/boot'
Building menu 'zipl-automatic-menu'
Adding #1: IPL section '4.18.0-80.el8.s390x' (default)
  initial ramdisk...: /boot/initramfs-4.18.0-80.el8.s390x.img
  kernel image.....: /boot/vmlinuz-4.18.0-80.el8.s390x
  kernel parmline...: 'root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto rd.dasd=0.0.0200
rd.dasd=0.0.0207 rd.dasd=0.0.0202b rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap
cio_ignore=all,!condev rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0'
  component address:
    kernel image....: 0x00010000-0x0049afff
    parmline.....: 0x0049b000-0x0049bfff
    initial ramdisk.: 0x004a0000-0x01a26fff
    internal loader.: 0x0000a000-0x0000cfff
Preparing boot menu
Interactive prompt.....: enabled
Menu timeout.....: 5 seconds
Default configuration...: '4.18.0-80.el8.s390x'
Preparing boot device: dasda (0201).
Syncing disks...
Done.
```

41.6. 루트 파일 시스템의 일부가 아닌 DASD

루트 파일 시스템의 일부가 아닌 **DASD**(직접 액세스 스토리지 장치)는 `/etc/dasd.conf` 파일에 영구적으로 구성됩니다. 이 파일에는 각 행이 **DASD**의 버스 ID로 시작하는 행당 하나의 **DASD**가 포함되어 있습니다.

`/etc/dasd.conf` 파일에 **DASD**를 추가할 때 키-값 쌍을 사용하여 각 항목의 옵션을 지정합니다. 키와 해당 값을 등호(=)로 구분합니다. 여러 옵션을 추가할 때 공백 또는 탭을 사용하여 각 옵션을 구분합니다.

`/etc/dasd.conf` 파일의 예

```
0.0.0207
```

```
0.0.0200 use_diag=1 readonly=1
```

/etc/dasd.conf 파일에 대한 변경 사항은 시스템 재부팅 후 또는 시스템의 I/O 구성을 변경하여 새 **DASD**가 동적으로 추가됩니다(즉, **DASD**는 **z/VM** 아래에 연결되어 있음).

또는 **/etc/dasd.conf** 파일에 추가한 **DASD**를 활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1.

무시된 장치 목록에서 **DASD**를 제거하고 **cio_ignore** 유틸리티를 사용하여 표시되도록 합니다.

```
# cio_ignore -r device_number
```

여기서 **device_number** 는 **DASD** 장치 번호입니다.

예를 들어 장치 번호가 **021a** 인 경우 다음을 실행합니다.

```
# cio_ignore -r 021a
```

2.

장치의 **uevent** 특성에 작성하여 **DASD**를 활성화합니다.

```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/dasd-bus-ID/uevent
```

여기서 **dasd-bus-ID** 는 **DASD**의 버스 ID입니다.

예를 들어 버스 ID가 **0.0.021a** 인 경우 다음을 실행합니다.

```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/0.0.021a/uevent
```

41.7. 루트 파일 시스템의 일부인 **FCP LUN**

루트 파일 시스템의 일부인 **FCP LUN**을 추가하기 위해 수정해야 하는 유일한 파일은 **Red Hat Enterprise Linux 8**에서 변경되었습니다. **/etc/zipl.conf** 파일 대신 편집할 새 파일 및 해당 위치는 다음 명령을 실행하여 찾을 수 있습니다.

```
# machine_id=$(cat /etc/machine-id)
# kernel_version=$(uname -r)
# ls /boot/loader/entries/$machine_id-$kernel_version.conf
```

Red Hat Enterprise Linux는 부팅 프로세스 초기에 **FCP LUN**을 활성화하는 매개 변수를 제공합니다. **rd.zfcp=**. 값은 **FCP** 장치 버스 ID를 포함하는 십진수로 구분된 목록, 대상 **WWPN**은 **0x**가 붙은 16자리 16진수로, **FCP LUN** 앞에 **0x** 접두사가 붙고 16 16진수가 있습니다.

다음은 **LVM** 볼륨 그룹에 대한 두 개의 **FCP LUN** 파티션의 물리 볼륨을 사용하는 시스템의 경우 **/boot/loader/entries/4ab74e52867f998e73e06cf23fd761-4.18.0-80.el8.conf** 파일의 예입니다. 이 파일에는 루트 볼륨 그룹의 논리 볼륨 **lv_devel1**이 포함되어 있습니다. 간단히 하기 위해 예제에서는 다중 경로가 없는 구성을 보여줍니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux (4.18.0-32.el8.s390x) 8.0 (Ootpa)
version 4.18.0-32.el8.s390x
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-32.el8.s390x
initrd /boot/initramfs-4.18.0-32.el8.s390x.img
options root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a000000000
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a100000000 rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root
rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap cio_ignore=all,!condev
rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0
id rhel-20181027190514-4.18.0-32.el8.s390x
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class kernel
```

-

장치 버스 ID가 **0.0.fc00**인 세 번째 **FCP LUN**에 다른 물리 볼륨을 추가하려면 **WWPN 0x5105074308c212e9** 및 **FCP LUN 0x401040a300000000**을 추가하려면 **rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x5105074308e9,0x5105074308e9,0x401040a300000000 /boot/loader/entries/4ab74e52867b4f998e7cf23fd761-4.18.0-32.el8.conf**에 있는 부팅 커널의 매개 변수 라인으로 **401040a300000000**. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux (4.18.0-32.el8.s390x) 8.0 (Ootpa)
version 4.18.0-32.el8.s390x
linux /boot/vmlinuz-4.18.0-32.el8.s390x
initrd /boot/initramfs-4.18.0-32.el8.s390x.img
options root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a000000000
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a100000000
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a300000000 rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root
rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap cio_ignore=all,!condev
rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0
```

```
id rhel-20181027190514-4.18.0-32.el8.s390x
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class kernel
```



주의

설정 파일의 커널 명령행 길이가 **896**바이트를 초과하지 않는지 확인합니다. 그렇지 않으면 부트 로더를 저장할 수 없으며 설치에 실패합니다.

- **dracut -f** 를 실행하여 대상 커널의 초기 **RAM** 디스크를 업데이트합니다.
- **zipl** 을 실행하여 다음 **IPL**에 대한 구성 파일의 변경 사항을 적용합니다.

```
# zipl -V
Using config file '/etc/zipl.conf'
Using BLS config file '/boot/loader/entries/4ab74e52867b4f998e73e06cf23fd761-4.18.0-32.el8.s390x.conf'
Target device information
Device.....: 08:00
Partition.....: 08:01
Device name.....: sda
Device driver name.....: sd
Type.....: disk partition
Disk layout.....: SCSI disk layout
Geometry - start.....: 2048
File system block size.....: 4096
Physical block size.....: 512
Device size in physical blocks...: 10074112
Building bootmap in '/boot/'
Building menu 'rh-automatic-menu'
Adding #1: IPL section '4.18.0-32.el8.s390x' (default)
kernel image.....: /boot/vmlinuz-4.18.0-32.el8.s390x
kernel parmline...: 'root=/dev/mapper/vg_devel1-lv_root crashkernel=auto
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a000000000
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a100000000
rd.zfcp=0.0.fc00,0x5105074308c212e9,0x401040a300000000 rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_root
rd.lvm.lv=vg_devel1/lv_swap cio_ignore=all,!condev
rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0'
initial ramdisk...: /boot/initramfs-4.18.0-32.el8.s390x.img
component address:
kernel image.....: 0x00010000-0x007a21ff
parmline.....: 0x00001000-0x000011ff
initial ramdisk.: 0x02000000-0x028f63ff
```

```
internal loader.: 0x0000a000-0x0000a3ff
Preparing boot device: sda.
Detected SCSI PCBIOS disk layout.
Writing SCSI master boot record.
Syncing disks...
Done.
```

41.8. 루트 파일 시스템의 일부가 아닌 FCP LUN

데이터 디스크와 같은 루트 파일 시스템의 일부가 아닌 **FCP LUN**은 **/etc/zfcp.conf** 파일에 영구적으로 구성됩니다. 해당 하나의 **FCP LUN**이 포함되어 있습니다. 각 행에는 **FCP** 어댑터의 장치 버스 ID, 대상 **WWPN**이 **0x** 가 접두사가 붙은 16 자리 16 자리, **0x** 접두사가 붙고 공백 또는 탭으로 구분된 16진수가 있는 오른쪽에 **0x**가 붙은 **FCP LUN**이 포함됩니다.

/etc/zfcp.conf의 항목은 **FCP** 어댑터가 시스템에 추가될 때 **udev**에 의해 활성화 및 설정됩니다. 부팅 시 시스템에 표시되는 모든 **FCP** 어댑터가 추가되고 **udev**가 트리거됩니다.

/etc/zfcp.conf의 내용 예:

```
0.0.fc00 0x5105074308c212e9 0x401040a000000000
0.0.fc00 0x5105074308c212e9 0x401040a100000000
0.0.fc00 0x5105074308c212e9 0x401040a300000000
0.0.fcd0 0x5105074308c2aee9 0x401040a000000000
0.0.fcd0 0x5105074308c2aee9 0x401040a100000000
0.0.fcd0 0x5105074308c2aee9 0x401040a300000000
```

/etc/zfcp.conf의 수정은 시스템의 재부팅 후 또는 시스템의 **I/O** 구성을 변경하여 새 **FCP** 채널을 동적으로 추가한 후에만 적용됩니다(예: 채널이 **z/VM** 아래에 연결되어 있음). 또는 다음 명령을 실행하여 이전에 활성화되지 않은 **FCP** 어댑터에 대해 **/etc/zfcp.conf**에 새 항목의 활성화를 트리거할 수 있습니다.

1.

cio_ignore 유틸리티를 사용하여 무시된 장치 목록에서 **FCP** 어댑터를 제거하고 **Linux**에서 볼 수 있도록 합니다.

```
# cio_ignore -r device_number
```

device_number를 **FCP** 어댑터의 장치 번호로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
# cio_ignore -r fcfc
```

2.

변경 사항을 활성화하는 **uevent**를 트리거하려면 다음을 실행합니다.


```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/device-bus-ID/uevent
```

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/0.0.fcfc/uevent
```

41.9. QETH 장치 추가

qeth 네트워크 장치 드라이버는 **QDIO** 모드, **HiperSockets**, **z/VM** 게스트 **LAN** 및 **z/VM VSWITCH**에서 **64비트 IBM ZA-Express** 기능을 지원합니다.

qeth 장치 드라이버 이름 지정 체계에 대한 자세한 내용은 부팅 매개 변수 사용자 정의를 참조하십시오.

41.10. 동적으로 QETH 장치 추가

이 섹션에는 **qeth** 장치를 동적으로 추가하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

절차

1.

qeth 장치 드라이버 모듈이 로드되었는지 확인합니다. 다음 예제에서는 로드된 **qeth** 모듈을 보여줍니다.

```
# lsmod | grep qeth
qeth_l3      69632  0
qeth_l2      49152  1
qeth         131072  2 qeth_l3,qeth_l2
qdio         65536  3 qeth,qeth_l3,qeth_l2
ccwgroup     20480  1 qeth
```

lsmod 명령의 출력에 **qeth** 모듈이 로드되지 않은 것으로 표시되면 **modprobe** 명령을 실행하여 로드합니다.

```
# modprobe qeth
```

2.

cio_ignore 유틸리티를 사용하여 무시된 장치 목록에서 네트워크 채널을 제거하고 **Linux**에서 볼 수 있도록 합니다.

```
# cio_ignore -r read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id
```

`read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id` 를 네트워크 장치를 나타내는 세 개의 장치 버스 ID로 교체합니다. 예를 들어, `read_device_bus_id` 가 `0.0.f500` 이면 `write_device_bus_id` 는 `0.0.f501` 이고 `data_device_bus_id` 는 `0.0.f502` 입니다.

```
# cio_ignore -r 0.0.f500,0.0.f501,0.0.f502
```

3.

`znetconf` 유틸리티를 사용하여 네트워크 장치에 대한 후보 구성을 감지하고 나열합니다.

```
# znetconf -u
Scanning for network devices...
Device IDs          Type   Card Type   CHPID Drv.
-----
0.0.f500,0.0.f501,0.0.f502 1731/01 OSA (QDIO)    00 qeth
0.0.f503,0.0.f504,0.0.f505 1731/01 OSA (QDIO)    01 qeth
0.0.0400,0.0.0401,0.0.0402 1731/05 HiperSockets 02 qeth
```

4.

작업할 구성을 선택하고 `znetconf` 를 사용하여 구성을 적용하고 구성된 그룹 장치를 네트워크 장치로 온라인 상태로 전환합니다.

```
# znetconf -a f500
Scanning for network devices...
Successfully configured device 0.0.f500 (encf500)
```

5.

필요에 따라 그룹 장치에 구성된 인수를 온라인으로 설정하기 전에 전달할 수도 있습니다.

```
# znetconf -a f500 -o portname=myname
Scanning for network devices...
Successfully configured device 0.0.f500 (encf500)
```

이제 `encf500` 네트워크 인터페이스를 계속 구성할 수 있습니다.

또는 `sysfs` 속성을 사용하여 다음과 같이 장치를 온라인으로 설정할 수 있습니다.

1.

`qeth` 그룹 장치를 만듭니다.

```
# echo read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id >
/sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/group
```

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# echo 0.0.f500,0.0.f501,0.0.f502 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/group
```

2.

다음으로 읽기 채널을 찾아 **qeth** 그룹 장치가 올바르게 생성되었는지 확인합니다.

```
# ls /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.f500
```

선택적으로 시스템을 설정하는 방식과 필요한 기능(예:)에 따라 추가 매개변수 및 기능을 설정할 수 있습니다.

- **portno**
- **layer2**
- **portname**

3.

온라인 **sysfs** 특성에 **1** 을 작성하여 장치를 온라인 상태로 가져옵니다.

```
# echo 1 > /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.f500/online
```

4.

그런 다음 장치 상태를 확인합니다.

```
# cat /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.f500/online
1
```

반환 값 **1** 은 장치가 온라인 상태이고 반환 값 **0** 은 장치가 오프라인 상태임을 나타냅니다.

5.

장치에 할당된 인터페이스 이름을 찾습니다.

```
# cat /sys/bus/ccwgroup/drivers/qeth/0.0.f500/if_name
encf500
```

이제 **encf500** 네트워크 인터페이스를 계속 구성할 수 있습니다.

s390utils 패키지의 다음 명령은 **qeth** 장치의 가장 중요한 설정을 보여줍니다.

```
# lsqeth encf500
Device name           : encf500
-----
card_type             : OSD_1000
cdev0                 : 0.0.f500
cdev1                 : 0.0.f501
cdev2                 : 0.0.f502
chpid                 : 76
online                : 1
portname              : OSAPORT
portno               : 0
state                 : UP (LAN ONLINE)
priority_queueing     : always queue 0
buffer_count          : 16
layer2                : 1
isolation             : none
```

41.11. QETH 장치 영구적으로 추가

새 **qeth** 장치를 영구적으로 만들려면 새 인터페이스에 대한 구성 파일을 만들어야 합니다. 네트워크 인터페이스 구성 파일은 **/etc/sysconfig/network-scripts/** 디렉터리에 배치됩니다.

네트워크 구성 파일은 이름 지정 규칙 **ifcfg-**장치를 사용합니다. 여기서 장치는 이전에 생성된 **qeth** 그룹 장치의 **if_name** 파일에 있습니다(예: **enc9a0**). **cio_ignore** 명령은 영구 장치 구성에 대해 투명하게 처리되며 무시 목록에서 장치를 수동으로 해제할 필요가 없습니다.

동일한 유형의 다른 장치에 대한 구성 파일이 이미 존재하는 경우 가장 간단한 방법은 구성 파일을 새 이름에 복사한 다음 편집합니다.

```
# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp ifcfg-enc9a0 ifcfg-enc600
```

네트워크 장치의 ID를 알아보려면 **lsqeth** 유틸리티를 사용합니다.

```
# lsqeth -p
devices          CHPID interface  cardtype  port chksum prio-q'ing rtr4 rtr6 lay'2 cnt
-----
```

```
0.0.09a0/0.0.09a1/0.0.09a2 x00 enc9a0 Virt.NIC QDIO 0 sw always_q_2 n/a n/a 1 64
0.0.0600/0.0.0601/0.0.0602 x00 enc600 Virt.NIC QDIO 0 sw always_q_2 n/a n/a 1 64
```

비슷한 장치가 정의되어 있지 않은 경우 새 파일을 만들어야 합니다. 이 예제 `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-0.0.09a0` 을 템플릿으로 사용합니다.

```
# IBM QETH
DEVICE=enc9a0
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.12.20.136
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.09a0,0.0.09a1,0.0.09a2
PORTNAME=OSAPORT
OPTIONS='layer2=1 portno=0'
MACADDR=02:00:00:23:65:1a
TYPE=Ethernet
```

다음과 같이 새 `ifcfg-0.0.0600` 파일을 편집합니다.

1. **ccw** 그룹의 `if_name` 파일의 내용을 반영하도록 **DEVICE** 문을 수정합니다.
2. 새 인터페이스의 **IP** 주소를 반영하도록 **IPADDR** 문을 수정합니다.
3. 필요에 따라 **NETMASK** 문을 수정합니다.
4. 부팅 시 새 인터페이스를 활성화하는 경우 **ONBOOT** 가 **yes** 로 설정되어 있는지 확인합니다.
5. **SUBCHANNELS** 문의가 **qeth** 장치의 하드웨어 주소와 일치하는지 확인합니다.
6. **PORTNAME** 문을 수정하거나 환경에 필요하지 않은 경우 그대로 둡니다.
7. 유효한 **sysfs** 속성과 해당 값을 **OPTIONS** 매개변수에 추가할 수 있습니다. **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램은 현재 이를 사용하여 **qeth** 장치의 계층 모드(계층2) 및 상대 포트 번호(**portno**)를 설정합니다.

OSA 장치에 대한 **qeth** 장치 드라이버는 이제 계층 2 모드입니다. 이전 기본 계층 3 모드를 사

용하는 이전 **ifcfg** 정의를 계속 사용하려면 **OPTIONS** 매개변수에 **layer2=0** 을 추가합니다.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-0.0.0600

```
# IBM QETH
DEVICE=enc600
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.70.87
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NETTYPE=qeth
SUBCHANNELS=0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602
PORTNAME=OSAPORT
OPTIONS='layer2=1 portno=0'
MACADDR=02:00:00:b3:84:ef
TYPE=Ethernet
```

ifcfg 파일의 변경 사항은 시스템을 재부팅한 후에 또는 시스템의 I/O 구성을 변경하여 새 네트워크 장치 채널을 추가한 후에만 적용됩니다(예: **z/VM**에서 연결). 또는 다음 명령을 실행하여 이전에 활성화되지 않은 네트워크 채널에 대해 **ifcfg** 파일의 활성화를 트리거할 수 있습니다.

1.

cio_ignore 유틸리티를 사용하여 무시된 장치 목록에서 네트워크 채널을 제거하고 **Linux**에 서 볼 수 있도록 합니다.

```
# cio_ignore -r read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id
```

read_device_bus_id,write_device_bus_id,data_device_bus_id 를 네트워크 장치를 나타 내는 세 개의 장치 버스 ID로 교체합니다. 예를 들어 **read_device_bus_id** 가 **0.0.0600** 이면 **write_device_bus_id** 는 **0.0.0601** 이고 **data_device_bus_id** 는 **0.0.0602** 입니다.

```
# cio_ignore -r 0.0.0600,0.0.0601,0.0.0602
```

2.

변경 사항을 활성화하는 **uevent**를 트리거하려면 다음을 실행합니다.

```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/read-channel/uevent
```

예를 들어 다음과 같습니다.

```
# echo add > /sys/bus/ccw/devices/0.0.0600/uevent
```

3. 네트워크 장치의 상태를 확인합니다.

```
# lsqeth
```

4. 이제 새 인터페이스를 시작합니다.

```
# ifup enc600
```

5. 인터페이스 상태를 확인합니다.

```
# ip addr show enc600
3: enc600: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 1000
link/ether 3c:97:0e:51:38:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.85.1.245/24 brd 10.34.3.255 scope global dynamic enc600
valid_lft 81487sec preferred_lft 81487sec
inet6 1574:12:5:1185:3e97:eff:fe51:3817/64 scope global noprefixroute dynamic
valid_lft 2591994sec preferred_lft 604794sec
inet6 fe45::a455:eff:d078:3847/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

6. 새 인터페이스의 라우팅을 확인합니다.

```
# ip route
default via 10.85.1.245 dev enc600 proto static metric 1024
12.34.4.95/24 dev enp0s25 proto kernel scope link src 12.34.4.201
12.38.4.128 via 12.38.19.254 dev enp0s25 proto dhcp metric 1
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
```

7. ping 유틸리티를 사용하여 새 장치의 서브넷에서 게이트웨이 또는 다른 호스트를 ping하여 변경 사항을 확인합니다.

```
# ping -c 1 192.168.70.8
PING 192.168.70.8 (192.168.70.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.70.8: icmp_seq=0 ttl=63 time=8.07 ms
```

8. 기본 경로 정보가 변경된 경우 그에 따라 `/etc/sysconfig/network` 도 업데이트해야 합니다.

41.12. 네트워크 루트 파일 시스템에 대한 64비트 IBM Z 네트워크 장치 구성

루트 파일 시스템에 액세스하는 데 필요한 네트워크 장치를 추가하려면 부팅 옵션만 변경하면 됩니다. 부팅 옵션은 매개변수 파일에 있을 수 있지만 `/etc/zipl.conf` 파일에는 더 이상 부팅 레코드의 사양이 포함되지 않습니다. 수정해야 하는 파일은 다음 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

```
# machine_id=$(cat /etc/machine-id)
# kernel_version=$(uname -r)
# ls /boot/loader/entries/$machine_id-$kernel_version.conf
```

`initrd.rd`로 대체되는 `initramfs`의 기능을 제공하는 `mkinitrd` 후속 작업인 `dracut .dracut .dracut .dracut .dracut ; rd.znet=`에서 64비트 IBM Z에서 네트워크 장치를 활성화하는 부팅 매개 변수를 제공합니다.

입력으로 이 매개변수는 **NETTYPE** (`qeth`, `lcs`, `ctc`), 두 개(`lcs`, `ctc`) 또는 3(`qeth`) 장치 버스 ID, 네트워크 장치 **sysfs** 속성에 해당하는 키-값 쌍으로 구성된 선택적 추가 매개변수 목록을 사용합니다. 이 매개변수는 64비트 IBM Z 네트워크 하드웨어를 구성하고 활성화합니다. IP 주소 및 기타 네트워크의 구성은 다른 플랫폼과 동일하게 작동합니다. 자세한 내용은 **dracut** 설명서를 참조하십시오.

네트워크 채널의 `cio_ignore` 명령은 부팅 시 투명하게 처리됩니다.

NFS를 통해 네트워크를 통해 액세스한 루트 파일 시스템의 부팅 옵션의 예:

```
root=10.16.105.196:/nfs/nfs_root cio_ignore=all,!condev
rd.znet=qeth,0.0.0a00,0.0.0a01,0.0.0a02,layer2=1,portno=0,portname=OSAPORT
ip=10.16.105.197:10.16.105.196:10.16.111.254:255.255.248.0:nfs-server.subdomain.domain:enc
9a0:none rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8
SYSEFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=us
```


42장. UEFI SECURE BOOT를 사용하여 베타 시스템 부팅

운영 체제의 보안을 강화하려면 **UEFI Secure Boot**가 활성화된 시스템에서 **Red Hat Enterprise Linux** 베타 릴리스를 부팅할 때 **UEFI Secure Boot** 기능을 사용하여 서명 확인을 수행합니다.

42.1. UEFI SECURE BOOT 및 RHEL BETA 릴리스

UEFI Secure Boot를 사용하려면 운영 체제 커널이 인식된 개인 키로 서명해야 합니다. **UEFI Secure Boot**는 해당 공개 키를 사용하여 서명을 확인합니다.

Red Hat Enterprise Linux 베타 릴리스의 경우 커널은 **Red Hat** 베타 고유의 개인 키로 서명됩니다. **UEFI Secure Boot**는 해당 공개 키를 사용하여 서명을 확인하려고 하지만 하드웨어가 베타 개인 키를 인식하지 않기 때문에 **Red Hat Enterprise Linux Beta** 릴리스 시스템이 부팅되지 않습니다. 따라서 베타 릴리스와 함께 **UEFI Secure Boot**를 사용하려면 **MOK(Machine Owner Key)** 기능을 사용하여 시스템에 **Red Hat** 베타 공개 키를 추가합니다.

42.2. UEFI SECURE BOOT의 베타 공개 키 추가

이 섹션에서는 **UEFI Secure Boot**를 위한 **Red Hat Enterprise Linux** 베타 공개 키를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

- 시스템에서 **UEFI Secure Boot**가 비활성화되어 있습니다.
- **Red Hat Enterprise Linux** 베타 릴리스가 설치되고 시스템 재부팅 후에도 **Secure Boot**가 비활성화됩니다.
- 시스템에 로그인한 후 **Initial Setup** 창의 작업이 완료됩니다.

절차

1. 시스템의 **MOK(Machine Owner Key)** 목록에 **Red Hat** 베타 공개 키 등록을 시작합니다.

```
# mokutil --import /usr/share/doc/kernel-keys/$(uname -r)/kernel-signing-ca.cer
```

`$(uname -r)`은 커널 버전 (예: `4.18.0-80.el8.x86_64`)으로 교체됩니다.

2. 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.
3. 시스템을 재부팅하고 임의의 키를 눌러 시작합니다. **Shim UEFI** 키 관리 유틸리티는 시스템을 시작하는 동안 시작됩니다.
4. **Enroll MOK**를 선택합니다.
5. **Continue**를 선택합니다.
6. **Yes**를 선택하고 암호를 입력합니다. 키를 시스템의 펌웨어로 가져옵니다.
7. **Reboot**를 선택합니다.
8. 시스템에서 **Secure Boot**를 활성화합니다.

42.3. 베타 공개 키 제거

Red Hat Enterprise Linux 베타 릴리스를 제거하고 **Red Hat Enterprise Linux General Availability (GA)** 릴리스 또는 다른 운영 체제를 설치하려는 경우 베타 공개 키를 제거하십시오.

이 절차에서는 베타 공개 키를 제거하는 방법을 설명합니다.

절차

1. 시스템의 **MOK(Machine Owner Key)** 목록에서 **Red Hat** 베타 공개 키를 제거하십시오.

```
# mokutil --reset
```

2. 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

3.
시스템을 재부팅하고 임의의 키를 눌러 시작합니다. **Shim UEFI** 키 관리 유틸리티는 시스템을 시작하는 동안 시작됩니다.
4.
Reset MOK을 선택합니다.
5.
Continue를 선택합니다.
6.
Yes를 선택하고 2단계에서 지정한 암호를 입력합니다. 키는 시스템 펌웨어에서 제거됩니다.
7.
Reboot를 선택합니다.

VII 부. 부록

부록 A. 시스템 요구 사항 참조

이 섹션에서는 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치할 때 하드웨어, 설치 대상, 시스템, 메모리, **RAID**에 대한 정보와 지침을 제공합니다.

A.1. 하드웨어 호환성

Red Hat은 지원되는 하드웨어에서 하드웨어 벤더와 긴밀하게 협력합니다.

- 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 <https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server> 에서 제공하는 **Red Hat** 하드웨어 호환성 목록을 참조하십시오.
- 지원되는 메모리 크기 또는 **CPU** 수를 보려면 <https://access.redhat.com/articles/rhel-limits> 에서 참조하십시오.

A.2. 지원되는 설치 대상

설치 대상은 **Red Hat Enterprise Linux**를 저장하고 시스템을 부팅하는 스토리지 장치입니다. **Red Hat Enterprise Linux**는 **AMD64**, **Intel 64** 및 **64비트 ARM** 시스템에 대해 다음과 같은 설치 대상을 지원합니다.

- **SCSI, SATA 또는 SAS**와 같은 표준 내부 인터페이스에서 연결된 스토리지
- **BIOS/firmware RAID** 장치
- **Intel64** 및 **AMD64** 아키텍처의 섹터 모드의 **NVDIMM** 장치는 **nd_pmem** 드라이버에서 지원합니다.
- 파이버 채널 호스트 버스 어댑터 및 다중 경로 장치. 일부 사용자에게는 공급 업체에서 제공하는 드라이버가 필요할 수 있습니다.
- **Xen** 가상 시스템의 **Intel** 프로세서의 **Xen** 블록 장치.

•

KVM 가상 머신의 Intel 프로세서의 virtio 블록 장치입니다.

Red Hat은 USB 드라이브 또는 SD 메모리 카드에 대한 설치를 지원하지 않습니다. 타사 가상화 기술 지원에 대한 자세한 내용은 [Red Hat 하드웨어 호환성 목록](#)을 참조하십시오.

A.3. 시스템 사양

Red Hat Enterprise Linux 설치 프로그램은 시스템의 하드웨어를 자동으로 탐지하고 설치하므로 특정 시스템 정보를 제공할 필요가 없습니다. 그러나 특정 Red Hat Enterprise Linux 설치 시나리오의 경우 향후 참조를 위해 시스템 사양을 기록하는 것이 좋습니다. 이러한 시나리오에는 다음이 포함됩니다.

사용자 지정된 파티션 레이아웃으로 RHEL 설치

레코드: 시스템에 연결된 하드 드라이브의 모델 번호, 크기, 유형 및 인터페이스입니다. 예를 들어, **Mellanox ST3320613AS 320 GB on SATA0, SATA1의 Western Digital WD7500AKS 750GB**입니다.

기존 시스템에서 RHEL을 추가 운영 체제로 설치

레코드: 시스템에서 사용되는 파티션입니다. 이 정보에는 파일 시스템 유형, 장치 노드 이름, 파일 시스템 레이블 및 크기가 포함될 수 있으며 파티션 프로세스 중에 특정 파티션을 식별할 수 있습니다. 운영 체제 중 하나가 Unix 운영 체제인 경우 **Red Hat Enterprise Linux**는 장치 이름을 다르게 보고할 수 있습니다. **mount** 명령과 **blkid** 명령과 **/etc/fstab** 파일에 해당하는 내용을 실행하여 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

여러 운영 체제가 설치된 경우 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램은 자동으로 감지하여 부트 로더를 부팅하도록 구성합니다. 추가 운영 체제가 자동으로 감지되지 않으면 수동으로 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 [소프트웨어 설정 구성에서](#) 부트 로더 구성을 참조하십시오.

로컬 하드 드라이브에 있는 이미지에서 RHEL 설치

레코드: 이미지가 포함된 하드 드라이브 및 디렉터리입니다.

네트워크 위치에서 RHEL 설치

네트워크를 수동으로 구성해야 하는 경우 **DHCP**가 사용되지 않습니다.

레코드:

- **IP 주소**
- **넷마스크**
- **게이트웨이 IP 주소**
- **필요한 경우 서버 IP 주소**

네트워킹 요구 사항에 대한 지원이 필요한 경우 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

iSCSI 대상에 RHEL 설치

record: iSCSI 대상의 위치입니다. 네트워크에 따라 **CHAP** 사용자 이름과 암호, 역방향 **CHAP** 사용자 이름과 암호가 필요할 수 있습니다.

시스템이 도메인에 속하는 경우 RHEL 설치

도메인 이름이 **DHCP** 서버에서 제공되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 설치 중에 도메인 이름을 입력합니다.

A.4. 디스크 및 메모리 요구 사항

여러 운영 체제를 설치하는 경우 할당된 디스크 공간이 **Red Hat Enterprise Linux**에 필요한 디스크 공간과 분리되어 있는지 확인해야 합니다.



참고

- **AMD64, Intel 64 및 64비트 ARM의 경우 최소 두 개의 파티션(/ 및 swap)을 Red Hat Enterprise Linux 전용으로 사용해야 합니다.**
- **IBM Power Systems 서버의 경우 최소 3개의 파티션(/, 스왑, PReP 부팅 파티션)은 Red Hat Enterprise Linux 전용으로 사용해야 합니다.**
- **PowerNV 시스템에는 Prep Boot 파티션이 필요하지 않습니다.**

최소 **10GiB**의 사용 가능한 디스크 공간이 있어야 합니다. **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하려면 파티션되지 않은 디스크 공간 또는 삭제할 수 있는 파티션에 최소 **10GiB**의 공간이 있어야 합니다.

자세한 내용은 [파티션 참조](#) 를 참조하십시오.

표 A.1. 최소 RAM 요구 사항

설치 유형	최소 RAM 권장
로컬 미디어 설치 (USB, DVD)	• aarch64, s390x 및 x86_64 아키텍처의 1.5GiB • ppc64le 아키텍처의 경우 3GiB
NFS 네트워크 설치	• aarch64, s390x 및 x86_64 아키텍처의 1.5GiB • ppc64le 아키텍처의 경우 3GiB
HTTP, HTTPS 또는 FTP 네트워크 설치	• s390x 및 x86_64 아키텍처의 경우 3GiB • arch64 및 ppc64le 아키텍처의 경우 4GiB

참고

권장 최소 요구 사항보다 적은 메모리로 설치를 완료할 수 있습니다. 정확한 요구 사항은 환경 및 설치 경로에 따라 다릅니다. 환경에 필요한 최소 **RAM**을 결정하기 위해 다양한 구성을 테스트하는 것이 좋습니다. **Kickstart** 파일을 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하면 권장되는 최소 **RAM** 요구 사항이 표준 설치와 동일합니다. 그러나 **Kickstart** 파일에 추가 메모리가 필요한 명령이 포함되거나 **RAM** 디스크에 데이터를 쓰는 경우 추가 **RAM**이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 [고급 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

A.5. UEFI SECURE BOOT 및 BETA 릴리스 요구 사항

UEFI Secure Boot가 활성화된 시스템에 **Red Hat Enterprise Linux** 베타 릴리스를 설치하려면 먼저 **UEFI Secure Boot** 옵션을 비활성화한 다음 설치를 시작합니다.

UEFI Secure Boot에서는 운영 체제 커널이 인식된 개인 키로 서명되어야 하며, 시스템의 **firmware**는 해당 공개 키를 사용하여 확인합니다. **Red Hat Enterprise Linux** 베타 릴리스의 경우 커널은 **Red Hat** 베타 관련 공개 키로 서명되며 이는 시스템이 기본적으로 인식하지 못합니다. 결과적으로 시스템이 설치 미디어를 부팅하지도 않습니다.

부록 B. 파티션 참조

B.1. 지원되는 장치 유형

표준 파티션

표준 파티션은 파일 시스템 또는 스왑 공간을 포함할 수 있습니다. 표준 파티션은 **/boot** 및 **BIOS Boot** 및 **EFI** 시스템 파티션에 가장 일반적으로 사용됩니다. 대부분의 다른 사용에 **LVM** 논리 볼륨을 사용하는 것이 좋습니다.

LVM

장치 유형으로 **LVM** (또는 논리 볼륨 관리)을 선택하면 **LVM** 논리 볼륨이 생성됩니다. **LVM**은 물리 디스크를 사용할 때 성능을 향상시키고 하나의 마운트 지점에 여러 물리 디스크를 사용하는 등 고급 설정을 허용하고 성능, 안정성 또는 둘 다 향상을 위해 소프트웨어 **RAID**를 설정할 수 있습니다.

LVM thin provisioning

썸 프로비저닝을 사용하면 썸 풀이라는 여유 공간 스토리지 풀을 관리할 수 있으며, 애플리케이션에 필요할 때 임의의 수의 장치에 할당할 수 있습니다. 스토리지 공간을 비용 효율적으로 할당하기 위해 필요한 경우 풀을 동적으로 확장할 수 있습니다.



주의

설치 프로그램은 프로비저닝된 **LVM** 썸 풀을 지원하지 않습니다.

B.2. 지원되는 파일 시스템

이 섹션에서는 **Red Hat Enterprise Linux**에서 사용 가능한 파일 시스템에 대해 설명합니다.

xfs

XFS는 확장 가능한 고성능 파일 시스템으로, 최대 16개의 **exabytes**(약 16만TB) 파일, 최대 8개의 엑사바이트(약 8백만 테라바이트) 및 수만 개의 항목이 포함된 디렉토리 구조입니다. **XFS**는 또한 더 빠른 충돌 복구를 용이하게 하는 메타데이터 저널링을 지원합니다. 단일 **XFS** 파일 시스템의 지원되는 최대 크기는 **500TB**입니다. **XFS**는 **Red Hat Enterprise Linux**의 기본 및 권장 파일 시스템입니다. **XFS** 파일 시스템은 여유 공간을 얻기 위해 축소할 수 없습니다.

ext4

ext4 파일 시스템은 **ext3** 파일 시스템을 기반으로 하며 여러 개선사항을 제공합니다. 여기에는 더

큰 파일 시스템과 더 큰 파일 지원, 디스크 공간 할당, 디렉토리 내 하위 디렉토리 수에 대한 제한 없음, 더 빠른 파일 시스템 검사, 더 강력한 저널링이 포함됩니다. 단일 **ext4** 파일 시스템의 지원되는 최대 크기는 **50TB**입니다.

ext3

ext3 파일 시스템은 **ext2** 파일 시스템을 기반으로 하며 하나의 주요 이점인 저널링을 사용합니다. **journaling** 파일 시스템을 사용하면 항상 **fsck** 유틸리티를 실행하여 파일 시스템의 메타데이터 일관성을 확인할 필요가 없기 때문에 파일 시스템을 복구할 수 있는 시간을 줄일 수 있습니다.

ext2

ext2 파일 시스템은 일반 파일, 디렉토리 또는 심볼릭 링크를 포함한 표준 **Unix** 파일 유형을 지원합니다. 최대 **255**자까지 긴 파일 이름을 할당할 수 있습니다.

swap

스왑 파티션은 가상 메모리를 지원하는 데 사용됩니다. 즉, 시스템이 처리 중인 데이터를 저장할 **RAM**이 충분하지 않은 경우 데이터가 스왑 파티션에 기록됩니다.

vfat

VFAT 파일 시스템은 **FAT** 파일 시스템에서 **Microsoft Windows** 긴 파일 이름과 호환되는 **Linux** 파일 시스템입니다.



참고

VFAT 파일 시스템에 대한 지원은 **Linux** 시스템 파티션에 대해 사용할 수 없습니다. 예를 들면 **/, /var, /usr** 등입니다.

BIOS Boot


BIOS 시스템에서 **GUID** 파티션 테이블(**GPT**)이 있는 장치에서 부팅하는 데 매우 작은 파티션이 필요하고 **BIOS** 호환성 모드의 **UEFI** 시스템은 필요합니다.

EFI 시스템 파티션

UEFI 시스템에서 **GUID** 파티션 테이블(**GPT**)을 사용하여 장치를 부팅하는 데 필요한 작은 파티션입니다.

PReP

이 작은 부팅 파티션은 하드 드라이브의 첫 번째 파티션에 있습니다. **PReP** 부팅 파티션에는 다른 **IBM Power Systems** 서버가 **Red Hat Enterprise Linux**를 부팅할 수 있는 **GRUB2** 부트 로더가 포함되어 있습니다.



참고



PowerNV 시스템에는 PReP 부트 파티션이 필요하지 않습니다.

B.3. 지원되는 RAID 유형

RAID는 여러 물리적 디스크를 논리 단위로 결합할 수 있는 기술입니다. 일부 설정은 신뢰성 비용으로 성능을 개선하도록 설계되었지만 다른 설정은 동일한 양의 사용 가능한 공간에 대해 더 많은 디스크를 요구하는 비용으로 안정성을 향상시킵니다.

이 섹션에서는 **LVM** 및 **LVM Thin Provisioning**과 함께 사용하여 설치된 시스템에 스토리지를 설정할 수 있는 지원되는 소프트웨어 **RAID** 유형에 대해 설명합니다.

RAID 0

성능: 여러 디스크에 데이터를 분산합니다. **RAID 0**은 표준 파티션보다 향상된 성능을 제공하며 여러 디스크의 스토리지를 하나의 대규모 가상 장치로 폴링하는 데 사용할 수 있습니다. **RAID 0**은 중복을 제공하지 않으며 배열에서 하나의 장치 오류가 전체 배열의 데이터를 제거한다는 점에 유의하십시오. **RAID 0**에는 디스크가 두 개 이상 필요합니다.

RAID 1

redundancy: 한 파티션에서 하나 이상의 다른 디스크에 있는 모든 데이터를 미러링합니다. 배열의 추가 장치는 중복성의 증가 수준을 제공합니다. **RAID 1**에는 디스크가 두 개 이상 필요합니다.

RAID 4

오류 확인: 여러 디스크에 데이터를 분리하고 배열의 한 디스크를 사용하여 배열의 디스크가 실패하는 경우 배열을 보호하는 패리티 정보를 저장합니다. 모든 패리티 정보가 하나의 디스크에 저장되므로 이 디스크에 대한 액세스가 배열의 성능에서 "bottleneck"을 생성합니다. **RAID 4**에는 최소 3개의 디스크가 필요합니다.

RAID 5

분산 오류 확인: 여러 디스크에 데이터와 패리티 정보를 분리합니다. **RAID 5**는 데이터를 여러 디스크에 분산시키는 성능 이점을 제공하지만 패리티 정보가 어레이를 통해 배포되므로 **RAID 4**의 성능 병목 현상은 공유하지 않습니다. **RAID 5**에는 최소 3개의 디스크가 필요합니다.

RAID 6

중복 오류 확인: **RAID 6**은 **RAID 5**와 유사하지만 하나의 패리티 데이터 세트만 저장하는 대신 두 세트를 저장합니다. **RAID 6**에는 최소 4개의 디스크가 필요합니다.

RAID 10

성능 및 중복: **RAID 10**은 중첩 또는 하이브리드 **RAID**입니다. 미러링된 디스크 세트를 통해 데이터를 배포하여 구성됩니다. 예를 들어 **RAID 10** 배열은 4개의 **RAID** 파티션에서 구성된 두 개의 미러링된 파티션 쌍으로 구성됩니다. **RAID 10**에는 디스크가 4개 이상 필요합니다.

B.4. 권장 파티션 스키마

다음 마운트 지점에 별도의 파일 시스템을 생성하는 것이 좋습니다. 그러나 필요한 경우 **/usr**, **/var**, **/tmp** 마운트 지점에 파일 시스템을 생성할 수도 있습니다.

- **/boot**
- **/(root)**
- **/home**
- **swap**
- **/boot/efi**
- **PRoP**

이 파티션 스키마는 베어 메탈 배포에 권장되며 가상 및 클라우드 배포에는 적용되지 않습니다.


/boot 파티션 - 권장 크기 **1GiB**

/boot에 마운트된 파티션에는 운영 체제 커널이 포함되어 있어 시스템이 부트스트랩 프로세스 중에 사용되는 파일과 함께 **Red Hat Enterprise Linux 8**을 부팅할 수 있습니다. 대부분의 펌웨어의 제한으로 인해 이를 보관할 작은 파티션을 만드는 것이 좋습니다. 대부분의 시나리오에서는 **1GiB**의 부팅 파티션이 충분합니다. 다른 마운트 지점과 달리 **/boot**에 **LVM** 볼륨을 사용할 수 없습니다. **/boot**는 별도의 디스크 파티션에 있어야 합니다.



주의

일반적으로 **/boot** 파티션은 설치 프로그램에 의해 자동으로 생성됩니다. 그러나 **/ (root)** 파티션이 **2TiB**보다 크고 **(U)EFI**가 부팅에 사용되는 경우 시스템을 성공적으로 부팅하기 위해 **2TiB**보다 작은 별도의 **/boot** 파티션을 생성해야 합니다.



참고

RAID 카드가 있는 경우 일부 **BIOS** 유형이 **RAID** 카드에서 부팅을 지원하지 않는다는 점에 유의하십시오. 이러한 경우 **/boot** 파티션은 별도의 하드 드라이브와 같이 **RAID** 배열 외부의 파티션에 생성해야 합니다.

루트 - 권장 크기 10GiB

여기서 **"/"** 또는 루트 디렉터리가 있습니다. 루트 디렉터리는 디렉터리 구조의 최상위 수준입니다. 기본적으로 모든 파일은 다른 파일 시스템이 파일에 기록되는 경로(예: **/boot** 또는 **/home**)에 마운트되지 않는 한 이 파일 시스템에 기록됩니다.

5GiB 루트 파일 시스템에서 최소 설치를 설치할 수 있지만 원하는 만큼 많은 패키지 그룹을 설치할 수 있도록 최소 **10GiB**를 할당하는 것이 좋습니다.



중요

/ 디렉토리를 **/root** 디렉터리와 혼동하지 마십시오. **/root** 디렉터리는 **root** 사용자의 홈 디렉터리입니다. **/root** 디렉토리를 루트 디렉터리와 구분하기 위해 슬래시 루트라고도 합니다.

/home - 권장 크기 1GiB

시스템 데이터와 별도로 사용자 데이터를 저장하려면 **/home** 디렉터리에 대한 전용 파일 시스템을 생성합니다. 로컬로 저장되는 데이터 양, 사용자 수 등을 기준으로 파일 시스템 크기를 기반으로 합니다. 사용자 데이터 파일을 삭제하지 않고 **Red Hat Enterprise Linux 8**을 업그레이드하거나 다시 설치할 수 있습니다. 자동 파티션을 선택하면 설치에 사용 가능한 디스크 공간을 **55GiB** 이상 사용하여 **/home** 파일 시스템이 생성되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

스왑 파티션 - 권장 크기 1GiB

스왑 파일 시스템은 가상 메모리를 지원합니다. 시스템이 처리 중인 데이터를 저장할 **RAM**이 충분하지 않은 경우 데이터는 스왑 파일 시스템에 기록됩니다. 스왑 크기는 총 시스템 메모리가 아닌 시

시스템 메모리 워크로드의 함수이므로 총 시스템 메모리 크기와 동일하지 않습니다. 시스템이 실행 중인 애플리케이션을 분석하고 시스템 메모리 워크로드를 결정하기 위해 해당 애플리케이션을 로드하는 것이 중요합니다. 애플리케이션 공급자 및 개발자는 지침을 제공할 수 있습니다.

시스템이 스왑 공간이 부족하면 시스템 **RAM** 메모리가 소진되어 커널이 프로세스를 종료합니다. 스왑 공간을 너무 많이 구성하면 스토리지 장치가 할당되지만 유향 상태이며 리소스를 잘못 사용할 수 없습니다. 너무 많은 스왑 공간도 메모리 누수를 숨길 수 있습니다. 스왑 파티션의 최대 크기 및 기타 추가 정보는 **mkswap(8)** 매뉴얼 페이지에서 찾을 수 있습니다.

다음 표에서는 시스템의 **RAM** 크기에 따라 권장되는 스왑 파티션 크기를 제공하고 시스템에 충분한 메모리를 원하는 경우 최대 절전 상태로 설정할 수 있습니다. 설치 프로그램이 시스템을 자동으로 파티션하도록 설정하면 이러한 지침을 사용하여 스왑 파티션 크기가 설정됩니다. 자동 파티션 설정에서는 힘을 사용하지 않는 것으로 가정합니다. 스왑 파티션의 최대 크기는 하드 드라이브의 총 크기 중 **10 %**로 제한되며 설치 프로그램은 **1TiB** 이상의 스왑 파티션을 생성할 수 없습니다. 최대 절전 모드를 허용할 수 있는 스왑 공간을 설정하거나 스왑 파티션 크기를 시스템 스토리지 공간의 **10% 이상**으로 설정하려면 파티션 레이아웃을 수동으로 편집해야 합니다.

표 B.1. 권장되는 시스템 스왑 공간

시스템의 RAM 크기	권장되는 스왑 공간	최대 절전을 허용하는 경우 권장 스왑 공간
2GiB 미만	RAM의 두 배 크기	3배 RAM 용량
2 GiB - 8 GiB	RAM의 양과 같습니다.	RAM의 두 배 크기
8GiB - 64GiB	4GiB ~ 0.5배 RAM 용량	1.5배 RAM 용량
64GiB 이상	워크로드 종속(최소 4GiB)	Hibernation이 권장되지 않음

/boot/efi 파티션 - 권장 크기 200MiB

UEFI 기반 **AMD64**, **Intel 64** 및 **64비트 ARM**에는 **200MiB EFI** 시스템 파티션이 필요합니다. 최소 최소 크기는 **200MiB**이고 기본 크기는 **600MiB**이고, 최대 크기는 **600MiB**입니다. **BIOS** 시스템에는 **EFI** 시스템 파티션이 필요하지 않습니다.

각 범위 간의 경계(예: **2GiB**, **8GiB** 또는 **64GiB** 시스템 **RAM**이 있는 시스템)에서 선택한 스왑 공간과 하이퍼션 지원과 관련하여 재량을 행사할 수 있습니다. 시스템 리소스에서 허용하는 경우 스왑 공간을 늘리면 성능이 향상될 수 있습니다.

특히 빠른 드라이브, 컨트롤러 및 인터페이스가 있는 시스템에서 여러 스토리지 장치에 스왑 공간을 분산하면 스왑 공간 성능이 향상됩니다.

대부분의 시스템에는 필요한 최소 것보다 많은 파티션과 볼륨이 있습니다. 특정 시스템 요구에 따라 파티션을 선택합니다.




참고

- 즉시 필요한 파티션에 스토리지 용량을 할당합니다. 언제든지 여유 공간을 할당하여 발생하는 대로 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 파티션을 구성하는 방법을 잘 모르는 경우 설치 프로그램에서 제공하는 자동 기본 파티션 레이아웃을 수락합니다.

부팅 파티션 준비 - 4에서 8MiB의 권장 크기

IBM Power System 서버에 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치할 때 하드 드라이브의 첫 번째 파티션에 **PRéP** 부팅 파티션이 포함되어야 합니다. 여기에는 다른 **IBM Power Systems** 서버가 **Red Hat Enterprise Linux**를 부팅할 수 있는 **GRUB2** 부트 로더가 포함되어 있습니다.



참고

- **PowerNV** 시스템에는 **PRéP** 부트 파티션이 필요하지 않습니다.

B.5. 파티션 관련 설명

모든 시스템을 분할하는 가장 좋은 방법은 없습니다. 최적의 설정은 설치 중인 시스템을 사용하는 방법에 따라 다릅니다. 그러나 다음 팁은 필요에 맞는 최적의 레이아웃을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 예를 들어 특정 파티션이 특정 디스크에 있어야 하는 경우 특정 요구 사항이 있는 파티션을 만듭니다.
- 중요한 데이터가 포함될 수 있는 파티션 및 볼륨을 암호화하는 것이 좋습니다. 암호화는 권한이 없는 사용자가 물리적 스토리지 장치에 액세스할 수 있더라도 파티션의 데이터에 액세스하지 못하도록 합니다. 대부분의 경우 사용자 데이터가 포함된 **/home** 파티션을 암호화해야 합니다.
- 경우에 따라 **/**, **/boot** 및 **/home** 이외의 디렉토리에 대해 별도의 마운트 지점을 만드는 것이 유용할 수 있습니다. 예를 들어 **MySQL** 데이터베이스를 실행하는 서버에서 **/var/lib/mysql**에 대한 별도의 마운트 지점을 사용하면 백업에서 복원하지 않고도 다시 설치 중에 데이터베이스를 보

존할 수 있습니다. 그러나 불필요한 별도의 마운트 지점이 있으면 스토리지 관리가 더 어려워집니다.

- 일부 특수 제한 사항은 파티션 레이아웃을 배치할 수 있는 특정 디렉터리에 적용됩니다. 특히 **/boot** 디렉토리는 항상 물리 파티션에 있어야 합니다(LVM 볼륨 제외).
 - Linux를 처음 사용하는 경우 다양한 시스템 디렉토리 및 콘텐츠에 대한 정보는 [Linux Filesystem Hierarchy](#) 표준을 검토하십시오.
 - 각 커널에는 약 **60MiB**(**initrd 34MiB, 11MiB vmlinuz, 5MiB System.map**)가 필요합니다.
 - 복구 모드: **100MiB**(**initrd 76MiB, 11MiB vmlinuz, 5MiB 시스템 맵**)
 - **kdump**가 시스템에서 활성화되면 약 **40MiB**(**23MiB의 다른 initrd**)가 사용됩니다.
- 대부분의 일반적인 사용 사례에 대해 **/boot**에 대한 기본 파티션 크기 **1GiB**가 충분해야 합니다. 그러나 여러 커널 릴리스 또는 에라타 커널을 유지하려는 경우 이 파티션의 크기를 늘리는 것이 좋습니다.
- **/var** 디렉터리에는 **Apache** 웹 서버를 포함한 여러 애플리케이션에 대한 콘텐츠가 있으며, **YUM** 패키지 관리자가 다운로드한 패키지 업데이트를 임시로 저장하는 데 사용됩니다. **/var**을 포함하는 파티션 또는 볼륨에 **3GiB** 이상 있는지 확인합니다.
 - **/usr** 디렉토리는 일반적인 **Red Hat Enterprise Linux** 설치에 대부분의 소프트웨어를 보유하고 있습니다. 따라서 이 디렉터리를 포함하는 파티션 또는 볼륨은 최소 설치의 경우 **5GiB** 이상, 그래픽 환경이 있는 설치의 경우 **10GiB** 이상이어야 합니다.
 - **/usr** 또는 **/var**이 나머지 루트 볼륨과 별도로 분할된 경우 이러한 디렉터리에 부팅 중요한 구성 요소가 포함되어 있기 때문에 부팅 프로세스가 훨씬 더 복잡해집니다. 이러한 디렉터리가 **iSCSI** 드라이브 또는 **FCoE** 위치에 배치되는 경우와 같은 일부 상황에서는 시스템을 부팅할 수 없거나 전원을 끄거나 재부팅할 때 장치가 사용 중 오류가 발생할 수 있습니다.

이 제한은 **/usr** 또는 **/var**에만 적용되며, 해당 디렉터리에는 적용되지 않습니다. 예를 들어 **/var/www**에 대한 별도의 파티션은 문제 없이 작동합니다.



중요

일부 보안 정책은 관리가 더 복잡하더라도 `/usr` 및 `/var` 를 분리해야 합니다.

- LVM** 볼륨 그룹에 공간 일부를 할당되지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다. 할당되지 않은 이 공간을 사용하면 공간 요구 사항이 변경되지만 다른 볼륨에서 데이터를 제거하고자 하는 경우 유연성이 제공됩니다. 파티션의 **LVM** 썸 프로비저닝 장치 유형을 선택하여 볼륨에서 사용되지 않은 공간을 자동으로 처리할 수도 있습니다.
- XFS** 파일 시스템의 크기는 줄여들 수 없습니다. 이 파일 시스템으로 파티션이나 볼륨을 작게 만들어야 하는 경우 데이터를 백업하고 파일 시스템을 삭제한 다음 그 자리에 새로 더 작은 하나를 생성해야 합니다. 따라서 나중에 파티션 레이아웃을 변경하려는 경우 대신 **ext4** 파일 시스템을 사용해야 합니다.
- 하드 드라이브를 추가하거나 설치 후 가상 머신 하드 드라이브를 확장하여 스토리지를 확장하려는 경우 **LVM(Logical Volume Management)**을 사용합니다. **LVM**을 사용하면 새 드라이브에 물리 볼륨을 만든 다음 적합한 볼륨 그룹과 논리 볼륨에 할당할 수 있습니다. 예를 들어 시스템의 `/home` (또는 논리 볼륨에 상주하는 다른 디렉터리)을 쉽게 확장할 수 있습니다.
- 시스템의 펌웨어, 부팅 드라이브 크기 및 부팅 드라이브 디스크 레이블에 따라 **BIOS** 부팅 파티션 또는 **EFI** 시스템 파티션을 생성해야 할 수 있습니다. 시스템에 필요하지 않은 경우 그래픽 설치에서 **BIOS Boot** 또는 **EFI** 시스템 파티션을 생성할 수 없습니다. 이 경우 메뉴에서 숨겨집니다.
- 설치 후 스토리지 구성을 변경해야 하는 경우 **Red Hat Enterprise Linux** 리포지토리는 다음과 같은 여러 가지 도구를 제공합니다. 명령줄 툴을 선호하는 경우 **system-storage-manager** 를 사용해 보십시오.

추가 리소스

- IBM Z, LinuxONE 및 PAES 암호에서 dm-crypt를 사용하는 방법**

B.6. 지원되는 하드웨어 스토리지

스토리지 기술이 구성되는 방법과 **Red Hat Enterprise Linux**의 주요 버전 간에 지원되는 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

하드웨어 RAID

컴퓨터의 메인 보드 또는 연결된 컨트롤러 카드에서 제공하는 모든 **RAID** 기능은 설치 프로세스를 시작하기 전에 구성해야 합니다. 각 활성 **RAID** 어레이는 **Red Hat Enterprise Linux** 내에서 하나의 드라이브로 나타납니다.

소프트웨어 RAID

하드 드라이브가 2개 이상인 시스템에서는 **Red Hat Enterprise Linux** 설치 프로그램을 사용하여 여러 드라이브를 **Linux** 소프트웨어 **RAID** 배열로 작동할 수 있습니다. 소프트웨어 **RAID** 배열에서는 **RAID** 기능이 전용 하드웨어가 아닌 운영 체제에 의해 제어됩니다.



참고

기존 **RAID** 배열의 멤버 장치가 모두 파티션되지 않은 디스크/드라이브인 경우 설치 프로그램은 배열을 디스크로 처리하고 배열을 제거할 방법이 없습니다.

USB 디스크

설치 후 외부 **USB** 스토리지를 연결하고 구성할 수 있습니다. 대부분의 장치는 커널에 의해 인식되지만 일부 장치는 인식되지 않을 수 있습니다. 설치 중에 이러한 디스크를 구성해야 하는 경우 잠재적인 문제를 방지하기 위해 연결을 끊습니다.

NVDIMM 장치

NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line Memory Module) 장치를 스토리지로 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- **Red Hat Enterprise Linux** 버전은 7.6 이상입니다.
- 시스템의 아키텍처는 **Intel 64** 또는 **AMD64**입니다.
- 장치는 섹터 모드로 구성됩니다. **Anaconda**는 **NVDIMM** 장치를 이 모드로 재구성할 수 있습니다.
- **nd_pmem** 드라이버에서 장치를 지원해야 합니다.

다음과 같은 추가 조건에서 **NVDIMM** 장치에서 부팅할 수 있습니다.

- 시스템은 **UEFI**를 사용합니다.
- 장치는 시스템에서 사용 가능한 펌웨어 또는 **UEFI** 드라이버에서 지원해야 합니다. **UEFI** 드라이버는 장치 자체의 옵션 ROM에서 로드될 수 있습니다.
- 장치는 네임스페이스에서 사용할 수 있도록 설정해야 합니다.

부팅 중에 **NVDIMM** 장치의 높은 성능을 활용하려면 장치에 **/boot** 및 **/boot/efi** 디렉토리를 배치합니다.



참고

NVDIMM 장치의 **XIP(런타임)** 기능은 부팅 중에 지원되지 않으며 커널이 기존 메모리에 로드됩니다.

Intel BIOS RAID Sets 고려 사항

Red Hat Enterprise Linux는 **Intel BIOS RAID** 세트에 **mdraid**를 사용합니다. 이러한 세트는 부팅 프로세스 중에 자동으로 감지되며 장치 노드 경로는 여러 부팅 프로세스에서 변경될 수 있습니다. 장치 노드 경로(예: **/dev/sda**)를 파일 시스템 레이블 또는 장치 **UUID**로 교체하는 것이 좋습니다. **blkid** 명령을 사용하여 파일 시스템 레이블 및 장치 **UUID**를 찾을 수 있습니다.

부록 C. 부팅 옵션 참조

이 섹션에는 설치 프로그램의 기본 동작을 수정하는 데 사용할 수 있는 일부 부팅 옵션에 대한 정보가 포함되어 있습니다. **Kickstart** 및 고급 부팅 옵션의 경우 [RHEL 설치 프로그램용 부팅 옵션](#) 문서를 참조하십시오.

C.1. 설치 소스 부팅 옵션

이 섹션에서는 다양한 설치 소스 부팅 옵션에 대해 설명합니다.

inst.repo=

inst.repo= boot 옵션은 설치 소스, 즉 패키지 리포지토리를 제공하는 위치와 이를 설명하는 유효한 **.treeinfo** 파일을 지정합니다. 예: **inst.repo=cdrom**. **inst.repo=** 옵션의 대상은 다음 설치 미디어 중 하나여야 합니다.

- 설치 프로그램 이미지, 패키지 및 리포지토리 데이터와 유효한 **.treeinfo** 파일을 포함하는 디렉터리 구조인 설치 가능 트리
- DVD (시스템 DVD 드라이브에 물리적 디스크가 있음)
- 전체 Red Hat Enterprise Linux 설치 DVD의 ISO 이미지는 하드 드라이브 또는 시스템에서 액세스할 수 있는 네트워크 위치에 배치됩니다.

inst.repo= 부트 옵션을 사용하여 다른 형식을 사용하여 다양한 설치 방법을 구성합니다. 다음 표에는 **inst.repo=** 부트 옵션 구문에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

표 C.1. **inst.repo=** 부팅 옵션 및 설치 소스의 유형 및 형식

소스 유형	부팅 옵션 형식	소스 형식
CD/DVD 드라이브	inst.repo=cdrom:<device>	DVD를 물리적 디스크로 설치 [a]
마운트 가능한 장치 (HDD 및 USB 고착)	inst.repo=hd:<device>:/<path>	설치 DVD의 이미지 파일입니다.

소스 유형	부팅 옵션 형식	소스 형식
NFS 서버	inst.repo=nfs:[<i>options</i>:]<server>:/<path>	설치 DVD의 이미지 파일 또는 설치 DVD에 있는 디렉터리 및 파일의 전체 사본인 설치 트리입니다. ^[b]
HTTP 서버	inst.repo=http://<host>/<path>	설치 DVD에서 디렉터리 및 파일의 전체 사본인 설치 트리.
HTTPS 서버	inst.repo=https://<host>/<path>	
FTP 서버	inst.repo=ftp://<username>:<password>@<host>/<path>	
HMC	inst.repo=hmc	
[a] 장치가 꺼져 있으면 설치 프로그램은 설치 DVD가 포함된 드라이브를 자동으로 검색합니다. [b] NFS Server 옵션은 기본적으로 NFS 프로토콜 버전 3을 사용합니다. 다른 버전을 사용하려면 nfsvers=X를 <i>options</i>에 추가하고 X를 사용하려는 버전 번호로 대체합니다.		


다음과 같은 형식으로 디스크 장치 이름을 설정합니다.

- 커널 장치 이름 (예: **/dev/sda1** 또는 **sdb2**)
- 파일 시스템 레이블 (예: **LABEL= skopeo** 또는 **LABEL=RHEL8**)
- 파일 시스템 UUID (예: **UUID=8176c7bf-04ff-403a-a832-9557f94e61db**)

영숫자가 아닌 문자는 **lxNN**으로 표시되어야 합니다. 여기서 **NN**은 문자의 16진수 표현입니다. 예를 들어 **lx20**은 공백 (" ")입니다.

inst.addrepo=

inst.addrepo= boot 옵션을 사용하여 기본 리포지토리(**inst.repo=**)와 함께 다른 설치 소스로 사용할 수 있는 추가 리포지토리를 추가합니다. 부팅 중에 **inst.addrepo=** 부트 옵션을 여러 번 사용할 수 있습니다. 다음 표에는 **inst.addrepo=** 부팅 옵션 구문에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.



참고

REPO_NAME은 리포지토리의 이름이며 설치 프로세스에 필요합니다. 이러한 리포지토리는 설치 프로세스 중에만 사용되며 설치된 시스템에 설치되지 않습니다.

통합 ISO에 대한 자세한 내용은 [통합 ISO](#)를 참조하십시오.

표 C.2. 설치 소스 및 부팅 옵션 형식

설치 소스	부팅 옵션 형식	추가 정보
URL에 설치 가능한 트리	inst.addrepo=REPO_NAME, [http,https,ftp]://<host>/<path>	지정된 URL에서 설치 가능한 트리를 찾습니다.
NFS 경로에 설치 가능한 트리	inst.addrepo=REPO_NAME,nfs://<server>/<path>	지정된 NFS 경로에서 설치 가능한 트리를 찾습니다. 호스트 다음에 콜론이 필요합니다. 설치 프로그램은 RFC 2224에 따른 URL 구문 분석 대신 nfs:// 이후의 모든 항목을 마운트 명령에 직접 전달합니다.
설치 환경에 설치 가능한 트리	inst.addrepo=REPO_NAME,file:///<path>	설치 환경의 지정된 위치에서 설치할 수 있는 트리를 찾습니다. 이 옵션을 사용하려면 설치 프로그램에서 사용 가능한 소프트웨어 그룹을 로드하기 전에 리포지토리를 마운트해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 하나의 부팅 가능 ISO에 여러 리포지토리를 사용할 수 있으며, ISO에서 기본 리포지토리 및 추가 리포지토리를 모두 설치할 수 있습니다. 추가 리포지토리의 경로는 /run/install/source/REPO_ISO_PATH 입니다. 또한 Kickstart 파일의 %pre 섹션에 리포지토리 디렉토리를 마운트할 수 있습니다. 경로는 절대적이어야 하며 /로 시작해야 합니다. (예: inst.addrepo=REPO_NAME,file:///<path>)

설치 소스	부팅 옵션 형식	추가 정보
하드 드라이브	inst.addrepo=REPO_NAME,hd:<device>:<path>	지정된 <device> 파티션을 마운트하고 <path>에 지정된 ISO에서 설치합니다. <path>를 지정하지 않으면 설치 프로그램은 <device>에서 유효한 설치 ISO를 찾습니다. 이 설치 방법을 사용하려면 설치 가능한 유효한 트리가 있는 ISO가 필요합니다.


inst.stage2=

inst.stage2= 부트 옵션은 설치 프로그램의 런타임 이미지의 위치를 지정합니다. 이 옵션은 유효한 **.treeinfo** 파일이 포함된 디렉터리의 경로를 예상하고 **.treeinfo** 파일에서 런타임 이미지 위치를 읽습니다. **.treeinfo** 파일을 사용할 수 없는 경우 설치 프로그램은 **images/install.img**에서 이미지를 로드하려고 합니다.

inst.stage2 옵션을 지정하지 않으면 설치 프로그램에서 **inst.repo** 옵션으로 지정된 위치를 사용하려고 합니다.

나중에 설치 프로그램에서 설치 소스를 수동으로 지정하려면 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어, **CDN(Content Delivery Network)**을 설치 소스로 선택하려는 경우입니다. 설치 **DVD** 및 부팅 **ISO**에는 각 **ISO**에서 설치 프로그램을 부팅하는 데 적합한 **inst.stage2** 옵션이 이미 포함되어 있습니다.

설치 소스를 지정하려면 대신 **inst.repo=** 옵션을 사용합니다.

**참고**

기본적으로 **inst.stage2=** 부트 옵션은 설치 미디어에서 사용되며 특정 레이블로 설정됩니다(예: **inst.stage2=hd:LABEL=RHEL-x-0-BaseOS-x86_64**). 런타임 이미지가 포함된 파일 시스템의 기본 레이블을 수정하거나 사용자 지정 프로시저를 사용하여 설치 시스템을 부팅하는 경우 **inst.stage2=** 부팅 옵션이 올바른 값으로 설정되어 있는지 확인합니다.

inst.noverifyssl

inst.noverifyssl 부팅 옵션을 사용하여 설치 프로그램이 추가 **Kickstart** 리포지토리를 제외하고 모든 **HTTPS** 연결에 대한 **SSL** 인증서를 확인하지 않도록 합니다. 여기서 **--noverifyssl**을 리포지토리 별로 설정할 수 있습니다.

예를 들어 원격 설치 소스가 자체 서명된 **SSL** 인증서를 사용하는 경우 **inst.noverifyssl** 부팅 옵션을 사용하면 설치 프로그램이 **SSL** 인증서를 확인하지 않고 설치를 완료할 수 있습니다.

inst.stage2=를 사용하여 소스를 지정할 때의 예

```
inst.stage2=https://hostname/path_to_install_image/ inst.noverifyssl
```

inst.repo=를 사용하여 소스를 지정할 때의 예

```
inst.repo=https://hostname/path_to_install_repository/ inst.noverifyssl
```

inst.stage2.all

inst.stage2.all 부팅 옵션을 사용하여 여러 **HTTP**, **HTTPS** 또는 **FTP** 소스를 지정합니다. **inst.stage2=** 부팅 옵션을 **inst.stage2.all** 옵션과 함께 여러 번 사용하여 성공할 때까지 소스에서 이미지를 순차적으로 가져올 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
inst.stage2.all
inst.stage2=http://hostname1/path_to_install_tree/
inst.stage2=http://hostname2/path_to_install_tree/
inst.stage2=http://hostname3/path_to_install_tree/
```

inst.dd=

inst.dd= 부팅 옵션은 설치 중에 드라이버 업데이트를 수행하는 데 사용됩니다. 설치 중에 드라이버를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [고급 RHEL 8 설치](#) 문서를 참조하십시오.

inst.repo=hmc

이 옵션은 외부 네트워크 설정 요구 사항을 제거하고 설치 옵션을 확장합니다. 바이너리 **DVD**에서 부팅할 때 설치 프로그램에서 추가 커널 매개 변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다. **DVD**를 설치 소스로 설정하려면 **inst.repo=hmc** 옵션을 커널 매개 변수에 추가합니다. 그러면 설치 프로그램에서 지원 요소(**SE**) 및 하드웨어 관리 콘솔(**HMC**) 파일 액세스를 활성화하고, **DVD**에서 **stage2** 이미지를 가져온 다음 소프트웨어 선택을 위해 **DVD**의 패키지에 액세스할 수 있습니다.

inst.proxy=


inst.proxy= 부팅 옵션은 **HTTP, HTTPS** 및 **FTP** 프로토콜에서 설치를 수행할 때 사용됩니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
[PROTOCOL://][USERNAME[:PASSWORD]@]HOST[:PORT]
```

inst.nosave=

inst.nosave= boot 옵션을 사용하여 설치된 시스템에 저장되지 않은 설치 로그 및 관련 파일(예: **input_ks,output_ks,all_ks,logs** 및 **all**)을 제어합니다. 여러 값을 쉼표로 구분하여 결합할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
inst.nosave=Input_ks,logs
```



참고

inst.nosave 부팅 옵션은 로그 및 입력/출력 **Kickstart** 결과와 같은 **Kickstart %post** 스크립트에서 제거할 수 없는 설치된 시스템의 파일을 제외하는 데 사용됩니다.

input_ks

입력 **Kickstart** 결과를 저장하는 기능을 비활성화합니다.

output_ks

설치 프로그램에서 생성된 출력 **Kickstart** 결과를 저장하는 기능을 비활성화합니다.

all_ks

입력 및 출력 **Kickstart** 결과를 저장하는 기능을 비활성화합니다.

logs

모든 설치 로그를 저장하는 기능을 비활성화합니다.

all

모든 **Kickstart** 결과 및 모든 로그를 저장하는 기능을 비활성화합니다.

inst.multilib

inst.multilib 부팅 옵션을 사용하여 **DNF**의 **multilib_policy**를 **best**가 아닌 **all**로 설정합니다.

inst.memcheck

inst.memcheck 부팅 옵션은 설치를 완료하는 데 충분한 **RAM**이 있는지 확인하는 검사를 수행합니다. **RAM**이 충분하지 않으면 설치 프로세스가 중지됩니다. 설치 중에 시스템 점검은 대략적이고 메모리 사용은 패키지 선택, 사용자 인터페이스(예: 그래픽 또는 텍스트) 및 기타 매개 변수에 따라 달라집니다.

inst.nomemcheck

inst.nomemcheck 부팅 옵션은 설치를 완료하기에 충분한 **RAM**이 있는지 확인하기 위해 검사를 수행하지 않습니다. 최소 메모리 용량이 권장되지 않는 메모리보다 적은 설치를 시도하면 설치 프로세스가 실패할 수 있습니다.

C.2. 네트워크 부팅 옵션

로컬 이미지에서 부팅하지 않고 네트워크를 통해 이미지를 부팅해야 하는 경우 다음 옵션을 사용하여 네트워크 부팅을 사용자 지정할 수 있습니다.



참고

dracut 툴을 사용하여 네트워크를 초기화합니다. **dracut** 옵션 전체 목록은 **dracut.cmdline(7)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

ip=

ip= boot 옵션을 사용하여 하나 이상의 네트워크 인터페이스를 구성합니다. 여러 인터페이스를 구성하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 각 인터페이스에 한 번 **ip** 옵션을 여러 번 사용합니다. 이렇게 하려면 **rd.neednet=1** 옵션을 사용하고 **bootdev** 옵션을 사용하여 기본 부팅 인터페이스를 지정합니다.
- **ip** 옵션을 한 번 사용한 다음 **Kickstart**를 사용하여 추가 인터페이스를 설정합니다. 이 옵션에는 여러 다른 형식을 사용할 수 있습니다. 다음 테이블에는 가장 일반적인 옵션에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

다음 표에서는 다음을 수행합니다.

- **ip** 매개 변수는 클라이언트 **IP** 주소를 지정하고 대괄호(예: **[2001:db8::99]**)가 필요합니다.

- **gateway** 매개 변수는 기본 게이트웨이입니다. **IPv6** 주소도 허용됩니다.
- **netmask** 매개 변수는 사용할 넷마스크입니다. 전체 넷마스크(예: **255.255.255.0**) 또는 접두사(예: **64**)일 수 있습니다.
- **hostname** 매개 변수는 클라이언트 시스템의 호스트 이름입니다. 이 매개변수는 선택 사항입니다.

표 C.3. 네트워크 인터페이스를 구성하기 위한 부팅 옵션 형식

부팅 옵션 형식	구성 방법
ip=method	인터페이스 자동 설정
ip=interface:method	특정 인터페이스의 자동 설정
ip=ip::gateway:netmask:hostname:interface:none	정적 구성
ip=ip::gateway:netmask:hostname:interface:method:mtu	덮어쓰기를 사용하는 특정 인터페이스의 자동 구성

자동 인터페이스에 대한 설정 방법

재정의를 사용하여 특정 인터페이스의 자동 구성은 **dhcp** 와 같은 지정된 자동 구성 방법을 사용하여 인터페이스를 엽니다. 그러나 자동으로 가져온 **IP** 주소, 게이트웨이, 넷마스크, 호스트 이름 또는 기타 지정된 매개 변수를 덮어씁니다. 모든 매개변수는 선택 사항이므로 재정의할 매개 변수만 지정합니다.

method 매개변수는 다음 중 하나일 수 있습니다.

DHCP

dhcp

IPv6 DHCP

dhcp6

IPv6 자동 구성

auto6

iSCSI 부팅 펌웨어 테이블(ibft)**ibft****참고**

- **ip** 옵션을 지정하지 않고 **inst.ks=http://host/path** 와 같은 네트워크 액세스 권한이 필요한 부팅 옵션을 사용하는 경우 **ip=dhcp..**
- **iSCSI** 대상에 자동으로 연결하려면 **ip=ibft** 부팅 옵션을 사용하여 대상에 액세스하기 위해 네트워크 장치를 활성화합니다.

nameserver=

nameserver= 옵션은 이름 서버의 주소를 지정합니다. 이 옵션을 여러 번 사용할 수 있습니다.

**참고**

ip= 매개 변수에는 대괄호가 필요합니다. 그러나 **IPv6** 주소는 대괄호로 묶지 않습니다. **IPv6** 주소에 사용할 올바른 구문의 예는 **nameserver=2001:db8::1**입니다.

bootdev=

bootdev= 옵션은 부팅 인터페이스를 지정합니다. **ip** 옵션을 두 개 이상 사용하는 경우 이 옵션이 필요합니다.

ifname=

ifname= 옵션은 지정된 **MAC** 주소가 있는 네트워크 장치에 인터페이스 이름을 할당합니다. 이 옵션을 여러 번 사용할 수 있습니다. 구문은 **ifname=interface:MAC**입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.



ifname=eth0:01:23:45:67:89:ab

**참고**

ifname= 옵션은 설치 중에 사용자 지정 네트워크 인터페이스 이름을 설정하는 유일한 방법입니다.

inst.dhcpclass=

inst.dhcpclass= 옵션은 **DHCP** 공급업체 클래스 식별자를 지정합니다. **dhcpcd** 서비스는 이 값을 **vendor-class-identifier**로 확인합니다. 기본값은 **anaconda-\$(uname -srm)**입니다.

inst.waitfornet=

inst.waitfornet=SECONDS 부팅 옵션을 사용하면 설치 시스템이 설치 전에 네트워크 연결을 기다릴 수 있습니다. **SECONDS** 인수에서 제공되는 값은 시간 초과 전에 네트워크 연결을 대기하고 네트워크 연결이 존재하지 않는 경우에도 설치 프로세스를 계속할 때까지 대기하는 최대 시간을 지정합니다.

vlan=

vlan= 옵션을 사용하여 지정된 이름의 지정된 인터페이스에서 **VLAN(Virtual LAN)** 장치를 구성합니다. 구문은 **vlan=name:interface**입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
vlan=vlan5:enp0s1
```

이렇게 하면 **enp0s1** 인터페이스에서 **vlan5** 라는 **VLAN** 장치가 구성됩니다. 이름은 다음 형식을 사용할 수 있습니다.

- **VLAN_PLUS_VID: vlan0005**
- **VLAN_PLUS_VID_NO_PAD: vlan5**
- **DEV_PLUS_VID: enp0s1.0005**
- **DEV_PLUS_VID_NO_PAD: enp0s1.5**

bond=

bond= 옵션을 사용하여 **bond=name[:interfaces][:options]** 구문을 사용하여 본딩 장치를 구성합니다. **name**을 본딩 장치 이름으로, 인터페이스를 쉼표로 구분된 물리(**Ethernet**) 인터페이스로, 옵션을 쉼표로 구분된 본딩 옵션 목록으로 교체합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
bond=bond0:enp0s1,enp0s2:mode=active-backup,tx_queues=32,downdelay=5000
```

사용 가능한 옵션 목록을 보려면 **modinfo** 본딩 명령을 실행합니다.

team=

team= 옵션을 사용하여 **team=name:interfaces** 구문으로 팀 장치를 구성합니다. **name** 을 팀 장치의 원하는 이름으로 바꾸고, 팀 장치에서 기본 인터페이스로 사용할 이름을 쉼표로 구분된 물리적(Ethernet) 장치로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
team=team0:enp0s1,enp0s2
```



중요

bridge=

bridge= 옵션을 사용하여 **bridge=name:interfaces** 구문을 사용하여 브리지 장치를 구성합니다. **name** 을 브리지 장치 및 **interfaces** 의 원하는 이름으로 교체하고, 브릿지 장치에서 기본 인터페이스로 사용할 물리적(Ethernet) 장치 목록을 쉼표로 구분한 목록으로 바꿉니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
bridge=bridge0:enp0s1,enp0s2
```

추가 리소스



[네트워킹 구성 및 관리](#)

C.3. 콘솔 부팅 옵션

이 섹션에서는 콘솔의 부팅 옵션, 모니터 디스플레이 및 키보드를 구성하는 방법을 설명합니다.

console=

console= 옵션을 사용하여 기본 콘솔로 사용할 장치를 지정합니다. 예를 들어 첫 번째 직렬 포트에서 콘솔을 사용하려면 **console=ttyS0** 을 사용합니다. **console=** 인수를 사용하면 텍스트 UI로 설치가 시작됩니다. **console=** 옵션을 여러 번 사용해야 하는 경우 지정된 모든 콘솔에 부팅 메시지가 표시됩니다. 그러나 설치 프로그램은 마지막 지정된 콘솔만 사용합니다. 예를 들어 **console=ttyS0 console=ttyS1** 을 지정하면 설치 프로그램에서 **ttyS1** 을 사용합니다.

inst.lang=

설치 중에 사용할 언어를 설정하려면 **inst.lang=** 옵션을 사용합니다. 로케일 목록을 보려면 **locale -a | grep _** 또는 **localectl list-locales | grep _** 명령을 입력합니다.

inst.singlelang

inst.singlelang 옵션을 사용하여 단일 언어 모드로 설치하면 설치 언어 및 언어 지원 구성에 사용할 가능한 대화형 옵션이 없습니다. **inst.lang** 부팅 옵션 또는 **lang Kickstart** 명령을 사용하여 언어를 지정하는 경우 해당 언어가 사용됩니다. 언어를 지정하지 않으면 설치 프로그램의 기본값은 **en_US.UTF-8**입니다.

inst.geoloc=

설치 프로그램에서 **inst.geoloc=** 옵션을 사용하여 위치 사용을 구성합니다. **Geolocation**은 언어 및 시간대를 사전 설정하는 데 사용되며 **inst.geoloc=value** 구문을 사용합니다. **value**는 다음 매개변수 중 하나일 수 있습니다.

- **geolocation: inst.geoloc=0**을 비활성화합니다.
- **Fedora GeoIP API 사용: inst.geoloc=provider_fedora_geoip**
- **Hostip.info GeoIP API 사용: inst.geoloc=provider_hostip**

inst.geoloc= 옵션을 지정하지 않으면 기본 옵션은 **provider_fedora_geoip**입니다.

inst.keymap=

inst.keymap= 옵션을 사용하여 설치에 사용할 키보드 레이아웃을 지정합니다.

inst.cmdline

inst.cmdline 옵션을 사용하여 설치 프로그램이 명령줄 모드에서 실행되도록 합니다. 이 모드는 상호 작용을 허용하지 않으며 **Kickstart** 파일 또는 명령줄의 모든 옵션을 지정해야 합니다.

inst.graphical

inst.graphical 옵션을 사용하여 설치 프로그램이 그래픽 모드에서 실행되도록 합니다. 그래픽 모드가 기본값입니다.

inst.text

inst.text 옵션을 사용하여 설치 프로그램이 그래픽 모드 대신 텍스트 모드에서 실행되도록 합니다.

inst.noninteractive

비대화형 모드에서 설치 프로그램을 실행하려면 **inst.noninteractive** 부팅 옵션을 사용합니다. 비

대화형 모드에서는 사용자 상호 작용이 허용되지 않으며, **inst.nointeractive** 옵션을 그래픽 또는 텍스트 설치와 함께 사용할 수 있습니다. 텍스트 모드에서 **inst.noninteractive** 옵션을 사용하면 **inst.cmdline** 옵션과 동일하게 작동합니다.

inst.resolution=

inst.resolution= 옵션을 사용하여 그래픽 모드에서 화면 해상도를 지정합니다. 형식은 **NxM**입니다. 여기서 **N**은 화면 너비이고 **M**은 화면 높이(px)입니다. 지원되는 가장 낮은 해상도는 **1024x768**입니다.

inst.vnc

inst.vnc 옵션을 사용하여 **VNC(Virtual Network Computing)**를 사용하여 그래픽 설치를 실행합니다. 설치 프로그램과 상호 작용하려면 **VNC** 클라이언트 애플리케이션을 사용해야 합니다. **VNC** 공유가 활성화되면 여러 클라이언트가 연결할 수 있습니다. **VNC**를 사용하여 설치된 시스템은 텍스트 모드에서 시작됩니다.

inst.vncpassword=

설치 프로그램에서 사용하는 **VNC** 서버에서 암호를 설정하려면 **inst.vncpassword=** 옵션을 사용합니다.

inst.vncconnect=

inst.vncconnect= 옵션을 사용하여 지정된 호스트 위치에서 수신 대기 중인 **VNC** 클라이언트에 연결합니다(예: **inst.vncconnect=<host>[:<port>]** 기본 포트는 **5900**입니다. **vncviewer -listen** 명령을 입력하여 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

inst.xdriver=

inst.xdriver= 옵션을 사용하여 설치 중 및 설치된 시스템에서 모두 사용할 **X** 드라이버 이름을 지정합니다.

inst.usefbx

inst.usefbx 옵션을 사용하여 하드웨어별 드라이버 대신 프레임 버퍼 **X** 드라이버를 사용하도록 설치 프로그램에 메시지를 표시합니다. 이 옵션은 **inst.xdriver=fbdev** 옵션과 동일합니다.

modprobe.blacklist=

modprobe.blacklist= 옵션을 사용하여 하나 이상의 드라이버를 차단 목록에 표시하거나 완전히 비활성화합니다. 이 옵션을 사용하지 않도록 설정하는 드라이버(mods)는 설치가 시작될 때 로드할 수 없습니다. 설치가 완료되면 설치된 시스템에서 이러한 설정을 유지합니다. **blacklisted** 드라이버 목록은 **/etc/modprobe.d/** 디렉토리에서 찾을 수 있습니다. 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 여러 드라이버를 비활성화합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.


```
modprobe.blacklist=ahci,firewire_ohci
```

inst.xtimeout=

inst.xtimeout= 옵션을 사용하여 X 서버를 시작하는 데 시간 초과를 초 단위로 지정합니다.

inst.sshd

SSH를 사용하여 시스템에 연결하고 설치 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 **inst.sshd** 옵션을 사용하여 설치 중에 **sshd** 서비스를 시작합니다. **SSH**에 대한 자세한 내용은 **ssh(1)** 도움말 페이지를 참조하십시오. 기본적으로 **sshd** 옵션은 **64비트 IBM Z** 아키텍처에서만 자동으로 시작됩니다. 다른 아키텍처에서 **inst.sshd** 옵션을 사용하지 않는 경우 **sshd**가 시작되지 않습니다.



참고

설치하는 동안 **root** 계정에는 기본적으로 암호가 없습니다. **sshpw Kickstart** 명령을 사용하여 설치 중에 **root** 암호를 설정할 수 있습니다.

inst.kdump_addon=

inst.kdump_addon= 옵션을 사용하여 설치 프로그램에서 **Kdump** 구성 화면(add-on)을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 화면은 기본적으로 활성화되어 있습니다. **inst.kdump_addon=off**를 사용하여 비활성화합니다. 애드온을 비활성화하면 그래픽 및 텍스트 기반 인터페이스의 **Kdump** 화면과 **%addon com_redhat_kdump Kickstart** 명령이 비활성화됩니다.

C.4. 디버그 부팅 옵션

이 섹션에서는 문제를 디버깅할 때 사용할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.

inst.rescue

inst.rescue 옵션을 사용하여 시스템 진단 및 수정에 필요한 복구 환경을 실행합니다. 예를 들어 **복구 모드에서 파일 시스템을 복구**할 수 있습니다.

inst.updates=

inst.updates= 옵션을 사용하여 설치 중에 적용할 **updates.img** 파일의 위치를 지정합니다. **updates.img** 파일은 여러 소스 중 하나에서 파생될 수 있습니다.

표 C.4. updates.img 파일 소스

소스	설명	예제
----	----	----

소스	설명	예제
네트워크에서 업데이트	updates.img 의 네트워크 위치를 지정합니다. 설치 트리를 수정할 필요가 없습니다. 이 방법을 사용하려면 inst.updates 를 포함하도록 커널 명령행을 편집합니다.	inst.updates=http://website.com/path/to/updates.img.
디스크 이미지에서 업데이트	플로피 드라이브 또는 USB 키에 updates.img 를 저장합니다. 이는 ext2 파일 시스템 유형의 updates.img 에서만 수행할 수 있습니다. 이미지 내용을 플로피 드라이브에 저장하려면 플로피 디스크를 삽입하고 명령을 실행합니다.	DD if=updates.img of=/dev/fd0 bs=72k count=20. USB 키 또는 플래시 미디어를 사용하려면 /dev/fd0 을 USB 플래시 드라이브의 장치 이름으로 교체합니다.
설치 트리에서 업데이트	CD, 하드 드라이브, HTTP 또는 FTP 설치를 사용하는 경우 모든 설치가 .img 파일을 감지할 수 있도록 updates.img 를 설치 트리에 저장합니다. 파일 이름은 updates.img 여야 합니다.	NFS 설치의 경우 파일을 images/ 디렉터리에 저장하거나 RHupdates/ 디렉터리에 저장합니다.

inst.loglevel=

inst.loglevel= 옵션을 사용하여 터미널에 기록된 최소 메시지 수준을 지정합니다. 이 옵션은 터미널 로깅에만 적용됩니다. 로그 파일에는 항상 모든 수준의 메시지가 포함됩니다. 이 옵션에 대한 가능한 값은 가장 낮은 수준의 최고 수준입니다.

- **debug**
- **info**
- **경고**
- **error**
- **심각**

기본값은 **info** 입니다. 즉, 기본적으로 로깅 터미널은 **info** 에서 중요한 까지의 메시지를 표시합니다.

inst.syslog=

설치가 시작될 때 지정된 호스트의 **syslog** 프로세스로 로그 메시지를 보냅니다. 들어오는 연결을 허용하도록 원격 **syslog** 프로세스가 구성된 경우에만 **inst.syslog=** 를 사용할 수 있습니다.

inst.virtio-log=

inst.virtio-log= 옵션을 사용하여 로그 전달에 사용할 **virtio** 포트(**/dev/virtio-ports/name**에서 문자 장치)를 지정합니다. 기본값은 **org.fedoraproject.anaconda.log.0** 입니다.

inst.zram=

설치 중에 **zRAM** 스왑의 사용을 제어합니다. 옵션은 시스템 **RAM** 내에 압축된 블록 장치를 만들고 하드 드라이브를 사용하는 대신 스왑 공간에 사용합니다. 이 설정을 사용하면 설치 프로그램을 사용할 수 있는 메모리로 실행하고 설치 속도를 향상시킬 수 있습니다. 다음 값을 사용하여 **inst.zram=** 옵션을 구성할 수 있습니다.

- **inst.zram=1**에서 시스템 메모리 크기에 관계없이 **zRAM** 스왑을 활성화합니다. 기본적으로 **zRAM**의 스왑은 **2GiB** 이하의 **RAM**이 있는 시스템에서 활성화됩니다.
- **inst.zram=0**에서 시스템 메모리 크기에 관계없이 **zRAM** 스왑을 비활성화합니다. 기본적으로 **zRAM**의 스왑은 **2GiB** 이상의 메모리가 있는 시스템에서 비활성화되어 있습니다.

rd.live.ram

images/install.img 의 2단계 이미지를 **RAM**에 복사합니다. 이렇게 하면 이미지 크기에 필요한 메모리가 증가하며 일반적으로 **400~800MB** 사이입니다.

inst.nokill

치명적인 오류가 발생하거나 설치 프로세스가 끝나면 설치 프로그램이 재부팅되지 않도록 합니다. 재부팅 시 손실되는 설치 로그를 캡처하여 사용합니다.

inst.noshell

설치하는 동안 터미널 세션 **2(tty2)**의 셸을 방지합니다.

inst.notmux

설치 중에 **tmux**를 사용하지 않도록 합니다. 출력은 터미널 제어 문자 없이 생성되며 대화형이 아닌 용도로 사용됩니다.

inst.remotelog=

TCP 연결을 사용하여 모든 로그를 원격 호스트:port 로 보냅니다. 리스너가 없고 설치가 정상적으로 진행되면 연결이 중단됩니다.

C.5. 스토리지 부팅 옵션

이 섹션에서는 스토리지 장치에서 부팅을 사용자 지정하기 위해 지정할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.

inst.nodmraid

dmraid 지원을 비활성화합니다.



주의

이 옵션을 주의해서 사용하십시오. 펌웨어 **RAID** 배열의 일부로 잘못 식별되는 디스크가 있는 경우 **dmraid** 또는 **wipefs** 와 같은 적절한 도구를 사용하여 제거해야 하는 오래된 **RAID** 메타데이터가 있을 수 있습니다.

inst.nompath

다중 경로 장치 지원을 비활성화합니다. 일반 블록 장치를 다중 경로 장치로 잘못 식별하는 **false-positive**가 있는 경우에만 이 옵션을 사용합니다.



주의

이 옵션을 주의해서 사용하십시오. 다중 경로 하드웨어에 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 옵션을 사용하여 다중 경로 장치의 단일 경로에 설치하는 것은 지원되지 않습니다.

inst.gpt

설치 프로그램이 **MBR(Master Boot Record)**이 아닌 **GUID** 파티션 테이블(**GPT**)에 파티션 정보를 설치하도록 강제 적용합니다. 이 옵션은 **BIOS** 호환성 모드에 있지 않는 한 **UEFI** 기반 시스템에서 유효하지 않습니다. 일반적으로 **BIOS** 기반 시스템 및 **BIOS** 호환성 모드의 **UEFI** 기반 시스템은 디스

크 크기가 2^{32} 섹터이거나 큰 경우 파티션 정보를 저장하기 위해 **DASD** 스키마를 사용하려고 합니다. 디스크 섹터는 일반적으로 크기가 512바이트이므로 일반적으로 2TiB와 동일합니다. **inst.gpt** 부팅 옵션을 사용하면 **GPT**를 더 작은 디스크에 쓸 수 있습니다.

C.6. 더 이상 사용되지 않는 부팅 옵션

이 섹션에서는 더 이상 사용되지 않는 부팅 옵션에 대해 설명합니다. 이러한 옵션은 설치 프로그램에서 계속 허용되지만 더 이상 사용되지 않으며 향후 **Red Hat Enterprise Linux** 릴리스에서 제거될 예정입니다.

method

방법 옵션은 **inst.repo**의 별칭입니다.

DNS

dns 대신 **nameserver**를 사용합니다. 이름 서버는 쉼표로 구분된 목록을 허용하지 않습니다. 대신 여러 이름 서버 옵션을 사용하십시오.

넷마스크, 게이트웨이, 호스트 이름

넷마스크, 게이트웨이, 호스트 이름 옵션은 **ip** 옵션의 일부로 제공됩니다.

ip=bootif

PXE 제공 **BOOTIF** 옵션이 자동으로 사용되므로 **ip=bootif**를 사용할 필요가 없습니다.

ksdevice

표 C.5. ksdevice 부팅 옵션의 값

값	정보
존재하지 않음	해당 없음
ksdevice=link	이 옵션으로 무시한 것은 기본 동작과 동일합니다.
ksdevice=bootif	BOOTIF= 가 있는 경우 이 옵션이 기본값으로 무시됨
ksdevice=ibft	ip=ibft 로 교체했습니다. 자세한 내용은 ip 를 참조하십시오.
ksdevice=<MAC>	BOOTIF=\${MAC}/:-} 로 교체
ksdevice=<DEV>	bootdev 로 교체

C.7. 제거된 부팅 옵션

이 섹션에는 **Red Hat Enterprise Linux**에서 제거된 부팅 옵션이 포함되어 있습니다.



참고

dracut 은 고급 부팅 옵션을 제공합니다. **dracut** 에 대한 자세한 내용은 **dracut.cmdline(7)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

askmethod, asknetwork

initramfs 는 완전히 비대화형이므로 **askmethod** 및 **asknetwork** 옵션이 제거되었습니다. **inst.repo** 를 사용하거나 적절한 네트워크 옵션을 지정합니다.

블랙리스트, nofirewire

이제 **modprobe** 옵션이 커널 모듈 차단을 처리합니다. **modprobe.blacklist=<mod1>,<mod2>** 를 사용합니다. **modprobe.blacklist=firewire_ohci** 를 사용하여 **firewire** 모듈을 차단 목록에 추가할 수 있습니다.

inst.headless=

headless= 옵션은 디스플레이 하드웨어가 없는 시스템에서 설치 중인 시스템에 표시 하드웨어를 찾을 필요가 없도록 지정했습니다.

inst.decorated

inst.decorated 옵션은 장식된 창에 그래픽 설치를 지정하는 데 사용되었습니다. 기본적으로 이 창은 장식되지 않으므로 제목 표시줄, 크기 조정 컨트롤 등이 없습니다. **By default, the window is not decorated, so it doesn't have a title bar, resize controls, and so on.** 이 옵션은 더 이상 필요하지 않았습니다.

repo=nfsiso

inst.repo=nfs: 옵션을 사용합니다.

serial

console=ttyS0 옵션을 사용합니다.

업데이트

inst.updates 옵션을 사용합니다.

ESSID, wepkey, wpakey

dracut은 무선 네트워킹을 지원하지 않습니다.

ethtool

이 옵션은 더 이상 필요하지 않았습니다.

gdb

dracut 기반 **initramfs** 디버깅에 사용할 수 있는 많은 옵션이 있기 때문에 이 옵션이 제거되었습니다.

inst.mediacheck

dracut 옵션 **rd.live.check** 옵션을 사용합니다.

ks=floppy

inst.ks=hd:<device> 옵션을 사용합니다.

표시

UI의 원격 디스플레이는 **inst.vnc** 옵션을 사용합니다.

utf8

기본 **TERM** 설정이 예상대로 작동하므로 이 옵션이 더 이상 필요하지 않았습니다.

noipv6

ipv6는 커널에 빌드되며 설치 프로그램에서 제거할 수 없습니다. **ipv6.disable=1** 을 사용하여 **ipv6**를 비활성화할 수 있습니다. 이 설정은 설치된 시스템에서 사용합니다.

upgradeany

설치 프로그램이 더 이상 업그레이드를 처리하지 않기 때문에 이 옵션이 더 이상 필요하지 않았습니다.

부록 D. 서브스크립션 서비스 변경

서브스크립션을 관리하려면 **Red Hat Subscription Management Server** 또는 **Red Hat Satellite Server**를 사용하여 **RHEL** 시스템을 등록할 수 있습니다. 필요한 경우 나중에 서브스크립션 서비스를 변경할 수 있습니다. 등록된 서브스크립션 서비스를 변경하려면 현재 서비스에서 시스템을 등록 취소하고 새 서비스에 등록합니다.

이 섹션에서는 **Red Hat Subscription Management Server** 및 **Red Hat Satellite Server**에서 **RHEL** 시스템을 등록 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

다음 중 하나를 사용하여 시스템을 등록했습니다.

- **Red Hat Subscription Management Server**
- **Red Hat Satellite Server**



참고

시스템 업데이트를 받으려면 관리 서버 중 하나를 사용하여 시스템을 등록합니다.

D.1. 서브스크립션 관리 서버에서 등록 취소

이 섹션에서는 명령줄 및 **Subscription Manager** 사용자 인터페이스를 사용하여 **Red Hat Subscription Management Server**에서 **RHEL** 시스템을 등록 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

D.1.1. 명령줄을 사용하여 등록 취소

unregister 명령을 사용하여 **Red Hat Subscription Management Server**에서 **RHEL** 시스템을 등록 취소합니다.

절차

1. 추가 매개 변수 없이 **unregister** 명령을 **root** 사용자로 실행합니다.

subscription-manager unregister

2.

메시지가 표시되면 루트 암호를 입력합니다.

시스템이 **Subscription Management Server**에서 등록되지 않으며 '시스템이 현재 등록되지 않았습
니다.' 상태는 **Register** (등록) 버튼이 활성화된 상태로 표시됩니다.



참고

중단없는 서비스를 계속 유지하려면 관리 서비스 중 하나를 사용하여 시스템을 다시 등록합니다. 관리 서비스에 시스템을 등록하지 않으면 시스템 업데이트를 수신하지 못할 수 있습니다. 시스템 등록에 대한 자세한 내용은 [명령줄을 사용하여 시스템 등록](#)을 참조하십시오.

추가 리소스



[Red Hat Subscription Manager 사용 및 구성](#)

D.1.2. Subscription Manager 사용자 인터페이스를 사용하여 등록 취소

이 섹션에서는 **Subscription Manager** 사용자 인터페이스를 사용하여 **Red Hat Subscription Management Server**에서 **RHEL** 시스템을 등록 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

절차

1.

시스템에 로그인합니다.

2.

창의 왼쪽 상단에서 **활동** 을 클릭합니다.

3.

메뉴 옵션에서 **Show Applications** (애플리케이션 표시) 아이콘을 클릭합니다.

4.

Red Hat Subscription Manager 아이콘을 클릭하거나 **Red Hat Subscription Manager** 를 검색에 입력합니다.

5.

인증 필수 대화 상자에 관리자 암호를 입력합니다. 서브스크립션 창이 표시되고 **Subscription, System Purpose**, 설치된 제품의 현재 상태가 표시됩니다. 등록되지 않은 제품에

는 빨간색 X가 표시됩니다.



참고

시스템에서 권한 있는 작업을 수행하려면 인증이 필요합니다.

6.

등록 취소 버튼을 클릭합니다.

시스템이 **Subscription Management Server**에서 등록되지 않으며 '시스템이 현재 등록되지 않았습
니다.' 상태는 **Register** (등록) 버튼이 활성화된 상태로 표시됩니다.



참고

중단없는 서비스를 계속 유지하려면 관리 서비스 중 하나를 사용하여 시스템을 다시
등록합니다. 관리 서비스에 시스템을 등록하지 않으면 시스템 업데이트를 수신하지 못할
수 있습니다. 시스템 등록에 대한 자세한 내용은 [Subscription Manager 사용자 인터페이
스를 사용하여 시스템 등록을 참조하십시오.](#)

추가 리소스



[Red Hat Subscription Manager 사용 및 구성](#)

D.2. SATELLITE 서버에서 등록 취소

Satellite Server에서 **Red Hat Enterprise Linux** 시스템 등록을 취소하려면 **Satellite Server**에서 시스
템을 제거합니다.


자세한 내용은 **Satellite Server** 에서 **호스트 관리 가이드의 Red Hat Satellite에서 호스트 제거 설명서**
를 참조하십시오.

부록 E. 설치 프로그램의 iSCSI 디스크

Red Hat Enterprise Linux 설치 관리자는 다음 두 가지 방법으로 iSCSI 디스크를 검색하고 로그인할 수 있습니다.

•

설치 프로그램이 시작되면 시스템의 BIOS 또는 애드온 부팅 롬이 iSCSI에서 부팅할 수 있는 시스템에 대한 BIOS 확장인 iSCSI 부팅 펌웨어 테이블(iBFT)을 지원하는지 확인합니다. BIOS가 iBFT를 지원하는 경우 설치 프로그램은 BIOS에서 구성된 부팅 디스크에 대한 iSCSI 대상 정보를 읽고 이 대상에 로그인하여 설치 대상으로 사용할 수 있도록 합니다.



중요

iSCSI 대상에 자동으로 연결하려면 네트워크 장치를 활성화하여 대상에 액세스합니다. 이렇게 하려면 `ip=ibft` 부팅 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 [네트워크 부팅 옵션](#)을 참조하십시오.

•

설치 프로그램의 그래픽 사용자 인터페이스에서 iSCSI 대상을 수동으로 검색하고 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 장치 구성](#)을 참조하십시오.



중요

이 방법을 사용하여 수동으로 추가한 iSCSI 대상에 /boot 파티션을 배치할 수 없습니다. - iBFT에서 사용하도록 /boot 파티션이 포함된 iSCSI 대상을 구성해야 합니다. 그러나 설치된 시스템이 펌웨어 iBFT 이외의 방법으로 제공한 iSCSI에서 부팅해야 하는 경우(예: iPXE 사용) `inst.nonibftiscsiboot` 설치 프로그램 부팅 옵션을 사용하여 /boot 파티션 제한을 제거할 수 있습니다.

설치 프로그램에서 `iscsiadm` 을 사용하여 iSCSI 대상을 찾아서 로그인하는 동안 `iscsiadm` iSCSI 데이터베이스에 이러한 대상에 대한 모든 정보를 자동으로 저장합니다. 그러면 설치 프로그램이 이 데이터베이스를 설치된 시스템에 복사하고 루트 파티션에 사용되지 않는 iSCSI 대상을 표시하므로 시스템이 시작될 때 자동으로 로그인할 수 있습니다. 루트 파티션이 iSCSI 대상에 배치되면 `initrd`는 이 대상에 로그인하고 설치 프로그램에 동일한 대상에 여러 번 로그인하지 못하도록 이 대상을 시작하는 스크립트에 포함되지 않습니다.

부록 F. 문제 해결 및 버그 보고 툴 및 팁

다음 섹션의 문제 해결 정보는 설치 프로세스 시작 시 문제를 진단할 때 유용할 수 있습니다. 다음 섹션은 지원되는 모든 아키텍처에 대해 설명합니다. 그러나 특정 아키텍처에 문제가 있는 경우 섹션 시작 시 지정됩니다.

F.1. DRACUT

dracut은 Linux 운영 체제 부팅 프로세스 중에 **initramfs** 이미지를 관리하는 툴입니다. 긴급 셸은 **initramfs** 이미지가 로드되는 동안 시작할 수 있는 대화형 모드입니다. 긴급 셸을 통해 기본 문제 해결 명령을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 **dracut man** 페이지의 문제 해결 섹션을 참조하십시오.

F.2. 설치 로그 파일 사용

디버깅을 위해 설치 프로그램은 **/tmp** 디렉터리에 있는 파일에 설치 작업을 기록합니다. 이러한 로그 파일은 다음 표에 나열되어 있습니다.

표 F.1. 설치 중 생성된 로그 파일

로그 파일	내용
/tmp/anaconda.log	일반 메시지.
/tmp/program.log	모든 외부 프로그램은 설치 중에 실행됩니다.
/tmp/storage.log	광범위한 스토리지 모듈 정보.
/tmp/packaging.log	yum 및 rpm 패키지 설치 메시지입니다.
/tmp/dbus.log	설치 프로그램 모듈에 사용되는 dbus 세션에 대한 정보입니다.
/tmp/sensitive-info.log	설치된 시스템에 복사되지 않고 다른 로그에 포함되지 않은 구성 정보입니다.
/tmp/syslog	하드웨어 관련 시스템 메시지. 이 파일에는 다른 Anaconda 파일의 메시지가 포함되어 있습니다.

설치에 실패하면, 메시지는 **/tmp/anaconda-tb-identifier** 로 통합되고, 여기서 **identifier**는 임의의 문자열입니다. 성공적으로 설치되면 해당 파일이 **/var/log/anaconda/** 아래의 설치된 시스템에 복사됩니다. 그러나 설치에 실패하거나 **inst.nosave=all** 또는 **inst.nosave=logs** 옵션이 설치 시스템을 부팅할 때 사용되는 경우 이러한 로그는 설치 프로그램의 **RAM** 디스크에만 존재합니다. 즉 로그는 영구적으로 저장되지

않으며 시스템의 전원이 꺼지면 손실됩니다. 영구적으로 저장하려면 네트워크의 다른 시스템에 파일을 복사하거나 **USB** 플래시 드라이브와 같은 마운트된 저장 장치에 파일을 복사합니다.

F.2.1. 사전 설치 로그 파일 생성

설치 프로세스가 시작되기 전에 로그 파일을 생성하도록 **inst.debug** 옵션을 설정하려면 다음 절차를 사용하십시오. 이러한 로그 파일에는 예를 들어 현재 스토리지 구성이 포함되어 있습니다.

사전 요구 사항

- **Red Hat Enterprise Linux** 부팅 메뉴가 표시됩니다.

절차

1. 부팅 메뉴에서 **Install Red Hat Enterprise Linux** 옵션을 선택합니다.
2. **BIOS** 기반 시스템의 **Tab** 키 또는 **UEFI** 기반 시스템의 **e** 키를 눌러 선택한 부팅 옵션을 편집합니다.
3. **inst.debug** 를 옵션에 추가합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
vmlinuz ... inst.debug
```
4. 키보드에서 **Enter** 키를 누릅니다. 시스템은 설치 프로그램이 시작되기 전에 **/tmp/pre-anaconda-logs/** 디렉터리에 사전 설치 로그 파일을 저장합니다.
5. 로그 파일에 액세스하려면 콘솔로 전환합니다.
6. **/tmp/pre-anaconda-logs/** 디렉터리로 변경합니다.

```
# cd /tmp/pre-anaconda-logs/
```

추가 리소스

- [부팅 옵션 참조](#)

•

설치 중 콘솔 로깅

F.2.2. 설치 로그 파일을 USB 드라이브에 전송

설치 로그 파일을 USB 드라이브로 전송하려면 다음 절차를 사용하십시오.

사전 요구 사항

•

이 절차를 사용하기 전에 USB 드라이브의 모든 데이터를 백업하십시오.

•

root 계정에 로그인한 후 설치 프로그램의 임시 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

절차

1.

Ctrl + Alt + F2 를 눌러 설치 중인 시스템의 셸 프롬프트에 액세스합니다.

2.

USB 플래시 드라이브를 시스템에 연결하고 **dmesg** 명령을 실행합니다.

```
# dmesg
```

최근 이벤트를 모두 자세히 설명하는 로그가 표시됩니다. 이 로그가 끝나면 메시지 세트가 표시됩니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
```

3.

연결된 장치의 이름을 기록해 둡니다. 위의 예에서는 **sdb** 입니다.

4.

/mnt 디렉터리로 이동하여 USB 드라이브의 마운트 대상으로 사용할 새 디렉터리를 생성합니다. 이 예에서는 **usb** 라는 이름을 사용합니다.

```
# mkdir usb
```

5.

USB 플래시 드라이브를 새로 생성된 디렉터리에 마운트합니다. 대부분의 경우 전체 드라이브를 마운트하지 않고 파티션을 마운트합니다. **sdb** 라는 이름을 사용하지 말고 로그 파일을 작성

할 파티션의 이름을 사용합니다. 이 예제에서는 **sdb1** 이라는 이름이 사용됩니다.

```
# mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

6.

액세스하고 해당 콘텐츠를 나열하여 올바른 장치와 파티션을 마운트했는지 확인합니다.

```
# cd /mnt/usb
```

```
# ls
```

7.

로그 파일을 마운트된 장치에 복사합니다.

```
# cp /tmp/*log /mnt/usb
```

8.

USB 플래쉬 드라이브를 마운트 해제합니다. 대상이 사용 중인 오류 메시지가 표시되면 작업 디렉터리를 마운트 외부로 변경합니다(예: /).

```
# umount /mnt/usb
```

F.2.3. 네트워크를 통해 설치 로그 파일 전송

다음 절차에 따라 네트워크를 통해 설치 로그 파일을 전송하십시오.

사전 요구 사항

-

root 계정에 로그인한 후 설치 프로그램의 임시 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

절차

1.

Ctrl + Alt + F2 를 눌러 설치 중인 시스템의 셸 프롬프트에 액세스합니다.

2.

로그 파일이 있는 **/tmp** 디렉터리로 전환합니다.

```
# cd /tmp
```

3.

scp 명령을 사용하여 로그 파일을 네트워크의 다른 시스템에 복사합니다.


```
# scp *log user@address:path
```

a.

user 를 대상 시스템에서 유효한 사용자 이름으로, **address** 를 대상 시스템의 주소 또는 호스트 이름으로 교체하고, **path** 를 로그 파일을 저장하려는 디렉터리의 경로로 바꿉니다. 예를 들어 IP 주소가 **192.168.0.122**인 시스템에서 **john** 으로 로그인하고 해당 시스템의 **/home/john/logs/** 디렉터리에 로그 파일을 배치하려는 경우 명령은 다음과 같습니다.

```
# scp *log john@192.168.0.122:/home/john/logs/
```

대상 시스템에 처음 연결할 때 **SSH** 클라이언트에서는 원격 시스템의 지문이 올바르고 계속 진행하도록 요청합니다.

```
The authenticity of host '192.168.0.122 (192.168.0.122)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is a4:60:76:eb:b2:d0:aa:23:af:3d:59:5c:de:bb:c4:42.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

b.

yes 를 입력하고 **Enter** 를 눌러 계속합니다. 메시지가 표시되면 유효한 암호를 입력합니다. 파일이 대상 시스템의 지정된 디렉터리로 전송됩니다.

F.3. MEMTEST86 애플리케이션을 사용하여 메모리 오류 감지

메모리(RAM) 모듈의 결함으로 인해 시스템이 예기치 않게 실패할 수 있습니다. 특정 상황에서는 메모리 결함이 특정 소프트웨어 조합의 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하기 전에 시스템의 메모리를 테스트해야 합니다.



참고

Red Hat Enterprise Linux에는 **BIOS** 시스템용 **Memtest86+** 메모리 테스트 애플리케이션만 포함되어 있습니다. 현재 **UEFI** 시스템에 대한 지원을 사용할 수 없습니다.

F.3.1. Memtest86 실행

이 절차를 사용하여 **Memtest86** 애플리케이션을 실행하여 **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하기 전에 시스템의 메모리에 오류가 있는지 테스트합니다.

사전 요구 사항

•

Red Hat Enterprise Linux 부팅 메뉴에 액세스했습니다.

절차

1.

Red Hat Enterprise Linux 부팅 메뉴에서 문제 해결 > 메모리 테스트 실행을 선택합니다. **Memtest86** 애플리케이션 창이 표시되고 테스트가 즉시 시작됩니다. 기본적으로 **Memtest86** 은 모든 패스에서 10 개의 테스트를 수행합니다. 첫 번째 패스가 완료되면 현재 상태를 알리는 창의 아래 부분에 메시지가 표시됩니다. 다른 패스가 자동으로 시작됩니다.

Memtest86+ 오류가 감지되면 창 중앙 창에 오류가 표시되고 빨간색으로 강조 표시됩니다. 메시지에는 문제가 감지된 테스트, 실패한 메모리 위치 및 기타와 같은 자세한 정보가 포함됩니다. 대부분의 경우 모든 10 개의 테스트를 성공적으로 통과하면 **RAM**이 양호한 상태인지 확인하는 데 충분합니다. 그러나 드문 경우지만 첫 번째 패스 중에 탐지되지 않은 오류가 후속 패스에 나타날 수 있습니다. 중요한 시스템에 대한 철저한 테스트를 수행하려면 하룻밤 동안 또는 며칠 동안 테스트를 실행하여 여러 패스를 완료합니다.



참고

Memtest86+ 의 단일 전체 통과를 완료하는 데 걸리는 시간은 시스템 설정, 특히 **RAM** 크기 및 속도에 따라 다릅니다. 예를 들어 **667ResourceOverride2** 메모리가 **2GiB**인 시스템에서 단일 패스를 완료하는 데 20분이 걸립니다.

2.

선택 사항: 화면의 지침에 따라 구성 창에 액세스하고 다른 구성을 지정합니다.

3.

테스트를 중지하고 컴퓨터를 재부팅하려면 언제든지 **Esc** 키를 누릅니다.

추가 리소스

•

[Memtest86을 사용하는 방법](#)

F.4. 부팅 미디어 확인

ISO 이미지를 확인하면 설치 중에 발생하는 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 소스에는 하드 드라이브 또는 **NFS** 서버에 저장된 **DVD** 및 **ISO** 이미지가 포함됩니다. **Red Hat Enterprise Linux**를 설치하기 전에 **ISO** 기반 설치 소스의 무결성을 테스트하려면 다음 절차를 사용하십시오.

사전 요구 사항

•

Red Hat Enterprise Linux 부팅 메뉴에 액세스했습니다.

절차

1. 부팅 메뉴에서 테스트 이 미디어를 선택하고 **Red Hat Enterprise Linux 8.1**을 설치하여 부팅 미디어를 테스트합니다.
2. 부팅 프로세스는 미디어를 테스트하고 문제를 강조 표시합니다.
3. 선택 사항: 부팅 명령줄에 **rd.live.check** 를 추가하여 확인 프로세스를 시작할 수 있습니다.

F.5. 설치 중에 콘솔 및 로깅

Red Hat Enterprise Linux 설치 프로그램은 **tmux** 터미널 멀티플렉서를 사용하여 기본 인터페이스 외에도 여러 창을 표시하고 제어합니다. 이러한 창은 각각 다른 용도로 사용됩니다. 여러 다른 로그를 표시하며 이는 설치 프로세스 중 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 프롬프트가 부팅 옵션 또는 **Kickstart** 명령을 사용하여 구체적으로 비활성화되지 않은 한 창 중 하나는 **root** 권한이 있는 대화형 셸 프롬프트를 제공합니다.



참고

일반적으로 설치 문제를 진단하지 않는 한 기본 그래픽 설치 환경을 종료할 이유가 없습니다.

터미널 멀티플렉서는 가상 콘솔 1에서 실행됩니다. 실제 설치 환경에서 **tmux**로 전환하려면 **Ctrl+Alt+F1**을 누릅니다. 가상 콘솔 6에서 실행되는 기본 설치 인터페이스로 돌아가려면 **Ctrl+Alt+F6**를 누릅니다.



참고

텍스트 모드 설치를 선택하는 경우 가상 콘솔 1 (**tmux**)에서 시작하며 콘솔 6으로 전환하면 그래픽 인터페이스 대신 셸 프롬프트가 열립니다.

tmux를 실행하는 콘솔에는 5개의 사용 가능한 창이 있습니다. 해당 내용은 키보드 바로 가기와 함께 다음 표에 설명되어 있습니다. 키보드 바로 가기는 두 부분으로 구성됩니다. 먼저 **Ctrl+b** 누른 다음 두 키를 모두 놓고 사용할 창의 숫자 키를 누릅니다.

Ctrl+b, Alt+ Tab, **Ctrl+b p** 를 사용하여 각각 다음 또는 이전 **tmux** 창으로 전환할 수도 있습니다.

표 F.2. 사용 가능한 **tmux** 창

바로 가기	내용
Ctrl+b 1	기본 설치 프로그램 창입니다. 텍스트 기반 프롬프트 (텍스트 모드 설치 확인 또는 VNC 직접 모드를 사용하는 경우) 및 일부 디버깅 정보를 포함합니다.
Ctrl+b 2	루트 권한이 있는 대화형 셸 프롬프트입니다.
Ctrl+b 3	설치 로그; /tmp/anaconda.log 에 저장된 메시지를 표시합니다.
Ctrl+b 4	스토리지 로그; /tmp/storage.log 에 저장된 스토리지 장치 및 구성과 관련된 메시지를 표시합니다.
Ctrl+b 5	프로그램 로그; 설치 프로세스 중에 실행되는 유틸리티의 메시지를 표시하고 /tmp/program.log 에 저장됩니다.

F.6. 스크린샷 저장

그래픽 설치 중에 언제든지 **Shift+인쇄** 화면을 눌러 현재 화면을 캡처할 수 있습니다. 스크린샷은 **/tmp/anaconda-screenshots**에 저장됩니다.

F.7. 설정 및 장치 드라이버 표시

일부 비디오 카드는 **Red Hat Enterprise Linux** 그래픽 설치 프로그램으로 부팅하는 데 문제가 있습니다. 설치 프로그램이 기본 설정을 사용하여 실행되지 않으면 더 낮은 확인 모드에서 실행을 시도합니다. 이 문제가 발생하면 설치 프로그램이 텍스트 모드로 실행되도록 시도합니다. 표시 문제를 해결하는 몇 가지 가능한 솔루션이 있으며, 대부분은 사용자 지정 부팅 옵션을 지정하는 것과 관련이 있습니다.

자세한 내용은 [콘솔 부팅 옵션](#)을 참조하십시오.

표 F.3. 해결책

해결책	설명
기본 그래픽 모드 사용	기본 그래픽 드라이버를 사용하여 설치를 시도할 수 있습니다. 이렇게 하려면 부팅 메뉴에서 기본 그래픽 모드 로 Troubleshooting > Install Red Hat Enterprise Linux 를 선택하거나 설치 프로그램의 부팅 옵션을 편집하고 명령줄 끝에 inst.xdriver=vesa 를 추가합니다.

해결책	설명
디스플레이 해상도를 수동으로 지정	설치 프로그램이 화면 해상도를 감지하지 못하면 자동 탐지를 재정의하고 수동으로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 부팅 메뉴에 inst.resolution=x 옵션을 추가합니다. 여기서 x는 디스플레이 해상도(예: 1024x768)입니다.
대체 비디오 드라이버 사용	사용자 지정 비디오 드라이버를 지정하여 설치 프로그램의 자동 감지를 재정의할 수 있습니다. 드라이버를 지정하려면 inst.xdriver=x 옵션을 사용합니다. 여기서 x는 사용하려는 장치 드라이버(예: nouveau)*입니다.
VNC를 사용하여 설치를 수행합니다.	위의 옵션이 실패하면 별도의 시스템을 사용하여 VNC(Virtual Network Computing) 프로토콜을 사용하여 네트워크를 통해 그래픽 설치에 액세스할 수 있습니다. VNC를 사용하여 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 고급 RHEL 8 설치 문서의 VNC를 사용하여 원격 RHEL 설치 수행 섹션을 참조하십시오.

*사용자 정의 비디오 드라이버를 지정하면 문제를 해결하는 경우 **anaconda** 구성 요소에서 <https://bugzilla.redhat.com> 에서 버그로 보고해야 합니다. 설치 프로그램은 하드웨어를 자동으로 감지하고 개입없이 적절한 드라이버를 사용할 수 있어야 합니다.

F.8. RED HAT 고객 지원에 오류 메시지 보고

그래픽 설치에 오류가 발생하면 알 수 없는 오류 대화 상자가 표시됩니다. 오류에 대한 정보를 **Red Hat** 고객 지원에 보낼 수 있습니다. 보고서를 보내려면 고객 포털 자격 증명을 입력해야 합니다. 고객 포털 계정이 없는 경우 <https://www.redhat.com/wapps/ugc/register.html> 에 등록할 수 있습니다. 자동화된 오류 보고에는 네트워크 연결이 필요합니다.

사전 요구 사항

그래픽 설치 프로그램에 오류가 발생하여 알 수 없는 오류 대화 상자가 표시되었습니다.

절차

1.

알 수 없는 오류 대화 상자에서 **Report Bug** 를 클릭하여 문제를 보고하거나 **Quit** 를 클릭하여 설치를 종료합니다.

a.

필요한 경우 **More Info...** 을 클릭하여 오류 원인을 확인하는 데 도움이 될 수 있는 자세한 출력을 표시합니다. 디버깅에 익숙한 경우 디버그를 클릭합니다. 그러면 추가 정보를 요청

할 수 있는 가상 터미널 **tty1** 이 표시됩니다. **tty1** 에서 그래픽 인터페이스로 돌아가려면 **continue** 명령을 사용합니다.

2.

Red Hat 고객 지원에 대한 버그 보고를 클릭합니다.

3.

Red Hat 고객 지원 - 구성 보고 대화 상자가 표시됩니다. **Basic** (기본) 탭에서 고객 포털 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 네트워크 설정에서 **HTTP** 또는 **HTTPS** 프록시를 사용해야 하는 경우 고급 탭을 선택하고 프록시 서버의 주소를 입력하여 구성할 수 있습니다.

4.

모든 필드를 작성하고 확인을 클릭합니다.

5.

텍스트 상자가 표시됩니다. 알 수 없는 오류 대화 상자가 표시되기 전에 수행한 각 단계를 설명합니다.

6.

How reproducible에서 옵션을 선택하면 이 문제 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하고 텍스트 상자에 추가 정보를 제공합니다.

7.

앞으로 를 클릭합니다.

8.

입력한 모든 정보가 주석 탭에 있는지 확인합니다. 다른 탭에는 시스템의 호스트 이름 및 설치 환경에 대한 기타 세부 정보와 같은 정보가 포함되어 있습니다. **Red Hat**에 전송하지 않으려는 정보를 모두 제거할 수 있지만 세부 정보를 제공하면 문제 조사에 영향을 줄 수 있습니다.

9.

모든 탭을 모두 검토를 완료하면 **Forward** 를 클릭합니다.

10.

대화 상자에는 **Red Hat**으로 전송되는 모든 파일이 표시됩니다. **Red Hat**으로 보내지 않으려는 파일 옆에 확인란의 선택을 취소합니다. 파일을 추가하려면 **Attach a file** (파일 첨부)을 클릭합니다.

11.

데이터를 검토한 확인란을 선택하고 제출에 동의합니다.

12.

Forward 를 클릭하여 보고서 및 첨부 파일을 **Red Hat**에 보냅니다.

13.

로그 표시를 클릭하여 보고 프로세스의 세부 정보를 보거나 닫기 를 클릭하여 알 수 없는 오류 대화 상자로 돌아갑니다.

14.

Quit 를 클릭하여 설치를 종료합니다.

부록 G. 문제 해결

다음 섹션의 문제 해결 정보는 설치 프로세스 후 문제를 진단할 때 유용할 수 있습니다. 다음 섹션은 지원되는 모든 아키텍처에 대해 설명합니다. 그러나 특정 아키텍처에 문제가 있는 경우 섹션 시작 시 지정됩니다.

G.1. 중단된 다운로드 시도 다시 시작

curl 명령을 사용하여 중단된 다운로드를 다시 시작할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- <https://access.redhat.com/downloads> 에서 **Red Hat Customer Portal**의 제품 다운로드 섹션으로 이동하여 필요한 변형, 버전 및 아키텍처를 선택했습니다.
- 필요한 **ISO** 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Copy Link Location** 을 선택하여 **ISO** 이미지 파일의 **URL**을 클립보드에 복사합니다.

절차

1. 새 링크에서 **ISO** 이미지를 다운로드합니다. **--continue-at -** 옵션을 추가하여 다운로드를 자동으로 다시 시작합니다.

```
$ curl --output directory-path/filename.iso 'new_copied_link_location' --continue-at -
```

2. **sha256sum** 과 같은 체크섬 유틸리티를 사용하여 다운로드가 완료된 후 이미지 파일의 무결성을 확인합니다.

```
$ sha256sum rhel-x.x-x86_64-dvd.iso
`85a...46c rhel-x.x-x86_64-dvd.iso`
```

Red Hat Enterprise Linux 제품 다운로드 웹 페이지에 있는 참조 체크섬과 출력을 비교합니다.

예 G.1. 중단된 다운로드 시도 다시 시작

다음은 부분적으로 다운로드한 **ISO** 이미지에 대한 **curl** 명령의 예입니다.


```
$ curl --output _rhel-x.x-x86_64-dvd.iso
'https://access.cdn.redhat.com//content/origin/files/sha256/85/85a...46c/rhel-x.x-x86_64-
dvd.iso?_auth=141...963' --continue-at -
```

G.2. 디스크가 검색되지 않음

설치 프로그램에서 설치할 쓰기 가능한 스토리지 장치를 찾을 수 없는 경우 **Installation Destination** (설치 대상) 창에서 다음 오류 메시지를 반환합니다. **No disks detected**. 컴퓨터를 종료하고 하나 이상의 디스크를 연결한 다음 설치를 다시 시작하십시오.

다음 항목을 확인합니다.

- 시스템에는 하나 이상의 스토리지 장치가 연결되어 있습니다.
- 시스템에서 하드웨어 **RAID** 컨트롤러를 사용하는 경우 컨트롤러가 올바르게 구성되어 예상대로 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 컨트롤러의 설명서를 참조하십시오.
- 하나 이상의 **iSCSI** 장치에 설치하고 시스템에 로컬 스토리지가 없는 경우 필요한 모든 **LUN**이 적절한 **HBA(Host Bus Adapter)**에 제공되는지 확인합니다.

시스템을 재부팅하고 설치 프로세스를 시작한 후에도 오류 메시지가 계속 표시되면 설치 프로그램에서 스토리지를 탐지하지 못했습니다. 대부분의 경우 오류 메시지는 설치 프로그램에서 인식되지 않는 **iSCSI** 장치에 설치하려고 시도한 결과입니다.

이 시나리오에서는 설치를 시작하기 전에 드라이버 업데이트를 수행해야 합니다. 하드웨어 공급 업체의 웹 사이트를 확인하여 드라이버 업데이트를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 드라이버 업데이트에 대한 자세한 내용은 고급 **RHEL 8 설치 문서의 설치중에 드라이버 업데이트** 섹션을 참조하십시오.

<https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server> 에서 사용할 수 있는 Red Hat 하드웨어 호환성 목록을 참조할 수도 있습니다.

G.3. RAID 카드로 부팅할 수 없음

설치 후 시스템을 부팅할 수 없는 경우 시스템 스토리지를 다시 설치하고 다시 분할해야 할 수 있습니다. 일부 **BIOS** 유형은 **RAID** 카드 부팅을 지원하지 않습니다. 설치를 완료하고 시스템을 처음으로 재부팅한 후 텍스트 기반 화면에 부트 로더 프롬프트(예: **grub>**)가 표시되고 플래핑 커서가 표시될 수 있습니다. 이 경우 시스템을 다시 파티셔닝하고 **RAID** 배열 외부에서 **/boot** 파티션과 부트 로더를 이동해야 합니다.

/boot 파티션과 부트 로더가 동일한 드라이브에 있어야 합니다. 이러한 변경 사항이 완료되면 설치를 완료하고 시스템을 올바르게 부팅할 수 있습니다.

G.4. 그래픽 부팅 시퀀스가 응답하지 않음

설치 후 처음으로 시스템을 재부팅할 때 그래픽 부팅 순서 중에 시스템이 응답하지 않을 수 있습니다. 이 경우 재설정이 필요합니다. 이 시나리오에서는 부트 로더 메뉴가 성공적으로 표시되지만 항목을 선택하고 시스템 부팅을 시도하면 중지됩니다. 이는 일반적으로 그래픽 부팅 시퀀스에 문제가 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 영구적으로 변경하기 전에 부팅 시 설정을 일시적으로 변경하여 그래픽 부팅을 비활성화해야 합니다.

절차: 그래픽 부팅 일시적으로 비활성화

1. 시스템을 시작하고 부트 로더 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다. 부팅 제한 시간 기간을 **0** 으로 설정하는 경우 **Esc** 키를 눌러 액세스합니다.
2. 부트 로더 메뉴에서 커서 키를 사용하여 부팅하려는 항목을 강조 표시합니다. **BIOS** 기반 시스템의 **Tab** 키 또는 **UEFI** 기반 시스템의 **e** 키를 눌러 선택한 항목 옵션을 편집합니다.
3. 옵션 목록에서 커널 행 - 즉 키워드 **linux** 로 시작하는 행을 찾습니다. 이 행에서 **rhgb** 을 찾아서 삭제합니다.
4. **F10** 또는 **Ctrl+X** 를 눌러 편집한 옵션으로 시스템을 부팅합니다.

시스템이 성공적으로 시작되면 정상적으로 로그인할 수 있습니다. 그러나 그래픽 부팅을 영구적으로 비활성화하지 않으면 시스템을 부팅할 때마다 이 절차를 수행해야 합니다.

절차: 그래픽 부팅을 영구적으로 비활성화

1. 시스템의 **root** 계정에 로그인합니다.
2. **grubby** 툴을 사용하여 기본 **GRUB2** 커널을 찾습니다.

```
# grubby --default-kernel
/boot/vmlinuz-4.18.0-94.el8.x86_64
```

3. **grubby** 툴을 사용하여 **GRUB2** 설정의 기본 커널에서 **rhgb** 부팅 옵션을 제거합니다. 예를 들

어 다음과 같습니다.

```
# grubby --remove-args="rhgb" --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-94.el8.x86_64
```

4.

시스템을 재부팅합니다. 그래픽 부팅 시퀀스는 더 이상 사용되지 않습니다. 그래픽 부팅 시퀀스를 활성화하려면 동일한 절차를 수행하여 `--remove-args="rhgb"` 매개변수를 `--args="rhgb"` 매개변수로 바꿉니다. 이렇게 하면 `rhgb` 부팅 옵션이 `GRUB2` 설정의 기본 커널에 복원됩니다.

G.5. 로그인 후 X 서버 실패

X 서버는 로컬 컴퓨터, 즉 사용자가 직접 사용하는 컴퓨터에서 실행되는 X 윈도우 시스템의 프로그램입니다. X 서버는 그래픽 카드, 디스플레이 화면 및 입력 장치, 일반적으로 해당 컴퓨터의 키보드와 마우스에 대한 모든 액세스를 처리합니다. X라고 하는 X Window 시스템은 단일 컴퓨터 및 컴퓨터 네트워크에서 GUI를 관리하기 위한 완전한 크로스 플랫폼 및 무료 클라이언트-서버 시스템입니다. 클라이언트-서버 모델은 별도의 두 애플리케이션이지만 연결된 애플리케이션(클라이언트 및 서버라고도 함) 간에 작업을 분할하는 아키텍처입니다.*

로그인 후 X 서버가 충돌하면 하나 이상의 파일 시스템이 가득차게 될 수 있습니다. 문제를 해결하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
$ df -h
```

출력에서는 가득 차 있는 파티션을 확인합니다. 대부분의 경우 문제는 `/home` 파티션에 있습니다. 다음은 `df` 명령의 샘플 출력입니다.

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	396M	0	396M	0%	/dev
tmpfs	411M	0	411M	0%	/dev/shm
tmpfs	411M	6.7M	405M	2%	/run
tmpfs	411M	0	411M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rhel-root	17G	4.1G	13G	25%	/
/dev/sda1	1014M	173M	842M	17%	/boot
tmpfs	83M	20K	83M	1%	/run/user/42
tmpfs	83M	84K	83M	1%	/run/user/1000
/dev/dm-4	90G	90G	0	100%	/home

이 예제에서는 `/home` 파티션이 가득 차 있으며 이로 인해 오류가 발생하는 것을 확인할 수 있습니다. 원치 않는 파일을 제거하십시오. 디스크 공간을 확보한 후 `startx` 명령을 사용하여 X를 시작합니다. `df`에 대한 자세한 내용과 이 예에 사용된 `-h` 옵션과 같이 사용 가능한 옵션에 대한 자세한 내용은 `df(1)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

*소스: http://www.linfo.org/x_server.html

G.6. RAM이 인식되지 않습니다.

일부 시나리오에서는 커널이 모든 메모리(RAM)를 인식하지 못하므로 시스템이 설치된 것보다 적은 메모리를 사용합니다. 자유 **-m** 명령을 사용하여 얼마나 많은 RAM을 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다. 총 메모리 양이 기대치와 일치하지 않으면 메모리 모듈 중 하나에 문제가 있을 가능성이 큼니다. BIOS 기반 시스템에서는 Memtest86+ 유틸리티를 사용하여 시스템의 메모리를 테스트할 수 있습니다.

일부 하드웨어 구성에는 시스템의 RAM이 예약되어 있으므로 시스템에서 사용할 수 없습니다. 통합 그래픽 카드가 있는 일부 노트북 컴퓨터는 GPU용 메모리 일부를 예약합니다. 예를 들어 4GiB의 RAM과 통합된 Intel 그래픽 카드가 있는 노트북에는 약 3.7GiB의 사용 가능한 메모리가 표시됩니다. 또한 대부분의 Red Hat Enterprise Linux 시스템에서 기본적으로 활성화된 kdump 크래시 커널 덤프 메커니즘은 기본 커널 실패 시 사용되는 보조 커널에 대해 일부 메모리를 예약합니다. 이 예약된 메모리는 free 명령을 사용하는 경우 사용 가능한 메모리로 표시되지 않습니다.

프로시저: 메모리 수동 구성

mem= 커널 옵션을 사용하여 메모리 양을 수동으로 설정하려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. 시스템을 시작하고 부트 로더 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다. 부팅 제한 시간 기간을 0으로 설정하는 경우 **Esc** 키를 눌러 액세스합니다.
2. 부트 로더 메뉴에서 커서 키를 사용하여 부팅하려는 항목을 강조 표시하고 BIOS 기반 시스템의 **Tab** 키 또는 UEFI 기반 시스템의 **e** 키를 눌러 선택한 항목 옵션을 편집합니다.
3. 옵션 목록에서 커널 행 - 즉 키워드 **linux**로 시작하는 행을 찾습니다. 다음 옵션을 이 행 끝에 추가합니다.

mem=xxM
4. **xx**를 MiB에 있는 RAM 용량으로 바꿉니다.
5. **F10** 또는 **Ctrl+X**를 눌러 편집한 옵션으로 시스템을 부팅합니다.
6. 시스템이 부팅될 때까지 기다린 다음 로그인합니다.

7.

명령줄을 열고 **free -m** 명령을 다시 실행합니다. 명령으로 표시되는 총 **RAM** 용량이 기대치와 일치하는 경우 **/etc/default/grub** 파일에서 **GRUB_CMDLINE_LINUX** 로 시작하는 줄에 다음을 추가하여 변경 사항을 영구적으로 만듭니다.

```
# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
```

G.7. 시스템이 신호 11 오류를 표시

세그멘테이션 오류라고도 하는 신호 11 오류는 프로그램에서 할당되지 않은 메모리 위치에 액세스했음을 의미합니다. 신호 11 오류는 설치된 소프트웨어 프로그램 중 하나 또는 잘못된 하드웨어의 버그로 인해 발생할 수 있습니다. 설치 프로세스 중에 11 개의 신호 오류가 표시되면 최신 설치 이미지를 사용하고 있는지 확인하고 설치 프로그램에 문의하여 손상되지 않았는지 확인하십시오.

자세한 내용은 [Boot 미디어 확인](#)을 참조하십시오.

결함이 있는 설치 미디어(예: 부적절하게 번져된 광 디스크)는 신호 11 오류의 일반적인 원인입니다. 설치하기 전에 설치 미디어의 무결성을 확인하는 것이 좋습니다. 최신 설치 미디어를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 [베타 설치 이미지 다운로드](#)를 참조하십시오.

설치가 시작되기 전에 미디어 검사를 수행하려면 부팅 메뉴에 **rd.live.check** 부팅 옵션을 추가하십시오. 오류 없이 미디어 검사를 수행했지만 여전히 세그먼트화 오류에 문제가 있는 경우 일반적으로 시스템에 하드웨어 오류가 발생했음을 나타냅니다. 이 시나리오에서는 시스템의 메모리(RAM)에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 문제는 이전에 오류 없이 동일한 컴퓨터에서 다른 운영 체제를 사용한 경우에도 문제가 될 수 있습니다.

참고

AMD 및 Intel 64비트 및 64비트 ARM 아키텍처: BIOS 기반 시스템에서 설치 미디어에 포함된 Memtest86+ 메모리 테스트 모듈을 사용하여 시스템 메모리를 철저하게 테스트할 수 있습니다.

자세한 내용은 [Memtest86 애플리케이션을 사용하여 메모리 오류 탐지를 참조](#)하십시오.

다른 가능한 원인은 이 문서의 범위를 벗어납니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 참조하고 <https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server> 에서 사용할 수 있는 Red Hat 하드웨어 호환성 목록을 참조하십시오.

G.8. 네트워크 스토리지 공간에서 IPL을 사용할 수 없음

참고

- 이 문제는 **IBM Power Systems**용입니다.
- **PowerNV** 시스템에는 **PreP** 부트 파티션이 필요하지 않습니다.

네트워크 스토리지 공간(*NWSSTG)에서 **IPL**을 시도할 때 문제가 발생하는 경우 **PreP** 파티션이 누락되었을 가능성이 큼니다. 이 시나리오에서는 시스템을 다시 설치하고 파티션 단계 또는 **Kickstart** 파일에서 이 파티션을 생성해야 합니다.


G.9. XDMCP 사용

X 창 시스템을 설치하고 그래픽 로그인 관리자를 사용하여 **Red Hat Enterprise Linux** 시스템에 로그인하려는 시나리오가 있습니다. 이 절차를 사용하여 **XDMCP**(**X Display Manager Control Protocol**)를 활성화하고 네트워크 연결 워크스테이션 또는 **X11** 터미널과 같은 모든 **X** 호환 클라이언트에서 데스크탑 환경에 원격으로 로그인합니다.



참고

XDMCP는 **Wayland** 프로토콜에서 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [RHEL에서 데스크탑 환경](#) 사용을 참조하십시오.



참고

이 문제는 **64비트 IBM Z**용입니다.

절차

1. **vi** 또는 **nano** 와 같은 일반 텍스트 편집기에서 **/etc/gdm/custom.conf** 설정 파일을 엽니다.
2. **custom.conf** 파일에서 **[xdmcp]** 부터 시작하여 섹션을 찾습니다. 이 섹션에서는 다음 행을 추가합니다.

```
Enable=true
```

3.

파일을 저장하고 텍스트 편집기를 종료합니다.

4.

X 윈도우 시스템을 다시 시작하십시오. 이 작업을 수행하려면 시스템을 재부팅하거나 다음 명령을 **root**로 사용하여 **GNOME Display Manager**를 다시 시작하십시오.

```
# systemctl restart gdm.service
```

5.

로그인 프롬프트를 기다리고 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다. 이제 **X Window** 시스템이 **XDMCP**용으로 구성되어 있습니다. 클라이언트 워크스테이션에서 **X** 명령을 사용하여 원격 **X** 세션을 시작하여 다른 워크스테이션(클라이언트)에서 연결할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
$ X :1 -query address
```

6.

address를 원격 **X11** 서버의 호스트 이름으로 교체합니다. 이 명령은 **XDMCP**를 사용하여 원격 **X11** 서버에 연결하고 **X11** 서버 시스템의 디스플레이 **:1**에 원격 그래픽 로그인 화면을 표시합니다(일반적으로 **Ctrl-Alt-F8**을 눌러 액세스할 수 있음). 또한 현재 **X11** 세션에서 창으로 원격 데스크톱을 여는 중첩된 **X11** 서버를 사용하여 원격 데스크톱 세션에 액세스할 수도 있습니다. **Xnest**를 사용하여 로컬 **X11** 세션에 중첩된 원격 데스크톱을 열 수 있습니다. 예를 들어 다음 명령을 사용하여 **Xnest**를 실행하고 **address**를 원격 **X11** 서버의 호스트 이름으로 교체합니다.

```
$ Xnest :1 -query address
```

추가 리소스



[X Window System 문서](#)

G.10. 복구 모드 사용


설치 프로그램의 복구 모드는 **Red Hat Enterprise Linux DVD** 또는 기타 부팅 미디어에서 부팅할 수 있는 최소 **Linux** 환경입니다. 여기에는 다양한 문제 해결을 위한 명령줄 유틸리티가 포함되어 있습니다. 복구 모드는 부팅 메뉴의 **Troubleshooting** 메뉴에서 액세스할 수 있습니다. 이 모드에서는 파일 시스템을 읽기 전용, 블랙리스트로 마운트하거나 드라이버 디스크에 제공된 드라이버를 추가하거나, 시스템 패키지를 설치 또는 업그레이드하거나 파티션을 관리할 수 있습니다.



참고

설치 프로그램의 복구 모드는 **systemd** 시스템 및 서비스 관리자의 일부로 제공되는 복구 모드(단일 사용자 모드와 동일) 및 긴급 모드와 다릅니다.

복구 모드로 부팅하려면 최소 부팅 디스크 또는 **USB** 드라이브 또는 전체 설치 **DVD**와 같은 **Red Hat Enterprise Linux** 부팅 미디어 중 하나를 사용하여 시스템을 부팅할 수 있어야 합니다.



중요

iSCSI 또는 **zFCP** 장치와 같은 고급 스토리지는 **rd.zfcp=** 또는 **root=iscsi:** 옵션과 같은 **dracut** 부팅 옵션을 사용하거나 **64비트 IBM Z의 CMS** 구성 파일에서도 구성해야 합니다. 복구 모드로 부팅한 후에는 이러한 스토리지 장치를 대화식으로 구성할 수 없습니다. **dracut** 부팅 옵션에 대한 자세한 내용은 **dracut.cmdline(7)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

G.10.1. 복구 모드로 부팅

다음 절차에서는 복구 모드로 부팅하는 방법을 설명합니다.

절차

1. 최소 부팅 미디어 또는 전체 설치 **DVD** 또는 **USB** 드라이브에서 시스템을 부팅하고 부팅 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다.
2. 부팅 메뉴에서 **Troubleshooting > Rescue a Red Hat Enterprise Linux system** 옵션을 선택하거나 **inst.rescue** 옵션을 부팅 명령줄에 추가합니다. 부팅 명령줄에 들어가려면 **BIOS** 기반 시스템의 **Tab** 키 또는 **UEFI** 기반 시스템의 **e** 키를 누릅니다.

3. 선택사항: 시스템에 부팅을 위해 드라이버 디스크에 제공된 타사 드라이버가 필요한 경우 **inst.dd=driver_name** 을 부팅 명령줄에 추가합니다.

```
inst.rescue inst.dd=driver_name
```

4. 선택 사항: **Red Hat Enterprise Linux** 배포의 일부인 드라이버가 시스템이 부팅되지 않도록 하는 경우 **modprobe.blacklist=** 옵션을 부팅 명령줄에 추가합니다.

```
inst.rescue modprobe.blacklist=driver_name
```

5. **Enter** (**BIOS** 기반 시스템) 또는 **Ctrl+X** (**UEFI** 기반 시스템)를 눌러 수정된 옵션을 부팅합니다. 다음 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

```
The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and mount it under the
```


directory: /mnt/sysroot/. You can then make any changes required to your system. Choose 1 to proceed with this step. You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by choosing 2. If for some reason this process does not work choose 3 to skip directly to a shell.

- 1) Continue
- 2) Read-only mount
- 3) Skip to shell
- 4) Quit (Reboot)

1 를 선택하면 설치 프로그램에서 파일 시스템을 **/mnt/sysroot/** 디렉토리에 마운트합니다. 파티션을 마운트하지 못하는 경우 알람을 받습니다. 2 를 선택하면 파일 시스템을 **/mnt/sysroot/** 디렉토리에 마운트하려고 하지만 읽기 전용 모드에서는 마운트합니다. 3 을 선택하면 파일 시스템이 마운트되지 않습니다.

시스템 루트의 경우 설치 프로그램은 두 개의 마운트 지점 **/mnt/sysimage** 및 **/mnt/sysroot** 를 지원합니다. **/mnt/sysroot** 경로는 대상 시스템의 **/** 를 마운트하는 데 사용됩니다. 일반적으로 물리적 루트와 시스템 루트는 동일하므로 **/mnt/sysroot** 는 **/mnt/sysimage** 와 동일한 파일 시스템에 연결됩니다. 유일한 예외는 시스템 루트가 배포에 따라 변경되는 **rpm-ostree** 시스템입니다. 그런 다음 **/mnt/sysroot** 가 **/mnt/sysimage** 의 하위 디렉토리에 연결됩니다. **chroot**에 **/mnt/sysroot** 를 사용하는 것이 좋습니다.

6.

계속하려면 1 을 선택합니다. 시스템이 복구 모드에 있으면 **VC(가상 콘솔) 1**과 **VC 2**에 프롬프트가 표시됩니다. **Ctrl+Alt+F1** 키 조합을 사용하여 **VC 1** 및 **Ctrl+Alt+F2** 에 액세스하여 **VC 2**에 액세스합니다.

```
sh-4.2#
```

7.

파일 시스템이 마운트된 경우에도 복구 모드에서는 기본 루트 파티션은 일반 사용자 모드 (**multi-user.target** 또는 **graphical.target**) 중에 사용되는 파일 시스템의 루트 파티션이 아닙니다. 파일 시스템을 마운트하고 성공적으로 마운트된 경우 다음 명령을 실행하여 복구 모드 환경의 루트 파티션을 파일 시스템의 루트 파티션으로 변경할 수 있습니다.

```
sh-4.2# chroot /mnt/sysroot
```

이 기능은 루트 파티션을 **/** 로 마운트해야 하는 **rpm** 과 같은 명령을 실행해야 하는 경우에 유용합니다. **chroot** 환경을 종료하려면 **exit** 를 입력하여 프롬프트로 돌아갑니다.

8.

3 을 선택한 경우 **/directory/** 와 같은 디렉토리를 생성하고 다음 명령을 입력하여 복구 모드 내에서 파티션 또는 **LVM2** 논리 볼륨을 수동으로 마운트하려고 할 수 있습니다.

```
sh-4.2# mount -t xfs /dev/mapper/VolGroup00-LogVol02 /directory
```

위 명령에서 **/directory/**는 사용자가 생성한 디렉토리이며 **/dev/mapper/VolGroup00-LogVol02**는 마운트하려는 **LVM2** 논리 볼륨입니다. 파티션이 **XFS**와 다른 유형인 경우 **xfs** 문자열을 올바른 유형(예: **ext4**)으로 교체합니다.

9.

모든 물리 파티션의 이름을 모르는 경우 다음 명령을 사용하여 나열하십시오.

```
sh-4.2# fdisk -l
```

모든 **LVM2** 물리 볼륨, 볼륨 그룹 또는 논리 볼륨의 이름을 모르는 경우 **pvdisplay**, **vgdisplay** 또는 **lvdisplay** 명령을 사용합니다.

G.10.2. 복구 모드에서 SOS 보고서 사용

sosreport 명령줄 유틸리티는 실행 중인 커널 버전, 로드된 모듈, 시스템에서 시스템 및 서비스 구성 파일과 같은 구성 및 진단 정보를 수집합니다. 유틸리티 출력은 **/var/tmp/** 디렉터리의 **tar** 아카이브에 저장됩니다. **sosreport** 유틸리티는 시스템 오류 및 문제 해결을 분석하는 데 유용합니다. 복구 모드에서 **sosreport** 출력을 캡처하려면 다음 절차를 사용하십시오.

사전 요구 사항

- 복구 모드로 부팅되었습니다.
- 설치된 시스템 **/ (root)** 파티션을 읽기-쓰기 모드로 마운트했습니다.
- 고객 사례에 대해 **Red Hat** 지원팀에 연락하여 케이스 번호를 수신했습니다.

절차

1.

루트 디렉토리를 **/mnt/sysroot/** 디렉토리로 변경합니다.

```
sh-4.2# chroot /mnt/sysroot/
```

2.

sosreport 를 실행하여 시스템 구성 및 진단 정보로 아카이브를 생성합니다.

```
sh-4.2# sosreport
```

중요

sosreport 는 사용자 이름과 **Red Hat** 지원에서 받은 케이스 번호를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 다음 문자 또는 공백을 추가하면 보고서를 사용할 수 없기 때문에 문자와 숫자만 사용하십시오.

```
# % & { } \ < > * ? / $ ~ ' " : @ + ` | =
```

3.

선택 사항: 네트워크를 사용하여 생성된 아카이브를 새 위치로 전송하려면 네트워크 인터페이스를 구성해야 합니다. 이 시나리오에서는 동적 IP 주소 지정을 다른 단계가 필요하지 않으므로 사용합니다. 그러나 정적 주소를 사용하는 경우 다음 명령을 입력하여 IP 주소(예: 10.13.153.64/23)를 네트워크 인터페이스에 할당합니다(예: dev eth0).

```
bash-4.2# ip addr add 10.13.153.64/23 dev eth0
```

4.

chroot 환경을 종료합니다.

```
sh-4.2# exit
```

5.

생성된 아카이브를 쉽게 액세스할 수 있는 새 위치에 저장합니다.

```
sh-4.2# cp /mnt/sysroot/var/tmp/sosreport new_location
```

6.

네트워크를 통해 아카이브를 전송하려면 **scp** 유틸리티를 사용합니다.

```
sh-4.2# scp /mnt/sysroot/var/tmp/sosreport username@hostname:sosreport
```

추가 리소스

- [sosreport와 Red Hat Enterprise Linux에서 새로 만드는 방법은 무엇입니까?](#)
- [복구 환경에서 sosreport를 생성하는 방법](#)
- [sosreport가 다른 위치에 쓰기하도록 하려면 어떻게 해야 합니까?](#)

-

sosreport가 실패합니다. 그 자리에서 어떤 데이터를 제공해야 할까요?

G.10.3. GRUB2 부트 로더 재설치

일부 시나리오에서는 **GRUB2** 부트 로더가 잘못 삭제, 손상 또는 다른 운영 체제로 교체됩니다. 이 절차에 따라 **BIOS**가 있는 **AMD64** 및 **Intel 64** 시스템의 마스터 부팅 레코드(**MBR**)에 또는 **Open Firmware**를 사용하는 **IBM Power Systems**의 **little-endian** 변형에 **GRUB2**를 다시 설치하십시오.

사전 요구 사항

-

복구 모드로 부팅되었습니다.

-

설치된 시스템 / (**root**) 파티션을 읽기-쓰기 모드로 마운트했습니다.

-

/boot 마운트 지점을 읽기-쓰기 모드로 마운트했습니다.

절차

- 1.

루트 파티션 변경:

```
sh-4.2# chroot /mnt/sysroot/
```

- 2.

install_device 블록 장치가 설치된 **GRUB2** 부트 로더를 다시 설치합니다.

```
sh-4.2# /sbin/grub2-install install_device
```

중요

다음 조건이 모두 적용되는 경우 **grub2-install** 명령을 실행하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.

- 이 시스템은 **EFI(Extensible Firmware Interface)**가 있는 **AMD64** 또는 **Intel 64**입니다.
- **Secure Boot**가 활성화되어 있습니다.

grub2-install 명령을 실행한 후에는 **EFI(Extensible Firmware Interface)** 및 **Secure Boot**가 활성화된 **AMD64** 또는 **Intel 64** 시스템을 부팅할 수 없습니다. 이 문제는 **grub2-install** 명령에서 **shim** 애플리케이션을 사용하는 대신 직접 부팅하는 서명되지 않은 **GRUB2** 이미지를 설치하기 때문에 발생합니다. 시스템이 부팅되면 **shim** 애플리케이션에서 이미지 서명의 유효성을 검사합니다. 이 이미지 서명을 찾을 수 없을 때 시스템을 부팅합니다.

3.

시스템을 재부팅합니다.

G.10.4. RPM을 사용하여 드라이버 추가 또는 제거

드라이버가 누락되거나 오작동하면 시스템을 부팅할 때 문제가 발생합니다. 복구 모드는 시스템이 부팅에 실패하는 경우에도 드라이버를 추가하거나 제거할 수 있는 환경을 제공합니다. 가능한 경우 **RPM** 패키지 관리자를 사용하여 드라이버 오작동을 제거하거나 드라이버 업데이트 또는 누락된 드라이버를 추가하는 것이 좋습니다. 다음 절차를 사용하여 드라이버를 추가하거나 제거합니다.

중요

드라이버 디스크에서 드라이버를 설치하면 드라이버 디스크가 이 드라이버를 사용하도록 시스템의 모든 **initramfs** 이미지를 업데이트합니다. 드라이버의 문제로 인해 시스템이 부팅되지 않으면 다른 **initramfs** 이미지에서 시스템을 부팅하는 데 의존할 수 없습니다.

절차: **RPM**을 사용하여 드라이버 추가

드라이버를 추가하려면 다음 절차를 사용하십시오.

사전 요구 사항

-

복구 모드로 부팅되었습니다.

-

설치된 시스템을 읽기-쓰기 모드로 마운트했습니다.

- 1.

드라이버가 포함된 **RPM** 패키지를 사용 가능하게 만듭니다. 예를 들어 **CD** 또는 **USB** 플래시 드라이브를 마운트하고 **RPM** 패키지를 **/mnt/sysroot/root/drivers/**에서 선택한 위치에 복사합니다.

- 2.

루트 디렉토리를 **/mnt/sysroot/**로 변경합니다.

```
sh-4.2# chroot /mnt/sysroot/
```

- 3.

rpm -ivh 명령을 사용하여 드라이버 패키지를 설치합니다. 예를 들어 다음 명령을 실행하여 **/root/drivers/**에서 **xorg-x11-drv-wacom** 드라이버 패키지를 설치합니다.

```
sh-4.2# rpm -ivh /root/drivers/xorg-x11-drv-wacom-0.23.0-6.el7.x86_64.rpm
```



참고

이 **chroot** 환경의 **/root/drivers/** 디렉터리는 원래 복구 환경의 **/mnt/sysroot/root/drivers/** 디렉터리입니다.

- 4.

chroot 환경을 종료합니다.

```
sh-4.2# exit
```

절차: RPM을 사용하여 드라이버 제거

드라이버를 제거하려면 다음 절차를 사용하십시오.

사전 요구 사항

-

복구 모드로 부팅되었습니다.

-

설치된 시스템을 읽기-쓰기 모드로 마운트했습니다.

1.

루트 디렉토리를 **/mnt/sysroot/** 디렉토리로 변경합니다.

```
sh-4.2# chroot /mnt/sysroot/
```

2.

rpm -e 명령을 사용하여 **driver** 패키지를 제거합니다. 예를 들어 **xorg-x11-drv-wacom** 드라이버 패키지를 제거하려면 다음을 실행합니다.

```
sh-4.2# rpm -e xorg-x11-drv-wacom
```

3.

chroot 환경을 종료합니다.

```
sh-4.2# exit
```

어떤 이유로든 오작동 드라이버를 제거할 수 없는 경우, 드라이버를 차단 목록에 추가하여 부팅 시 로드되지 않도록 할 수 있습니다.

4.

드라이버 추가 및 제거를 완료한 후 시스템을 재부팅합니다.

G.11. IP= 부팅 옵션은 오류를 반환합니다.

ip= boot option format ip=[ip address] for example, ip=192.168.1.1 은 "**ip=[insert ip here]\n sorry, unknown value [ip address] refusing**"를 반환합니다.

이전 **Red Hat Enterprise Linux** 릴리스에서 부팅 옵션 형식은 다음과 같습니다.

```
ip=192.168.1.15 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.254 nameserver=192.168.1.250
hostname=myhost1
```

그러나 **Red Hat Enterprise Linux 8**에서는 부팅 옵션 형식은 다음과 같습니다.

```
ip=192.168.1.15::192.168.1.254:255.255.255.0:myhost1::none: nameserver=192.168.1.250
```

이 문제를 해결하려면 다음 위치에서 **ip=ip::gateway:netmask:hostname:interface:none** 형식을 사용합니다.

•

ip 는 클라이언트 IP 주소를 지정합니다. IPv6 주소를 대괄호로 지정할 수 있습니다(예: **[2001:DB8::1]**).

- 게이트웨이 는 기본 게이트웨이입니다. IPv6 주소도 허용됩니다.
- 넷마스크 는 사용할 넷마스크입니다. 이는 전체 넷마스크(예: **255.255.255.0**) 또는 접두사(예: **64**)일 수 있습니다.
- **hostname** 은 클라이언트 시스템의 호스트 이름입니다. 이 매개변수는 선택 사항입니다.

추가 리소스

- [네트워크 부팅 옵션](#)

G.12. iLO 또는 iDRAC 장치에서 그래픽 설치로 부팅할 수 없습니다.

iLO 또는 **iDRAC** 장치에 원격 **ISO** 설치를 위한 그래픽 설치 프로그램은 인터넷 연결 속도가 느리기 때문에 사용하지 못할 수 있습니다. 이 경우 설치를 진행하려면 다음 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1. 시간 제한을 방지합니다. 이렇게 하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **BIOS**를 사용하는 경우 **Tab** 키를 누르거나 설치 미디어에서 부팅 시 **UEFI**를 사용하는 경우 **e** 키를 누릅니다. 그러면 커널 명령행 인수를 수정할 수 있습니다.
 - b. 설치를 계속하려면 **rd.live.ram=1** 을 추가하고 **BIOS** 사용의 경우 **Enter** 를 누릅니다. **UEFI** 사용 시 **Ctrl+x** 를 누릅니다.

설치 프로그램을 로드하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

2. 그래픽 설치 프로그램의 로드 시간을 확장하는 또 다른 옵션은 **inst.xtimeout** 커널 인수를 초 단위로 설정하는 것입니다.

inst.xtimeout=N

- 3.

시스템을 텍스트 모드로 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 [텍스트 모드에서 RHEL8 설치를 참조하십시오](#).

4.

로컬 미디어 소스 대신 iLO 또는 iDRAC와 같은 원격 관리 콘솔에서 **Red Hat Customer Portal**의 [다운로드 센터](#)에서 설치 ISO 파일에 대한 직접 URL을 사용합니다. 이 섹션에 액세스하려면 로그인해야 합니다.

G.13. ROOTFS 이미지는 INITRAMFS가 아닙니다.

설치 프로그램을 부팅하는 동안 콘솔에 다음 메시지가 표시되면 설치 프로그램 `initrd.img`의 전송에 오류가 있을 수 있습니다.

```
[...] rootfs image is not initramfs
```

이 문제를 해결하려면 `initrd`를 다시 다운로드하거나 `sha256sum`을 `initrd.img`와 실행하여 설치 미디어의 `.treeinfo` 파일에 저장된 체크섬과 비교합니다.

```
$ sha256sum dvd/images/pxeboot/initrd.img
fdb1a70321c06e25a1ed6bf3d8779371b768d5972078eb72b2c78c925067b5d8
dvd/images/pxeboot/initrd.img
```

`.treeinfo`에서 체크섬을 보려면 다음을 수행합니다.

```
$ grep sha256 dvd/.treeinfo
images/efiboot.img =
sha256:d357d5063b96226d643c41c9025529554a422acb43a4394e4ebcaa779cc7a917
images/install.img =
sha256:8c0323572f7fc04e34dd81c97d008a2ddfc2cfc525aef8c31459e21bf3397514
images/pxeboot/initrd.img =
sha256:fdb1a70321c06e25a1ed6bf3d8779371b768d5972078eb72b2c78c925067b5d8
images/pxeboot/vmlinuz =
sha256:b9510ea4212220e85351cbb7f2ebc2b1b0804a6d40ccb93307c165e16d1095db
```

올바른 `initrd.img`에도 불구하고 설치 프로그램을 부팅하는 동안 다음 커널 메시지가 표시되는 경우 부팅 매개 변수가 누락되거나 잘못된 철자가 있고 설치 프로그램이 `inst.repo=` 매개 변수에서 참조하는 `stage2`를 로드할 수 없어 메모리 내 루트 파일 시스템에 전체 설치 프로그램 초기 램디스크를 제공합니다.

```
[...] No filesystem could mount root, tried:
[...] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
[...] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.14.0-55.el9.s390x #1
[...] ...
[...] Call Trace:
```

```
[...] [<...>] show_trace+0x.../0x...  
[...] [<...>] show_stack+0x.../0x...  
[...] [<...>] panic+0x.../0x...  
[...] [<...>] mount_block_root+0x.../0x...  
[...] [<...>] prepare_namespace+0x.../0x...  
[...] [<...>] kernel_init_freeable+0x.../0x...  
[...] [<...>] kernel_init+0x.../0x...  
[...] [<...>] kernel_thread_starter+0x.../0x...  
[...] [<...>] kernel_thread_starter+0x.../0x...
```

이 문제를 해결하려면 다음을 확인하십시오.

- 지정된 설치 소스가 커널 명령줄(*inst.repo=*) 또는 *Kickstart* 파일에 있는 경우
- 네트워크 구성이 커널 명령줄에 지정됩니다(설치 소스가 네트워크로 지정된 경우)
- 다른 시스템에서 네트워크 설치 소스에 액세스할 수 있습니다.